
Операционные системы

Управление памятью

```
1 0 1
0 0 1 1
1 0 0 1 1
1 1 0 0
1 0 0 1 1
0 1 0 0
0 0
```

Управление памятью




- Одна из основных задач ОС
- Память относится к основным ресурсам вычислительной системы
- Менеджер памяти
 - Модуль ОС, который управляет памятью

Сегментация памяти


- Одна из концепций управления памятью
- Изначально участки памяти, хранящие информацию, которую система отображает в память нескольких процессов
- Двумерный адрес
 - Номер сегмента + смещение в сегменте
- Разные сегменты разные типы данных
 - Атрибуты сегмента: права доступа, тип операций
- Поддержка оборудованием

Принципы управления памятью




- Разделение памяти на физическую и логическую
 - Виртуальные адреса
- Иерархия памяти
 - Для оптимизации использования быстрых видов памяти
 - Регистры процессора → кэш процессора → оперативная память → внешняя память на жёстких дисках

Функции ОС по управлению памятью



- Отображение логических адресов на физическую память
- Распределение памяти между конкурирующими процессами
- Защита адресных пространств процессов
- Выгрузка процессов на диск, когда в оперативной памяти
- Учёт свободной и занятой памяти

Связывание адресов



• Этап компиляции (Compile time)


- Когда на стадии компиляции известно точное место размещения процесса в памяти, тогда генерируются абсолютные адреса
- Если стартовый адрес программы меняется, необходимо перекомпилировать код

Связывание адресов

- Этап загрузки (Load time)
 - Если не известно где процесс будет размещён, компилятор генерирует перемещаемый код
 - Связывание откладывается до момента загрузки
 - Если стартовый адрес меняется, нужно перезагрузить код с учётом новой величины
- Этап выполнения (Execution time)
 - Если процесс может быть перемещён во время выполнения из одного сегмента памяти в другой, связывание откладывается до времени выполнения



Схемы управления памятью




- Один процесс на всю память
 - Простейший своппинг
- Фиксированные разделы
 - Процессы по очереди полностью размещаются в раздел соответствующего размера
 - Разделы создаются во время загрузки ОС
 - Являются логическими конструкциями

Дмитренко П.С.

8

Фиксированные разделы



- Одна очередь ко всем разделам
 - Или несколько очередей к каждому разделу
- Стратегии размещения:




- 1. Первый по́дходящий
- Наиболее подходящий



- з. Наименее подходящий
- 1 и 2 более эффективны
- 1 проще в реализации и функционировании


Фиксированные разделы



- Аналогичный подход применяется и при размещении файлов на диске
- Недостатки
 - Количество процессов ограничено количеством разделов
 - Существенная фрагментация памяти и свободного места

Другие подходы


- Один процесс в памяти
- Расположение процесса относительно ОС
 - Сверху, снизу, посередине
 - Связано с расположением вектора прерываний
- Оверлейная структура
 - В системах с малым объёмом логического адресного пространства (MSDOS – 1Mb)
 - Удерживать в памяти только необходимые в данный момент инструкции
 - Алгоритмы перемещения и связывания, драйвер оверлеев, файлы оверлеев на ФС




Свопинг


- 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0
- В системах с разделением времени
 - Перенос памяти процесса полностью на жёсткий диск
 - Восстановление может быть в ту же область памяти или в другую
 - В зависимости от типа связывания
 - Квант времени >> время загрузки из свопа
 - Выгружается занятая память, неработающих процессов
 - Выгрузка в специальную область на жёстком диске в обход файловых систем

Переменные разделы





Борьба с фрагментацией



- Не требовать непрерывности адресного пространства процесса
 - Страничная память
- Дефрагментация (сжатие)
 - Перемещение занятых(свободных) участков для объединения их в одну область
 - Схема с перемещаемыми разделами
 - Накладные расходы
 - Приводит к перебазированию кода процессов







- Программа размером больше свободной оперативной памяти
 - Вариант: оверлейная структура (перекрытие)
 - Предполагает участие программиста, усложнение разработки программ
 - Успехи в разработке оборудования позволил перенести эту работу на компьютер
 - 1959г виртуальная память

Виртуальная память

- Адресация объёма памяти больше чем существующая физическая память
- Защита памяти процессов и ОС
- Гибкое распределение процессов, запуск нескольких процессов
 - Размещение только части программы в памяти
 - Программа никак не связана с объёмом оперативной памяти компьютера
 - Меньше I/О чем при полном свопинге




Виртуальная память



- Логические адреса программы виртуальные адреса
 - Формируют виртуальное адресное пространство
 - Без поддержки оборудования непосредственно отображается на физическое пространство памяти
 - Аппаратная поддержка
 - Виртуальный адрес интерпретируется оборудованием,
 как указатель на то, где находится физическая ячейка

Модели виртуальной памяти




• Страничная модель


• Сегментная модель

• Сегментно-страничная модель


Аппаратная поддержка виртуальной памяти



- Виртуальное адресное пространство любого процесса для 32 битных систем:
 2³² байт = 4Гб
 - Может быть больше физической памяти
- Механизм преобразования адресов предусматривает ведение таблиц соответствия адресов
 - Адреса отображаются не побайтно, а блоками
 - Программа получает память блоками



- Виртуальная и физическая память представляются состоящими из наборов блоков (страниц) одинакового размера
 - Виртуальные блоки страницы
 - Физические блоки страничные кадры
 - Свопинг осуществляется всегда только страницами
 - Страница фиксированного размера кратного 2, определяется особенностью архитектуры



- Из виртуального адреса определяется номер страницы и смещение ячейки в этой странице
- Для отображения используется таблица страниц и каталог таблиц
- Для ссылки на таблицу страниц используется специальный регистр процессора
- В таблице хранятся атрибуты страницы, в том числе и бит присутствия
 - Если страницы нет в памяти, то она будет автоматически загружена с жёсткого диска





31	22 21	12 11	0
Таблица	Страница	Смец	цение в странице

- Старшие десять бит индекс в каталоге таблиц страниц
- Следующие десять бит используются для выбора страницы
- Таблица страниц может описывать до 1024 страниц размером 4096 байт

Дмитренко П.С.


22





Физический адрес


Особенности реализации



- При отсутствии страницы в памяти возникает исключение (page fault)
 - Вызывается обработчик ОС, который загружает страницу, предварительно освобождая место
- При нехватке страничных кадров редко используемые страницы сбрасываются на ЖД
 - Нужно следить за «редкостью» их использования
- Атрибуты страниц могут быть использованы для контроля доступа и др.

Фрагментация


- Для ОС
 - Фрагментация отсутствует
 - Вся память гранулирована
- Для процесса
 - Адресное пространство непрерывно
 - Занимает целое количество страниц
 - ~ 0.5 страницы на процесс простаивают
- Переключение контекста приводит к обновлению регистра каталога таблиц страниц и сбросу кеша



Защита памяти процессов

- Такой механизм управления
 отображением адресов памяти исключает
 возможность доступа процесса к памяти
 другого процесса
 - В его каталоге страниц нет страниц памяти другого процесса
 - Доступ за пределами каталога страниц невозможен
 - Только ОС управляет каталогом страниц
 - Каталог страниц кешируется

Сегментная и сегментно-страничная организации памяти



• MOY OY 61214-0000h

Аппаратная поддержка сегментов относительно слабо распространена В основном только лишь на процессорах архитектуры Intel x86


одной на каждую задачу

Селекторы дескрипторов

• Сегментные регистры CS, DS, SS и ES хранят не сами базовые адреса сегментов, а селекторы, по которым из таблицы извлекаются дескрипторы сегментов


15	3	2	1	0
Индекс дескриптора		TI	RPL	

- Ti Table Indicator
 - 0 глобальная таблица дескрипторов GDT
 - 1 локальная LDT
- RPL уровень привилегий запроса



Сегментная адресация памяти











Базовый адрес (линейный 32-битный адрес начала сегмента)				Лимит (20-битное число)		
Бит гранулярнос ти	Бит присутствия	Бит разрядности		ип иптора	Тип сегмента	Доступ DPL


- бит разрядности (0/1 16-битный/32-битный сегмент)
- бит гранулярности (0 лимит в байтах, 1 лимит в 4килобайтных единицах)
- Бит присутствия указывает, что сегмент реально есть в памяти
- Бит разрешения чтения/записи
- Тип сегмента
 - 0 сегмент данных, 1 сегмент кода
 - И т.д.

Особенности реализации таблицы страниц




- Для x86 возможно 1М страниц по n байт
 - У каждого процесса своя таблица
 - В сумме они занимают ощутимую часть памяти
 - Работа с таким набором может замедляться
 - Отображение должно быть быстрым!
- Используется многоуровневые таблицы
 - Таблица верхнего уровня каталог таблиц
 - Таблица второго уровня каталог страниц
 - Можно не держать в памяти и кеше все 1М страниц






Многоуровневые таблицы




- Производительность?
 - Каждый уровень отдельная таблица в памяти
 - Преобразование адреса —несколько обращений к памяти
- Количество уровней зависит от архитектуры
 - DEC PDP-11 1
 - Intel, DEC VAX 2
 - Sun SPARC, DEC Alpha 3
 - Motorola изменяемый уровень пейджинга
 - Zero level paging MIPS R2000

Ассоциативная память

- Дорогой вид памяти
 - Translation lookaside buffer (TLB)
- Кеширует часть записей из таблицы страниц
 - Число записей в TLB от 8 до 2048
 - Одновременный поиск во всех записях
 - Поиск во всем наборе по номеру за один такт
 - Hit ratio процент попадай в кеш таблиц
 - При 90% скорость доступа на 10% медленнее кеша
 - При переключении контекста сбрасывается для ограничения доступа к страницам



Размер страницы




- Чем больше страница тем меньше каталоги
 - Легче управлять
 - Но тем больше теряется памяти
 - ½ страницы
- Исторически размер страницы растёт
 - DEC PDP-11 8 Кбайт
 - Motorola 68030 может быть задан программно

page fault


- Исключение при
 - Отсутствии страницы в памяти
 - При попытке чтения несуществующей страницы
 - Запись в «read-only» страницы
- Время доступа к странице в свопе
 - Время обслуживания исключения
 - Время подкачки страницы из вторичной памяти
 - Замещение другой странице при нехватке памяти
 - Время рестарта процесса

Стратегии управления страничной памятью




- Стратегия выборки (fetch policy)
 - В какой момент следует переписать страницу из вторичной памяти в первичную если её нет в памяти
 - По запросу
 - С упреждением
 - Чтение с упреждением загружает кроме самой страницы, также несколько страниц, окружающих её

Стратегии управления страничной памятью



- Стратегия размещения (placement policy)
 - В какое место первичной памяти поместить страницу
 - В системах со страничной организацией в любой свободный страничный кадр
 - В системах с сегментной организацией
 - Нужна стратегия, аналогичная стратегии с переменными разделами

Стратегия замещения (replacement policy)



- Какую страницу нужно выгрузить во внешнюю память, чтобы освободить место
 - Нужно оптимизировать хранение самой нужной информации
 - При вытеснении передаётся 2 страницы!
 - Бит модификации + read-only страницы
 - Простейший вариант выгрузить любую физическую страницу
 - Одни процессы хаотично и сильно влияют на другие

Стратегия замещения Алгоритмы

- FIFO
 - Временн*ы*е метки страницы, список страниц
- Оптимальный алгоритм
 - Теоретический замещать ту страницу, которая будет использована позже всего
- LRU (The Lesst Recently Used)
 - Выгружаетс чиа не использовавшаяся дольш Не эффективен без специального оборудования
 - Эффе
 - Необх


При обновлении списка вручную замедляется в 10 раз

NFU (Not Frequently Used)


- Упрощённый аналог LRU
- По таймеру ОС ищет страницы в памяти с флагом доступа и для каждой
 - Увеличивает счётчик присутствия
 - Сбрасывает флаг
 - Запоминает самые редко используемые
 - Они и будут замещены
- Алгоритм ничего не забывает
 - Эффект неравномерного использования
 - Принудительно уменьшать счётчик

Thrashing

- Пробуксовка, трешинг
- Если больше времени тратится на подкачку страниц, нежели на выполнение
 - Если процессу не хватает страничных кадров он генерирует page fault
 - Глобальный алгоритм замещения выгружает страницы других процессов
 - Они также генерируют page fault
 - Вся система «буксует»
 - Локальные алгоритмы уменьшают эффект



Особенности функционирования менеджера памяти



- Аппаратные и архитектурные особенности
 - Например, фиксация страниц в памяти
 - Асинхронный ввод-вывод и выгрузка страницы
 - Если ввод-вывод реализован через отдельный процессор (DMA transfer) хаос!
 - Локализованная страница не подлежит замещению
 - Системные страницы, ядро, драйвера, подкачанная, но не использованная страница и т.д.
 - Реализация «копирования при записи»

Вопросы?

```
1 0 1
0 0 1 1
1 0 0 1 1
1 1 0 0
1 0 0 1 1
0 1 0 0
```