## 开发工程师本地进行签名或特定 Perso 的 black 版本编译

#### DOCUMENT HISTORY

Ed	Update Date	Author	Revisions
01	2015-10-10	Zhong Shuang	Create
02	2015-10-12	Zhang yanxiang	Add sign key
03	2015-10-13	Zhong xiaofen	Update
04	2015-11-23	Zhongshuang	更新"环境准备"
05	2015-12-29	Zhang yanxiang	1、更新第 2.1 部分"环境准备":增加第 6 项 2、更新第 3 部分"配置文件介绍" 3、增加第 4 部分"编译方式" 4、更新第 5 部分"补充":增加第 2 项

#### 目录

1、	工具介绍	2
	工具使用	
- '	2.1 环境准备	
	2.2 工具下载	
3、	配置文件介绍	
	编译方式	
	补充	
ノヽ	TT 74	J

### 1、工具介绍

该工具用于开发工程师本地编译签名的或特定 perso 的 black 版本,工具包括下面几个文件:

ac.sh

ac.jar

AutoSign.exp

config.xml(详细介绍如第 3 点)

secutool

## 2、工具使用

### 2.1 环境准备

1、安装 expect sudo apt-get install expect

2、安装 gawk

sudo apt-get install gawk

3、配置默认的 shell 工具为 bash

sudo dpkg-reconfigure dash,然后选择 no 或者否,并确认

4、安装 samba

sudo apt-get install samba

- 5、共享代码目录
  - > sudo gedit /etc/samba/smb.conf

如代码所在的根目录为/local,在文件中添加以下内容:

[local]

path = /local

writeable = yes

browseable = no

valid users = user

> sudo smbpasswd -a user

添加用户密码,建议设置跟你的 ubuntu 的用户名密码一致。若该命令执行失败,说明 user 用户已经添加到 samba 的用户列表中

6、配置 sudo 权限

sudo vi /etc/sudoers,在打开的 sudoers 文件中加入以下绿色方框的内容,user 为你 ubuntu 的登陆账号,如不是 user 账号,请写成对应的账号名

```
# User privilege specification root ALL=(ALL:ALL) ALL user ALL=(ALL:ALL) ALL
```

### 2.2 工具下载

- 1、下载/更新工程时,会同步下载/更新 autotools.git 库
- 2、如当前工程里没有 autotools 的 git 库 可单独 clone 工具到工程的根目录下,即跟 wimdata 同级目录。

git clone git@10.92.32.10:sdd1/autotools.git

## 3、 配置文件介绍

config.xml 的配置文件内容如下:

下面的信息默认已配置好,正常情况不需要再配置:

<product_name></product_name>	项目名,该值配置为生成的 out 路径下的项目名	
<int_product_name></int_product_name>	int 的项目名,该值配置为.repo/manifest/int 目录下项目名	
<wimdata_vob_name></wimdata_vob_name>	wimdata vob 的名称	
<procedures_path></procedures_path>	wprocedures 的路径	
<custores_path></custores_path>	wcustores 的路径	
<boot_logo_path></boot_logo_path>	logo 图片的文件夹名,注意带"/"	
<code_secu_file_path></code_secu_file_path>	代码中 security 文件的路径	
<secu_conf_ver></secu_conf_ver>	生成 security 的工具的 number	

#### 下面的信息大家可以根据自己的需求来配置:

<lunch_command> <make_command> <choose_combo_para></choose_combo_para></make_command></lunch_command>	编译命令相关的配置,根据这里的命令决定编译 user、eng 还是其它版本
<custo_zip_path_and_name></custo_zip_path_and_name>	Perso 包的信息配置,如果需要集成某个perso 包,首先从 PIS 网站上下载对应的perso 包到本地,在这里配置 zip 包的路径和名称,若无,请注释该 tag;
<mmi_user_name> <mmi_password></mmi_password></mmi_user_name>	前面环境配置中设置的用户密码
<int_branch_name></int_branch_name>	工程分支名

# 4、 编译方式

1、使用方法: ./ac.sh [maincode | perso] [-option]

#### -option 有如下几种:

-config	指定配置文件,后面跟上某个项目的配置文件,如 config_pixi3_5.xml		
-clean	清环境,后面参数可以是 all 或 out, all: 清整个工程环境; out: 只清 out 目录		
-sync	同步代码,后面参数可以是 current_version、latest、v2D32,current_version:		
	同步当前 manifest 的代码;latest:同步当前项目配置文件中分支的最新代码;		
	v2D32: 同步某个版本的代码		
-modify	修改代码标志,在同步代码后,编译窗口会暂停,这时可以对代码进行修改,		
	改完代码,把./autotools/ac/目录下的 modification_flag_file 文件删掉,脚本接着		
	往下编译		
-build	编译软件		
-sign	签名		
-teleweb	上传软件到 teleweb 上,后面跟的参数是你要在 teleweb 对应项目的 black 目录		
	下建的文件夹命名,上传的软件就是存放在该文件夹下		

#### 烟之.

当前工程为 pixi3-5-v1.0-dint 分支的最新代码,现在在 pixi353g 的 1A2E 版本上修改代码验证,命令如下:

./ac.sh maincode -config config\_pixi3\_5.xml -clean all -sync v1A2E -modify -build -sign -teleweb  $yx\_test$ 

2、在命令行输入./ac.sh,窗口会列出一系列的命令,拷贝相应命令修改

```
er@swd1:/local/sourcecode/pixi4-4/autotools/ac$ ./ac.sh
     eady up-
 ac.sh maincode -config config_pixi3_5.xml
                                                                                                                                                                  -sync current_version -modify -build -sign -teleweb yx_test
                                                                                                                              -clean all -sync current_version -modify -build -sign -teleweb
-clean all -sync current_version -modify -build -sign
-clean all -sync current_version -build -sign -teleweb yx_test
-clean all -sync current_version -build -sign
-clean all -modify -build -sign -teleweb yx_test
-clean all -modify -build -sign
-clean all -build -sign -teleweb yx_test
-clean all -build -sign
-clean out -build -sign -teleweb yx_test
-clean out -build -sign
-clean out -build -sign
ac.sh maincode -config config_pixi3_5.xml
(ac.sh maincode -config config_pixi3_5.xml
(ac.sh maincode -config config_pixi3_5.xml
(ac.sh maincode -config config_pixi3_5.xml
   ac.sh maincode
                                              -config config_pixi3_5.xml
   ac.sh maincode
 ac.sh maincode
ac.sh maincode
                                              -config config pixi3 5.xml
                                                                                                                               -build -sign -teleweb yx_test
-build -sign
-build -teleweb yx_test
                                             -config config_pixi3_5.xml
-config config_pixi3_5.xml
 ac.sh maincode
ac.sh maincode
/ac.sh maincode -config config_pixi3_5.xml -build
/ac.sh maincode -config config_pixi3_5.xml -sign -teleweb yx_test
/ac.sh maincode -config config_pixi3_5.xml -sign
/ac.sh maincode -config config_pixi3_5.xml -teleweb yx_test
rso:
'ac.sh perso -config config_pixi3_5.xml -clean all -sync current_version -modify -build -sign -teleweb yx_test
'ac.sh perso -config config_pixi3_5.xml -clean all -sync current_version -modify -build -sign
'ac.sh perso -config config_pixi3_5.xml -clean all -sync current_version -build -sign -teleweb yx_test
'ac.sh perso -config config_pixi3_5.xml -clean all -sync current_version -build -sign
'ac.sh perso -config config_pixi3_5.xml -clean all -modify -build -sign -teleweb yx_test
'ac.sh perso -config config_pixi3_5.xml -clean all -modify -build -sign
```

## 5、补充

1、本地 maincode+teleweb 服务器上的 perso,不能开机或者下载不了。 这是由于 teleweb 工具本身的问题,所以建议把 perso 从 teleweb 下载到本地,或者把 manicode 上传到 teleweb 服务器下载。

可以通过下面的方式把 perso 下载到本地: https://teleweb-hz.tcl-ta.com/SECURITY/LIVRAISON\_BF/ 账户名/密码: hzsdd1/sdd@abc

2、pixi4353g 项目,由于 teleweb 问题,如本地编译的是主软件,需要用 teleweb 3.5.7 版本下载,如本地编译的是 perso,需要用 teleweb 3.6.2 版本下载。