CentOS 丛书目录 - 系统管理 - 网络服务 - 应用部署

ext2/ext3 文件系统管理

内容提要

- 1. 熟悉 ext2/ext3 文件系统管理工具
- 2. 学会使用 mke2fs 创建 ext2/ext3 文件系统
- 3. 学会使用 e2fsck 检查 ext2/ext3 文件系统
- 4. 学会使用 tune2fs 调整 ext2/ext3 文件系统的属性

ext2/ext3 文件系统管理工具

在 e2fsprogs [http://www.proxyserve.net

/index.php?q=aHR0cDovL2UyZnNwcm9ncy5zb3VyY2Vmb3JnZS5uZXQ%3D] 软件包中提供了 ext2/ext3 文件系统管理工具。下面列出常用工具的说明:

| 工具 | 说明 |
|-----------------|---|
| /sbin/fsck | 文件系统检查的前端工具 |
| /sbin/e2fsck | 检查和修复 ext2 或 ext3 文件系统 |
| /sbin/fsck.ext2 | 检查和修复 ext2 文件系统 |
| /sbin/fsck.ext3 | 检查和修复 ext3 文件系统 |
| /sbin/mke2fs | 创建 ext2 或 ext3 文件系统 |
| /sbin/mkfs.ext2 | 创建 ext2 文件系统 |
| /sbin/mkfs.ext3 | 创建 ext3 文件系统 |
| /sbin/badblocks | 检查磁盘分区坏块 |
| /sbin/tune2fs | 调整 ext2/ext3 文件系统的可调属性参数 |
| /sbin/dumpe2fs | 显示 ext2/ext3 文件系统的超级块和块组信息 |
| /sbin/debugfs | ext2/ext3 文件系统调试器 |
| /sbin/e2label | 显示或者修改 ext2/ext3 文件系统的卷标 |
| /sbin/findfs | 根据 ext2/ext3 文件系统的卷标或 UUID (全局唯一标识符,Universally Unique Identifier)查找对应的设备 |
| /sbin/resize2fs | 更改 ext2/ext3 文件系统的容量 |

创建 ext2/ext3 文件系统

mke2fs [http://www.proxyserve.net/index.php?q=aHR0cDovL21hbi5jeC9ta2UyZnM%3D] 命令用于创建ext2/ext3 文件系统。mkfs.ext2 和 mkfs.ext3 命令都是 mke2fs 的硬链接,当使用 man mkfs.ext2 和 man mkfs.ext3 命令查看手册页时都定向到 mke2fs。

mke2fs 命令的格式如下:

格式1: mke2fs [<选项>...] <设备名> [blocks-count] 格式2: mke2fs -j [<选项>...] <设备名> [blocks-count]

说明:

■ 格式1用于创建 ext2 文件系统;格式2用于创建 ext3 日志文件系统。

- blocks-count用于指定要创建的文件系统的块数,此值应该小于 fdisk 命令查看的此分区或逻辑卷的块数,若省略此参数将使用整个分区或逻辑卷创建文件系统。
- 常用选项说明如下:

| 选项 | 说明 |
|--|--|
| -b <block—size></block—size> | 指定区块大小,单位为字节。 |
| -c | 在创建文件系统之前检查是否有损坏的区块。一个c做只读检查,两个c做读写检查。 |
| -f <fragment-size></fragment-size> | 指定不连续区段的大小,单位为字节。 |
| -F | 强制执行 mke2fs,不建议使用。 |
| -i <bytes-per-inode></bytes-per-inode> | 指定 "字节/inode" 的比例。 |
| -N <number-of-inodes></number-of-inodes> | 指定要建立的inode数目。 |
| -j | 建立一个ext3日志文件系统。 |
| -J <journal-options></journal-options> | 指定 ext3 日志文件系统的参数 |
| -l <filename></filename> | 从指定的文件中,读取文件系统中损坏区块的信息。 |
| -L <volume-label></volume-label> | 设置文件系统的卷标(最长11个字符)。 |
| -m <reserved-blocks-percentage></reserved-blocks-percentage> | 指定给管理员保留区块的比例,预设为5%。 |
| -M <last-mounted-directory></last-mounted-directory> | 记录最后一次挂装的目录。 |
| -q | 执行时不显示任何信息。 |
| -v | 执行时显示详细信息。 |
| -V | 显示 mke2fs 版本信息。 |

使用举例:

1、在系统第二块 SCSI 接口的硬盘的第5个分区上创建 ext2 类型的文件系统

mke2fs /dev/sdb5

mke2fs 1.39 (29-May-2006)

Filesystem label=

OS type: Linux

Block size=4096 (log=2)

Fragment size=4096 (log=2)

244320 inodes, 487974 blocks

24398 blocks (5.00%) reserved for the super user

First data block=0

Maximum filesystem blocks=503316480

15 block groups

32768 blocks per group, 32768 fragments per group

16288 inodes per group

Superblock backups stored on blocks:

32768, 98304, 163840, 229376, 294912

Writing inode tables: done

Writing superblocks and filesystem accounting information: done

This filesystem will be automatically checked every 33 mounts or

180 days, whichever comes first. Use tune2fs -c or -i to override.

2、在系统第二块 SCSI接口的硬盘的第6个分区上创建 ext3 类型的文件系统,检查磁盘坏块,卷标为设置"data"

mke2fs -j -c -L data /dev/sdb6

mke2fs 1.39 (29-May-2006)

Filesystem label=data

OS type: Linux

Block size=4096 (log=2)

Fragment size=4096 (log=2) 123648 inodes, 246991 blocks 12349 blocks (5.00%) reserved for the super user First data block=0 8 block groups 32768 blocks per group, 32768 fragments per group 15456 inodes per group Superblock backups stored on blocks: 32768, 98304, 163840, 229376 Checking for bad blocks (read-only test): done 991 Writing inode tables: done Creating journal (4096 blocks): done Writing superblocks and filesystem accounting information: done This filesystem will be automatically checked every 27 mounts or 180 days, whichever comes first. Use tune2fs -c or -i to override.

- 3、在系统第三块 SCSI接口的硬盘的第1个分区上创建 ext3 类型的文件系统,检查磁盘坏块,保留 3% 的空间
- # mke2fs -j -c -m 3 /dev/sdc1
- 4、对软盘创建 ext2 类型的文件系统,同时检查磁盘坏块
- # mke2fs -c -T floppy /dev/fd0

检查 ext2/ext3 文件系统

e2fsck 命令用于检查 ext2/ext3 文件系统的正确性并进行修复。fsck.ext2 和 fsck.ext3 命令都是 e2fsck 的 硬链接,当使用 man fsck.ext2 和 man fsck.ext3 命令查看手册页时都定向到 e2fsck。

e2fsck 命令的格式如下:

e2fsck「〈选项〉〕〈设备名〉

| 选项 | 说明 |
|--------------------------------|--|
| -a 或 -p | 不询问使用者意见,便自动修复文件系统,建议使用 -p |
| -b <superblock></superblock> | 指定超级块,而不使用预设的 superblock,用于当前文件系统超级块坏损时 |
| -B <blocksize></blocksize> | 指定区块的大小,单位为字节 |
| -c | 一并执行 badblocks,以标识损坏的区块 |
| -C <fd></fd> | 将检查过程的信息完整记录在 file descriptor 中,使得整个检查过程都能完整监控 |
| -d | 显示排错信息 |
| -f | 强制对该文件系统进行完整检查 |
| -F | 执行前先清除设备的缓冲区 |
| -j <ext-journal></ext-journal> | 为 ext3 日志文件系统指定日志路径 |
| -l <filename></filename> | 将文件中指定的区块加到损坏区块列表 |
| -L <filename></filename> | 先清除损坏区块列表,再将文件中指定的区块加到损坏区块列表 |
| -n | 以只读模式开启文件系统,并采取非互动方式执行,所有的问题对话均设置以"no"回答 |
| -у | 采取非互动方式执行,所有的问题均设置以"yes"回答。 |
| -s | 如果文件系统的字节顺序不适当,就交换字节顺序,否则不做任何动作 |

第3页 共8页

| -S | 不管文件系统的字节顺序,一律交换字节顺序 |
|----|----------------------|
| -t | 显示执行顺序信息 |
| -v | 执行时显示详细的信息 |
| -V | 显示 e2fsck 版本信息 |

选项 -p/-y/-n 应该互斥使用。

在实际的文件系统修复经验中,我遇到了两难的问题。根文件系统损坏了,需要修复,系统会提示你要用e2fsck来修 复。当然你可以按照他的提示去做,但是很可能,你会发现,等你修复完了,文件系统也能正常工作了,但是往往最重 要的文件被修复得不加了。这不是开玩笑,而是有大量的案例。如何在修复和损坏之间取得一种平衡需要根据具体的情 况来定夺。

e2fsck 执行后的传回值及代表意义如下:

- **0** 没有任何错误发生。
- 1 文件系统发生错误,并且已经修正。
- 2 文件系统发生错误,并且已经修正。
- 4 文件系统发生错误,但没有修正。
- 8 运作时发生错误。
- 16 一 使用的语法发生错误。
- 128 一 共享的函数库发生错误。
- 一般情况下,无需用户手动执行 e2fsck 命令。在系统启动过程中,一旦系统检测到了不一致就会自动运行 e2fsck 命令。
- 手动执行 e2fsck 命令,建议在单用户模式下且文件系统被卸装的情况下进行。

使用举例:

- 1、自动检查并修复文件系统
- # e2fsck -p /dev/sda5
- 2、强行进行文件系统检查,标识损坏区块,对所有问题回答"yes"
- # e2fsck -f -y /dev/hda2

调整 ext2/ext3 文件系统的属性

可以使用 tune2fs [http://www.proxyserve.net/index.php?q=aHR0cDovL21hbi5jeC90dW5IMmZz] 命令调整 ext2/ext3 文件系统的可调属性参数。

tune2fs 命令的格式如下:

格式1: tune2fs -1 〈设备名〉

格式2: tune2fs [〈选项〉]〈设备名〉

格式1:用于显示 ext2/ext3 文件系统的属性,格式2:用于条整 ext2/ext3 文件系统的属性。

常用选项说明如下:

| 选项 | 说明 |
|--|---------------------------------------|
| -c <max-mount-counts></max-mount-counts> | 设置每两次进行文件系统完整性检查的最大挂装次数,-1表示从不进行完整性检查 |

| -C <mount-count></mount-count> | 设置当前文件系统已经挂装的次数 |
|--|--|
| -i <interval-between-checks></interval-between-checks> | 设置每两次进行文件系统完整性检查的时间间隔,可以使用时间单位后缀(d-天, m-月, w-周), 0表示从不进行完整性检查 |
| -T <time-last-checked></time-last-checked> | 设置最后一次进行文件系统完整性检查的时间,(YYYYMMDD[HH[MM[SS]]] 或 now) |
| -j | 为 ext2 文件系统添加 ext3 文件系统所需的日志(即:将 ext2 文件系统无损地转换为 ext3 文件系统) |
| -1 | 列出指定设备的超级块信息 |
| -L <volume-label></volume-label> | 为指定设备设置卷标,不大于 16字符 |
| -m <reserved-blocks- percentage></reserved-blocks- | 指定给管理员保留区块的比例,预设为5% |
| -r <reserved-blocks-count></reserved-blocks-count> | 指定给管理员保留区块的数量 |
| 1.フルアンルズはおみまり | 题) [技妇工不存左原 100 工 2 -) 从不存出 () 2 - () 第二十 以 () 4 - (|

为了保证文件系统的完整性,默认情况下系统每隔180天或文件系统挂装27次之后就要在挂装文件系统时调用 e2fsck 对文件系统进行一次文件系统完整性检查,这对于工作站及服务器是很有必要的。管理员可以用 tune2fs 工具对此进行调整。

使用举例:

1、查看指定文件系统的相关信息

tune2fs -1 /dev/sdb5 tune2fs 1.39 (29-May-2006)

Filesystem volume name: <none>

Last mounted on: <not available>

Filesystem UUID: 1dbcff1a-e408-42fb-a465-114cae993873

Filesystem magic number: 0xEF53

Filesystem revision #: 1 (dynamic)

Filesystem features: filetype sparse_super

Default mount options: (none) Filesystem state: clean Errors behavior: Continue Filesystem OS type: Linux Inode count: 123648 Block count: 246991 Reserved block count: 12349 Free blocks: 243096 Free inodes: 123637 First block: 0 Block size: 4096 Fragment size: 4096 Blocks per group: 32768 Fragments per group: 32768 Inodes per group: 15456

Filesystem created: Fri Mar 23 23:45:47 2007

483

Last mount time: n/a

Inode blocks per group:

Last write time: Fri Mar 23 23:45:48 2007

Mount count: 0
Maximum mount count: 27

Last checked: Fri Mar 23 23:45:47 2007 Check interval: 15552000 (6 months) Next check after: Wed Sep 19 23:45:47 2007

Reserved blocks uid: 0 (user root)
Reserved blocks gid: 0 (group root)

First inode: 11
Inode size: 128
Default directory hash: tea

Directory Hash Seed: a301fd0e-0841-45a5-a1a6-ccd5ff82ba5a

2、将 ext2 文件系统转换成 ext3 文件系统

tune2fs -j /dev/sdb5
tune2fs 1.39 (29-May-2006)
Creating journal inode: done

This filesystem will be automatically checked every 27 mounts or 180 days, whichever comes first. Use tune2fs -c or -i to override.

再来看看文件系统信息的变化:

tune2fs -1 /dev/sdb5 tune2fs 1.39 (29-May-2006)

Filesystem volume name: <none>

Last mounted on: <not available>

Filesystem UUID: 1dbcff1a-e408-42fb-a465-114cae993873

Filesystem magic number: 0xEF53 Filesystem revision #: 1 (dynamic)

Filesystem features: has_journal filetype sparse_super

Default mount options: (none) Filesystem state: clean Errors behavior: Continue Filesystem OS type: Linux Inode count: 123648 Block count: 246991 Reserved block count: 12349 Free blocks: 238994 Free inodes: 123637 First block: 0 Block size: 4096 4096 Fragment size: Blocks per group: 32768 32768 Fragments per group: Inodes per group: 15456

Filesystem created: Fri Mar 23 23:45:47 2007

483

Last mount time: n/a

Inode blocks per group:

Last write time: Sat Mar 24 00:38:58 2007

Mount count: 0
Maximum mount count: 27

Last checked: Fri Mar 23 23:45:47 2007 Check interval: 15552000 (6 months) Next check after: Wed Sep 19 23:45:47 2007

Reserved blocks uid: 0 (user root)
Reserved blocks gid: 0 (group root)

First inode: 11
Inode size: 128
Journal inode: 8
Default directory hash: tea

Directory Hash Seed: a301fd0e-0841-45a5-a1a6-ccd5ff82ba5a

Journal backup: inode blocks

3、调整指定文件系统每两次完整性检查的装载次数为10次

tune2fs -c 10 /dev/sdb5

 tune2fs 1.39 (29-May-2006) Setting maximal mount count to 10

- 4、调整指定文件系统每两次完整性检查的时间间隔为2个月
- # tune2fs -i 2m /dev/sdb5
 tune2fs 1.39 (29-May-2006)
 Setting interval between checks to 5184000 seconds
- 5、调整指定文件系统的保留空间为 2%
- # tune2fs -m 2 /dev/sdb5
 tune2fs 1.39 (29-May-2006)
 Setting reserved blocks percentage to 2% (4939 blocks)

若要一个文件系统在下次挂装时进行文件系统完整性检查,可以使用带 -C 的命令设置已挂装次数的值大于 -c 指定的值。如:

tune2fs -1 /dev/sdb5 | grep 'Maximum mount count'

指定 -C 的值大于此值即可在下次挂装 (通常是重新启动) 时进行文件系统完整性检查

tune2fs -C 28 /dev/sdb5

管理 ext2/ext3 文件系统的卷标

e2label

e2label [http://www.proxyserve.net/index.php?q=aHR0cDovL21hbi5jeC9IMmxhYmVs] 命令用来设定或显示 ext2 或 ext3 分区的卷标。命令格式如下:

e2label 〈设备文件名〉 [〈新的卷标名称〉]

例如:

- 1、显示 /dev/sdb6 文件系统的卷标
- # e2label /dev/sdb6
- 2、将 /dev/sdb5 文件系统的卷标设置为 www-data
- # e2label /dev/sdb5 www-data

findfs

| findfs [http://www.proxyserve.net/index.php?q=aHR0cDovL21hbi5jeC9maW5kZnM%3D] 命令可以在系统中查找指定卷标所对应的文件系统。命令格式如下: |
|--|
| findfs LABEL= <label></label> |

例如,要查找卷标为 data 所对应的文件系统,可以使用如下命令:

- # findfs LABEL=data
- 显示源文件
- 登录

第8页 共8页