
# 徐州沛县公安国标平台项目接口文档(0.02)

最新版本	1. 0. 0
模块	
功能项	
设计者	

# 修订记录

日期	版本编号  平台版本		修改章节	修改描述	作者
2018-9-19	V1. 0. 0			1,修订文档	

# 总体流程



app_key	xueliang-peixian
app_secret	2RuPNGGeVJ9mIRX90ieb
project_code	gb-2018-xueliang-peixian

# 接口设计:

协议由 HTTP 通用消息头和协议自定义消息头、消息体组成,编码格式采用 UTF-8, content-type:application/x-www-form-urlencoded

# 一. 注册订阅接口

1. 请求路径

{domain}:{port}/smb/public/v1/xueliang/subscriber

- 2. 接口定义
- 2.1 接口功能描述

注册订阅接口

2.2 请求数据模型

appkey	应用标识	String	Y		
signature	签名	String	Y	MD5(appkey+appsecret)	
url	订阅地址	String	Y		

#### 2.3 响应数据模型

co	ode	string	返回错误码。0: success	
ms	sg	string	简单错误信息说明	

- 3 示例
- 3.1 请求报文示例

请求报文

3.2 响应报文示例

响应报文

- 二. 取消注册订阅接口(v0.02)
- 1. 请求路径

 $\{domain\}: \{port\}/smb/public/v1/xueliang/cancel subscriber$ 

- 2. 接口定义
- 2.1 接口功能描述

#### 取消注册订阅接口

# 2.2 请求数据模型

appkey	应用标识	String	Y		
signature	签名	String	Y	MD5(appkey+appsecret)	

#### 2.3 响应数据模型

code	string	返回错误码。0: success	
msg	string	简单错误信息说明	

#### 3 示例

#### 3.1 请求报文示例

#### 请求报文

# 3.2 响应报文示例

#### 响应报文

# 三, 获取组织节点和设备全量信息请求接口

#### 1. 请求路径

{domain}:{port}/smb/public/v1/xueliang/syncall

- 2. 接口定义
- 2.1 接口功能描述

请求组织节点和设备全量信息

#### 2.2 请求数据模型

appkey	应用标识	String	Y		
signature	签名	String	Y	MD5(appkey+appsecret)	
projectCode	项目编码	String	Y		
msgSN	登红消息 标号	String	Y		v0. 02

# 2.3 响应数据模型

code	string	返回错误码。0: success	
msg	string	简单错误信息说明	

- 3 示例
- 3.1 请求报文示例

请求报文

#### 3.2 响应报文示例

#### 响应报文

#### 四,同步推送组织节点或者设备信息

#### 1. 请求路径

非专业版提供,需要级联国标平台提供接收数据接口(通过订阅的方式告知 我方)

- 2. 接口定义
- 2.1 接口功能描述

级联网关通过订阅告知专业版平台侧推送地址,然后以约定的数据结构剖推送组织节点或者设备信息到级联网关。

#### 2.2 推送数据模型

名称	说明	参数类型	长度	必要	备注	版本
pushNo	推送标识	String		Y	分批次推送时,标识 数据是属于哪一次推 送	0. 01
msgSN	登红消息标号	String				0.02
pushMode	推送类型	String		Y	ALL:全量; ADD:增量	0. 01
projectCode	项目 编码	String		Y	例: P0100001	0. 01
total	推送。总数	String		Y	注:可能是分批次推 送,该字段用于判断 是否推送完成	0. 01
pageTotal	本次 推送 数量	String		Y	当前推送的记录数量	0. 01
page	本次 推送 序号	String		Y	分批次推送时,推送 序号	0. 01
nodeList	推送 内容	List <object></object>		Y	详情请参照 object 数 据结构	0. 01

# object 结构

名称	说明	参数类型	长度	必要	备注	版本
nodeId	国标	String		Y		0. 01

	协议 ID				
parentId	国标 协议 ID	String	Y		0. 01
name	组织 或设 备名	String	Y		0. 01
manufacturer	设备厂商	String			0. 01
model	设备 型号	String			0. 01
parental	是否 有下 级	int	Y	0:没有;1:有; 注意:除了叶子节点都是1, 设备节点都是0,叶子节点需 要判断或者强制设置叶子节点 都为1。	0. 01
coordinate	经纬 度	String		例如: 123.23,234.45; 用逗号分割经纬度。	0. 01
nodeType	类型	int	Y	1: 组织; 0: 设备;	0. 01
mac	MAC 地址	String			0. 01
imei	IMEI 编码	String			0. 01
operation	同步操作	int		1:新增; 2:修改; 3:删除; (全量推送时, 该字段为 空。)	0. 01

# 2.3 推送报文示例

```
推送报文
 "pushNo": "dsfd12356154556",
  "msgSN":"sd1515315341",
 "pushMode": "ALL | ADD",
 "projectCode": "P0100001",
 "total":"1000",
 "pageTotal":"100",
 "page": "2",
 "nodeList": [{
    "nodeId":"国标协议 ID",
    "parentId":"国标协议 ID",
    "name": "name",
    "manufacturer":"厂商",
    "model":"C15",
    "parental":"0",
    "nodeType":"0",
    "mac": "e061b221b93e",
    "imei":"1102344735",
    "coordinate":"",
    "operation":"0"
   }, {
    "nodeId":"国标协议 ID",
    "parentId":"国标协议 ID",
    "name": "name".
    "manufacturer":"厂商",
    "model":"C15",
    "parental": "0",
    "nodeType":"0",
    "mac": "e061b221b93e",
    "imei":"1102344735",
    "coordinate":"",
    "operation":"1"
   } ]
}
```