# 目录

目录	1
产品概述	2
共享带宽是什么	2
共享带宽的组成	2
使用限制	2
使用说明	2
收费说明	2
实时数据	2
产品功能	2
带宽资源共享	2
带宽灵活调整	2
流量统计监控	2
产品优势	2
节约成本	2
计费方式灵活	2
易于管理	2
使用场景	2
价格总览	3
计费说明	3
包年包月	3
按量付费	3
按量付费(流量)	3
增强型95付费	4
计费公式说明	4
保底带宽	4
增强95付费带宽值计算方式	4
计费举例	4
按量付费(月峰值)	4

产品简介 2023-06-12

## 产品概述

## 共享带宽是什么

共享带宽(BandWidth Share, BWS)是金山云提供多个弹性IP共享带宽峰值的功能,可以灵活地调整带宽,并且为客户节约带宽成本。

### 共享带宽的组成

共享带宽由一个公网带宽和一组弹性IP组成,区别于"一个弹性IP配置一份带宽"的带宽购置方式,共享带宽中的所有弹性IP可以共享这份带宽,从而增加带宽使用的灵活性,降低成本。

## 使用限制

共享带宽只能绑定处于同一地域并且线路类型一样的弹性IP,仅支持按量计费方式的IP加入共享带宽。并且一个共享带宽最多只能绑定45个弹性IP。IPv6暂不支持加入共享带宽。

### 使用说明

共享带宽属于单一租户,加入同一共享带宽的每个弹性IP带宽上限与共享带宽的范围相同;但加入同一共享带宽的所有弹性IP在同一时间点带宽总和不得超过共享带宽的带宽上限,达到上限时,会出现资源争抢现象。

### 收费说明

加入共享带宽的弹性IP不再收取带宽的费用,该弹性IP的带宽通过共享带宽进行计费,弹性IP只收取1元/天的占用费。弹性IP移出共享带宽后,弹性IP会单独产生费用,按照相应的计费方式收取,请谨慎操作。

### 实时数据

金山云为共享带宽提供数据收集和数据展示功能。金山云默认为所有用户提供该功能,您无需手动开通,只要您使用了共享带宽,即可帮助您收集相关数据。您可以查看共享带宽的统计数据,验证系统是否正常运行。

共享带宽的检测指标如下:

### 指标 描述 单位

bws. bps. in 共享带宽入网流量 bps(bit per second) bws. bps. out 共享带宽出网流量 bps(bit per second)

bws. pps. in 共享带宽每秒流入包数 个

bws. pps. out 共享带宽每秒流出包数 个

# 产品功能

### 带宽资源共享

多个弹性IP共享带宽峰值,增加带宽使用的灵活性。

## 带宽灵活调整

带宽灵活调整,应对业务变化,实现网络的弹性。

## 流量统计监控

对共享带宽的流量和收发包数等数据进行统计与监控。

## 产品优势

## 节约成本

多个弹性IP共享带宽峰值,避免多余带宽浪费。

## 计费方式灵活


共享带宽支持包含按固定带宽、按峰值带宽、按流量计费的多种计费方式,可以根据需求选取。

## 易于管理

可创建多条共享带宽用于不同的业务,灵活地调整带宽,方便地对弹性IP进行管理。

## 使用场景

金山云 2/4



共享带宽典型的使用场景是将带宽峰值共享给多个弹性IP使用。

## 价格总览

请参考 共享带宽价格详情,或联系金山云商务

## 计费说明

本篇为共享带宽(BandWidth Share, 简称BWS) 计费方式说明。

## 包年包月

BWS支持包年包月计费方式,包年包月是一种需要预先付费才能使用资源的计费方式,一般适用于流量峰值比较平稳且需要长期使用的业务场景。

## 包年包月BWS实例计费方式说明:

- 包年包月BWS仅支持按固定带宽收费;
- 计费周期为一个月;
- 计费项仅带宽费;
- 在合同期内, BWS实例目前只支持升配, 不支持降配。

## 按量付费

BWS支持按量付费的计费方式,该计费方式适用于流量峰值比较平稳且短期使用的场景,您可以随时开通/释放EIP实例,按下单时指定的带宽峰值和实际使用时长收费。

## 按量付费的BWS实例计费说明:

- 按量付费BWS按固定带宽收费;
- 计费周期为小时;
- 计费项包含带宽费;
- 按量付费不需要提前支付费用,每小时整点进行结算,计费时长为BWS实例创建成功的时间点到发起退订操作的时间点;实例释放后,当前小时的账单会在下一个小时出账并扣费;

### 注意

- 当汇总账单在当前计费周期内使用时长很短 或单价很低,相乘不足0.01元时,会收取0.01元费用。
- 当您的可用资产(可用余额、赠送余额)不足100元时,不能购买按量付费的EIP。

## 按量付费(流量)

EIP支持按量付费(流量)的计费方式,该计费方式适用于流量峰值波动较大且短期使用的业务场景;

## 按量付费(流量)的EIP实例计费说明:

金山云 3/4

产品简介 2023-06-12

- 按量付费(流量)按用户实际的公网流量计费;
- 流量费用计费周期为日,每日出账。
- 计费项包含流量费,流量费根据每小时的实际流量收取流量费,流量费:流量单价 × 使用流量;
- 使用流量是BWS的出方向累计值和入方向累计值取大。出方向指从金山云流向互联网的流量,入方向指从互联网流向金山云的流量;

#### 注意

• 当您的可用资产(可用余额、赠送余额)不足100元时,不能购买按量付费的EIP。

#### 增强型95付费

增强型95付费是一种只需支付少量保底带宽费用,即可享受多倍弹性峰值带宽,并在月底按多次去峰后的带宽峰值和实际使用时长收费的计费模式。

#### 注意

• 增强型95付费属于后付费方式,默认客户控制台不存在该计费方式,如需开通,请联系对应商务。

#### 计费公式说明

计费周期: 计费周期为一个月,保底带宽按天出账单,月峰值带宽按月出账单; 共享带宽费用 = 月峰值带宽 × 增强95带宽价格 × 有效天数

- 有效天数: 当月带宽不为0的天数;
- 月峰值带宽:取根据增强型95峰算法去峰后的带宽值(即增强95峰带宽值)和保底带宽值中的较大值,如果当月保底带宽大于增强95峰带宽值,则月峰值带宽=保底带宽,否则月峰值带宽=增强95峰带宽值。

#### 保底带宽

增强型95付费支持实时调节带宽大小,立刻生效。

- 日保底带宽
  - 。 日保底带宽=保底百分比×带宽值大小(指通过管理控制台或API购买的带宽大小),保底百分比默认为20%。
  - 。 由于日保底带宽=带宽大小×保底百分比,所以调整完带宽后,保底带宽也会随之变化。
  - 。日保底带宽以天为粒度计算,每一天的日保底带宽的值为当天设置过的最大保底带宽;如一天中进行过带宽调整:100Mbps → 300Mbps → 200Mbps,则当天的日保底带宽为60Mbps。
- 月保底带宽
  - 。 由于一个月内, 用户可能会根据需求调整带宽的大小, 每天的保底带宽可能不同,
  - 。 月保底带宽计算方式: 月保底带宽=(保底带宽1x使用天数1+保底带宽2x使用天数2+···+保底带宽nx使用天数n)/当月使用天数。

### 增强95付费带宽值计算方式

- 日峰值
  - · 以5分钟为粒度采样,采集入方向和出方向的流量并计算5分钟内的平均带宽值。
  - 。 取入方向和出方向中较大的带宽平均值作为采样点的带宽值。
  - 。每天得到全部采样点后,按从高到低排序,去掉前4个采样点,取第5峰为日峰值。如果当天采样点不足五个,以排序后的最后一个为日峰值。
- 增强95付费带宽值
  - 。 月底将日峰值从高到底排序,取前5个日峰值,计算其均值得到增强95峰带宽值,若当月不足五个日峰值点,取当月所有的日峰值点计算平均值。

## 计费举例

假如您在2022年5月15日购买了一个华北1(北京) region带宽值为1000Mbps的BGP链路的共享带宽,保底率为20%,日单价为3.36元/日/Mbps,按增强型95付费计费。 其中5月份共享带宽有效天数有17天,当

- 月保底带宽=1000Mbps\*20%=200Mbps
- 当增强95峰带宽值为300M时,由于大于保底带宽,按增强95峰带宽值收费,共享带宽实例费用=300173.36=17136元;
- 当增强95峰带宽值为100M时,由于小于保底带宽,按保底带宽值收费,共享带宽实例费用=200*17*3. 36=11424元;

## 按量付费(月峰值)

BWS支持按量付费(月峰值)的计费方式,与增强型95峰相比,按量付费(月峰值)的计费方式无需支付保底费用,按客户当月峰值收费,但是使用不足一整月时,也按整月收费。

### 注意

- 按量付费(月峰值)属于后付费方式,默认客户控制台不存在该计费方式,如需开通,请联系对应商务。
- 从2023年4月起,按量付费(月峰值)的计费方式只支持第一峰。

按量付费(月峰值)的BWS实例计费说明:

- 按量付费(月峰值)按第一峰收费;
- 计费周期为一个月,使用不足一整月时,也按整月收费;
- 计费项包含带宽费;

金山云 4/4