clip5 — Manual de usuario

Versión 0.10.0 (beta) · Clipper de mastering con Densidad, Smooth y mezcla paralela



Índice

1. Qué es clip5
2. Requisitos
3. Instalación
4. Primeros pasos
5. La interfaz
6. Controles
7. Paneles: Curva E/S, Medidores y Avanzado
8. Apariencia y temas
9. Oversampling y latencia
10. Flujos de trabajo recomendados
11. Presets de fábrica
12. Teclado y atajos
13. Solución de problemas
14. Especificaciones técnicas
15. Créditos y licencias

1. Qué es clip5

clip5 es un **clipper de mezcla y mastering**: sube el volumen percibido recortando los picos por encima de un **Techo**, sin el bombeo de un compresor o limitador. Suma tres herramientas para que el resultado suene limpio:

- **Densidad**: realce instantáneo de los pasajes de bajo nivel, sin tocar los picos.
- **Smooth**: suaviza los medios-agudos ásperos que genera el recorte, solo cuando hay recorte.
- **Mezcla paralela**: combina la rama **Procesada** con la **Original**, alineadas a la muestra.

Todo se procesa con oversampling y antialiasing (ADAA), con un consumo de CPU muy bajo.

2. Requisitos

	Windows	macOS
Sistema	Windows 10 u 11 de 64 bits	macOS 10.13 o posterior (Intel y Apple Silicon)
Formatos	VST3, CLAP, aplicación independiente	AU, VST3, CLAP, aplicación independiente
DAW	cualquier DAW compatible con VST3 o CLAP de 64 bits	Logic Pro, Ableton Live, Reaper, Cubase, FL Studio, Studio One...

> **Pro Tools (AAX)** todavía no está incluido en esta beta.

3. Instalación

Windows

1. Abre `clip5-0.10.0-Windows-Setup.exe`.
2. Si aparece **"Windows protegió su PC"** (SmartScreen), haz clic en **Más información → Ejecutar de todas formas**. Aparece porque esta beta todavía no está firmada digitalmente.
3. Elige los formatos que quieres instalar (por defecto, todos) y sigue el asistente.
4. Abre tu DAW y vuelve a escanear los plugins si no aparece clip5.

Ubicaciones:

Formato	Carpeta
VST3	`C:\Program Files\Common Files\VST3\clip5.vst3`
CLAP	`C:\Program Files\Common Files\CLAP\clip5.clap`
Aplicación	`C:\Program Files\clip5\clip5.exe` (acceso en el menú Inicio)

Actualizar desde 0.9.0: instala encima; las sesiones y los presets propios se conservan.
Desinstalar: Configuración → Aplicaciones → clip5 → Desinstalar.

macOS

1. Abre `clip5-0.10.0-macOS.pkg`.
2. Si macOS dice que **no se puede abrir porque es de un desarrollador no identificado**: haz clic derecho (o Control+clic) sobre el archivo → **Abrir** → **Abrir**. En macOS 15 o posterior: **Ajustes del Sistema → Privacidad y seguridad → Abrir igualmente**.
3. En **Personalizar** puedes elegir qué formatos instalar.
4. Abre tu DAW. Logic Pro valida los plugins AU automáticamente la primera vez.

Formato	Carpeta
AU	`/Library/Audio/Plug-Ins/Components/clip5.component`
VST3	`/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/clip5.vst3`
CLAP	`/Library/Audio/Plug-Ins/CLAP/clip5.clap`
Aplicación	`/Applications/clip5.app`

---

4. Primeros pasos

1. Inserta clip5 en el **máster**, **al final de la cadena** (o justo antes de tu limitador final), o en un bus o pista.
2. Carga el preset **"Mastering pop"** como punto de partida.
3. Ajusta **Techo** al nivel máximo que quieres, por ejemplo **−1,0 dBFS** para streaming.
4. Sube **Entrada** de a poco mirando el gráfico: las marcas de **sobre el techo** muestran cuánto se recorta. En mastering suelen sonar bien excesos de **1 a 3 dB** en los golpes.
5. Si el recorte suena áspero, sube **Smooth**. Si falta cuerpo en los pasajes suaves, sube **Densidad**.
6. Compara con **A/B** y activa **Compensación de Densidad** en Avanzado para comparar a igual nivel.

---

5. La interfaz

- **Columna izquierda**: **Curva de recorte** (cuatro cuadraditos con el dibujo de cada curva), **Techo**, **Densidad** y, al pie, **Entrada** y **Salida**.
- **Barra superior**: preset con ‹ ›, estado A/B, deshacer, rehacer, **A**, **B**, **Unificar A/B** y ⚙ (Apariencia, escala de la interfaz y frecuencia del gráfico).
- **Gráfico de niveles** (últimos ~8 s), con el **sticker** del tema pegado en la esquina:
- **Entrada**: área rellena con borde.
- **Salida**: línea continua.
- **Sobre el techo**: techo discontinuo y marcas del exceso antes de la curva.
- **Densidad**: banda inferior con el realce estimado.
- Botones **Curva E/S**, **Medidores** y **Avanzado** para abrir los paneles.

- **Fila inferior**: **Mezcla paralela**, **Smooth** y **Oversampling** (con CPU y factor de exportación).

6. Controles

Control	Rango · inicial	Qué hace
Techo	−36 a 0 dBFS · −1,0	Referencia de la curva, Densidad y Smooth. Con el Limitador True Peak activo, también es el objetivo en dBTP de toda la mezcla.
Densidad	0 a +6 dB · 0,0	Realce instantáneo a bajo nivel que cae gradualmente a 0 dB al llegar al Techo. Sin ataque ni release.
Entrada	±12 dB · 0,0	Ganancia previa a la curva: cuánto se empuja la rama procesada. **No afecta a Original.**
Salida	±12 dB · 0,0	Ganancia después de la mezcla paralela y antes del Limitador True Peak.
Smooth	0 a 100 % · 0 %	Reduce dinámicamente medios-agudos cuando la señal se acerca al Techo o lo supera. El máximo (−2 o −3 dB) se elige en Avanzado.
Procesada	−∞ a +6 dB · 0	Nivel de la rama procesada.
Original	−∞ a +6 dB · −∞	Nivel de la señal original, tomada antes de Entrada y alineada en latencia.
Enlace	activado	Al mover un fader, el otro sigue un fundido de potencia constante. Desactívalo para ajustarlos por separado.

Curva de recorte

Pasa el puntero sobre cada cuadradito para ver su nombre.

Curva	Sonido	Úsala para
Suave	Rodilla amplia con leve asimetría: redondea los picos de forma gradual	voces, acústicos, calidez
Medio	Rodilla simétrica más estrecha (la curva inicial)	mastering general
Duro	Lineal hasta el Techo y recorte abrupto	electrónica, transitorios
Sin recorte	Omite la curva; Densidad, Smooth y True Peak pueden actuar	dar densidad sin recortar

7. Paneles: Curva E/S, Medidores y Avanzado

Se abren con los botones del gráfico; el mismo botón (o **Esc**) los cierra. Los controles principales siguen disponibles con un panel abierto.



Curva E/S: transferencia estática de Densidad y la curva elegida, en dB relativos al Techo. La diagonal punteada es ganancia unitaria.

Medidores:

Lectura	Unidad	Significado
Pico máximo	dBFS	Pico de muestra de Entrada y Salida desde el último reinicio.
Pico real máx.	dBTP	Picos entre muestras a la salida final (en coral si supera el Techo).
M · S · I	LUFS	Sonoridad momentánea (400 ms), de corto plazo (3 s) e integrada (desde el reinicio).
Exceso actual / máximo	dB · mm:ss	Exceso sobre el Techo antes de la curva; el máximo indica cuándo ocurrió (posición de la DAW).

- **Reiniciar medidores**: borra los picos máximos y las lecturas LUFS.
- **Reiniciar máximo**: borra el mayor exceso y su marca de tiempo.
- Una raya (—) indica una lectura todavía sin dato.

Avanzado:

Opción	Opciones · inicial	Efecto
Oversampling al exportar	Igual / 1× / 2× / 4× / 8× · 8×	Se usa cuando la DAW renderiza fuera de tiempo real.
Fase del filtrado	Lineal / Mínima · Lineal	Lineal conserva la fase al mezclar ramas. Mínima reduce la latencia y puede cambiar la suma en agudos.
Limitador True Peak	activado	Anticipa picos entre muestras y usa el Techo como objetivo en dBTP. Desactívalo en usos paralelos con Techo bajo: también limitaría la señal Original.
Atenuación fija de agudos	Plano / Seda / Terciopelo · Plano	Ajuste tonal permanente: 0, −1 o −3 dB a 10 kHz.
Rango de Smooth	−2 / −3 dB · −2 dB	Atenuación máxima con Smooth al 100 %.
Compensación de entrada	desactivada	Aplica la ganancia inversa de Entrada a la rama procesada: cambia el carácter del recorte sin subir el volumen.
Compensación de Densidad	desactivada	Resta el valor nominal de Densidad en la rama procesada para comparar a igual nivel.

8. Apariencia y temas

⚙ → **Apariencia…** (o clic sobre el sticker). Elige entre diez temas con vista previa en vivo; **Aplicar** lo guarda como preferencia de tu equipo y **Cancelar** (o Esc) restaura el anterior. El tema no viaja en los presets ni en las sesiones.

#	Tema	Tipo	Sticker
1	ice	Clara	cubo de hielo
2	raw	Clara	librillo de papel crudo
3	violeta	Clara	cogollo violeta
4	pro	Oscura	sello «professional certified»
5	cafe	Oscura	café con arte latte
6	marfil	Clara	rifle (silueta)
7	sonic	Híbrida	anillo dorado a toda velocidad
8	rose gold	Clara	gatita kawaii
9	420	Oscura	insignia 420
10	serum	Oscura	gotero con forma de onda



Los colores cambian; los controles, la escala del gráfico y el significado de cada lectura son los mismos en todos los temas.

9. Oversampling y latencia

Oversampling	Cuándo usarlo
1× (con ADAA)	muchas instancias, sesiones pesadas
2×	inicial: excelente relación calidad/CPU
4×	mastering exigente
8×	exportación final (valor inicial de *Oversampling al exportar*)

Latencia a 48 kHz (muestras), comunicada a la DAW:

	1×	2×	4×	8×
Lineal · True Peak activo	104	146	153	156
Mínima · True Peak activo	88	92	94	95
Mínima · True Peak desactivado	0	4	6	7

Cambiar el factor, la fase o el Limitador True Peak durante la reproducción produce un fundido breve. La lectura **CPU** estima qué porcentaje del tiempo disponible por bloque usa esta instancia.

10. Flujos de trabajo recomendados

Mastering pop: carga el preset (Techo −1,0 dBFS, curva Medio, True Peak activo) → ajusta Entrada en el pasaje más fuerte mirando *sobre el techo* → Smooth si los agudos se endurecen → Salida para comparar el nivel → en Medidores revisa Pico real y LUFS I, y elige 8× al exportar.

Bus de batería: carga el preset (curva Duro, Techo −6 dBFS, Procesada 0 dB, Original −6 dB, Enlace y True Peak apagados) → dosifica Original y Procesada por separado → ajusta Entrada para cambiar cómo se recortan los golpes. Si activas True Peak, el Techo de −6 también se vuelve el objetivo en dBTP de toda la suma.

Densidad sin recorte: carga el preset (curva Sin recorte, Densidad +4 dB, Smooth 20 %, Compensación de Densidad activa) → alterna A/B y ajusta Densidad. Si vas a usar un limitador posterior, desactiva el Limitador True Peak en Avanzado.

Medir un tema completo: antes de reproducir desde el inicio pulsa **Reiniciar medidores**; al terminar, lee **I** en la columna Salida y el **Pico real** en dBTP.

Comparar A/B: A y B empiezan enlazados. Elige A, ajusta; elige B, ajusta otra cosa; alterna. **Unificar A/B** conserva el ajuste activo y vuelve a enlazar.

11. Presets de fábrica

Preset	Entrada / Densidad · dB	Techo · dBFS	Curva	Smooth	Otros ajustes
Transparente	0 / 0	−1,0	Suave	0 %	Punto de partida
Mastering pop	+3 / +2	−1,0	Medio	35 %	True Peak activo
Densidad sin recorte	0 / +4	−0,3	Sin recorte	20 %	Compensación de Densidad
Bus de batería	+6 / +3	−6,0	Duro	20 %	Original −6 dB; Enlace y True Peak apagados
Rock denso	+5 / +4	−1,0	Medio	50 %	Seda
Electrónica al límite	+8 / +5	−0,5	Duro	30 %	True Peak activo
Voz al frente	+4 / +3	−3,0	Suave	60 %	Terciopelo, Original −10 dB; Enlace y True Peak apagados
Paralelo sucio	+10 / +6	−12,0	Duro	0 %	Procesada −6, Original 0, Salida −3 dB; Enlace y True Peak apagados

Los presets conservan el Oversampling, el Oversampling al exportar y la fase de la instancia. **Presets propios:** menú de presets → **Guardar preset…** (se guardan en `Documentos/clip5/Presets`).

12. Teclado y atajos

Acción	Puntero	Teclado
Moverse entre controles	—	**Tab** / **Shift+Tab** (el anillo marca el foco)
Ajustar perilla o fader	arrastrar; **Shift** = fino; rueda	↑ ↓ ← → (Shift = fino), **RePág/AvPág**
Escribir un valor	clic en el recuadro del valor o doble clic en la perilla	**Enter** abre; **Enter** aplica; **Esc** restaura
Valor inicial	**Ctrl+clic** (Windows) / **Cmd+clic** (macOS)	**Supr**
Fader a 0 dB	doble clic en el fader	—
Curva / Oversampling / opciones	clic	← → dentro del grupo
Interruptores y Enlace	clic	**Enter** o **Espacio**
Cerrar un panel	el mismo botón	**Esc** (devuelve el foco al botón)
Deshacer / Rehacer	↶ ↷	**Ctrl/Cmd+Z** · **Ctrl/Cmd+Shift+Z**

Al escribir un valor se aceptan coma o punto; si el valor no es válido se mantiene el último aplicado y se muestra el rango junto al campo. Pasa el puntero sobre cualquier control para ver una ayuda en español.

13. Solución de problemas

Problema	Solución
La DAW no encuentra clip5	Vuelve a escanear los plugins y verifica que la carpeta VST3/CLAP esté en las rutas de la DAW.
Windows bloquea el instalador	"Más información → Ejecutar de todas formas" (beta sin firma).
macOS no deja abrir el .pkg	Clic derecho → Abrir, o Ajustes → Privacidad y seguridad → Abrir igualmente.
La salida supera el Techo	Activa el **Limitador True Peak** (Avanzado). Sin él, Original, Procesada > 0 dB o Salida > 0 dB pueden superarlo.
La mezcla paralela suena hueca	Usa **Fase Lineal**.
Mucho uso de CPU	Baja el Oversampling en tiempo real; la exportación usa *Oversampling al exportar*.
Las teclas no responden	Haz clic en el plugin para darle el foco; algunas DAW reservan atajos (por ejemplo, la barra espaciadora).

14. Especificaciones técnicas

- Procesamiento interno en coma flotante de 32 bits; diseño de filtros en 64 bits.
- Núcleo no lineal fusionado (Densidad + curva) en tabla de 512 tramos cúbicos con ADAA.
- Oversampling: half-band FIR de fase lineal (≥ 105 dB) o half-band IIR de fase mínima (≥ 110 dB).
- Atenuación fija de agudos integrada en el filtro de decimación (rizado < 0,02 dB, rechazo > 100 dB).
- Limitador True Peak con anticipación guiado por pico real (4x + refinamiento parabólico).
- Medición: LUFS ITU-R BS.1770-4 (±0,1 LU) y pico real de salida.
- 44,1 a 192 kHz. Mono y estéreo. Interfaz escalable del 75 al 200 %, 10 temas.

15. Créditos y licencias

clip5 © 2026. Todos los derechos reservados. Ilustraciones de los stickers: diseño propio. Desarrollado con JUCE. Fuentes: **Bevan**, **Inter** y **JetBrains Mono** (SIL Open Font License 1.1); firma 5unk en **Sedgwick Ave Display** (SIL OFL 1.1). VST es una marca registrada de Steinberg Media Technologies GmbH. Audio Units y macOS son marcas de Apple Inc. Windows es una marca de Microsoft Corporation.