## Compilation et assembleur

#### 5d54626cc43ba7ce625903ffa39c049c

Groupe de sécurité de l'information, École normale supérieure

2 octobre 2019



## **Définition**

## Definition (Compilateur)

Programme qui transforme un programme écrit dans un langage **source** vers un programme en langage **objet**.

### Example

gcc : du C vers le langage machine ghc : du Haskell vers le langage machine

En particulier, il est possible de compiler vers un langage intermédiaire très proche de la machine, mais néanmoins compréhensible par des humains : l'assembleur (e.g. x86, mips, risc-v, armv7).

Le programme qui traduit un programme assembleur en langage machine s'appelle un **assembleur**.

## Cas particuliers

### Il est possible de :

- Compiler vers un autre langage de haut-niveau (Haskell vers C)
- Compiler vers un pseudo-langage machine indépendant de la machine (bytecode,) → ces programmes nécessitent pour leur exécution un autre programme appelé interpréteur (JVM, ocamlrun, LLVM, ...)
- Compiler un programme pendant son exécution o Just-in-time ou compilation à la volée (souvent effectué par les interpréteurs sus-cités)
- Utiliser le compilateur d'un langage hôte pour compiler un code dans un autre langage → embedded domain-specific language

## Structure d'un compilateur

#### Deux phases successives:

- Analyse : traduction du langage source en représentation abstraite mathématique
  - ▶ Analyse lexicale : traduction du source vers des lexèmes (tokens) → lex, bison
  - ► Analyse syntaxique : traduction des lexèmes vers un arbre de syntaxe abstraite (AST) → yacc, menhir
  - ► Typage, ...
- Synthèse : traduction de la représentation mathématique en langage objet
  - Optimisations
  - ▶ Traduction dans des langages intermédiaires plus proches de la machine (RTL, Cminor, LLVM bytecode, ...)
  - Production de code assembleur
  - Assemblage
  - Édition des liens (linking)



# Analyse lexicale

## Definition (Lexer)

Programme qui transforme une suite de caractères (écrit dans un langage source) en une suite de lexèmes (ou tokens).

### Exemple:

```
int b =
   /* Here is my comment */
   (int) c + 2 * d;
```

### Sera transformé par le lexer en:

```
int b = ( int ) c + 2 * d;
```

## Analyse lexicale

On reconnait les lexèmes grâce à des expressions régulières (reconnaissables par automate fini, théorème de Kleene, 1956).


$$\langle digit \rangle$$
 ::= 0 - 9  
 $\langle alpha \rangle$  ::=  $a - z|A - Z$   
 $\langle ident \rangle$  ::=  $\langle alpha \rangle (\langle alpha \rangle | \langle digit \rangle |_{-})^*$   
 $\langle integer \rangle$  ::=  $\langle digit \rangle^+$ 

## Definition (Parser)

Programme qui transforme une suite de lexèmes en un arbre de syntaxe abstraite.

### Exemple:

int 
$$b \equiv (|int|) c + 2 * d;$$



# Analyse syntaxique (instructions)

On construit l'arbre de syntaxe abstraite grâce à une grammaire (*Backus–Naur form*) :

```
variable
path
      ::= ident
                                                      record field
            path . ident
             path . all
                                                      pointer dereference
                                                      I-value
       ::= path
expr
            integer | True | False | ...
                                                      scalar value
             expr(+|-|<|=|...) expr
                                                      binary operator
            path'Access
                                                      address of an I-value
            null
                                                      null pointer
       := path := expr
                                                      assignment
stmt
                                                      allocation
             path := new type
                                                      conditional
             if expr then stmt* else stmt* end
```

"while" loop

while expr loop stmt\* end

ident ( expr\* )

# Analyse syntaxique (déclarations)

https://cs.wmich.edu/ gupta/teaching/cs4850/sumII06/The syntax of C in Backus-Naur form.htm

### The syntax of C in Backus-Naur Form

```
<translation-unit> ::= {<external-declaration>}*
<external-declaration> ::= <function-definition>
                         | <declaration>
<function-definition> ::= {<declaration-specifier>}* <declarator> {<declaration>}* <compound-statement>
<declaration-specifier> ::= <storage-class-specifier>
                            <type-specifier>
                            <type-gualifier>
<storage-class-specifier> ::= auto
                              register
                              static
                              extern
                             typedef
<type-specifier> ::= void
                     char
                     short
                     int
                     long
                     float
                     double.
                     signed
                     unsigned
                     <struct-or-union-specifier>
                     <enum-specifier>
                     <typedef-name>
<struct-or-union-specifier> ::= <struct-or-union> <identifier> { {<struct-declaration>}+ }
                                <struct-or-union> { {<struct-declaration>}+ }
                                <struct-or-union> <identifier>
<struct-or-union> ::= struct
                    I union
<struct-declaration> ::= {<specifier-qualifier>}* <struct-declarator-list>
```

#### En pratique:

- La grammaire est **non-contextuelle** (ou algébrique)  $\rightarrow$  reconnaissable par automate à pile non déterministes, **algorithme CYK**, en temps  $\mathcal{O}\left(n^3 \cdot |G|\right)$ .
- En pratique, on se restreint aux langages reconnaissables par automates à pile **déterministes**, c'est-à-dire que la grammaire ne contient pas d'ambiguïtés. Ce sont les langages LR(1), reconnaissables en temps  $\mathcal{O}(n \cdot |G|)$ .

### Exemple d'ambiguïté (reduce/reduce) :

scalar value binary operator binary operator

#### Parsons l'expression 0+0\*0 :



#### Solution:


Il n'y a plus d'ambiguïté :



# Phase d'analyse

- Par ailleurs, le compilateur génère des erreurs si des violations sont repérées (erreurs lexicales, erreurs syntaxiques, ...)
- Un lexer ne retourne **jamais** en arrière : il construit à chaque fois le plus long lexème valide à partir de la position courante.
- D'autres analyses (sémantiques) peuvent être effectuées : typage statique, vérification des noms (noms de variables uniques, ...), data analysis, control-flow analysis

## Phase de synthèse



Le but est de transformer l'arbre de syntaxe abstraite en code objet (assembleur). Plusieurs étapes :

- Sélection d'instructions / Optimisations (propagation de constantes, elimination de code mort, factorisation de code, ...)
- Register transfer language (RTL) / Single static assignment (SSA) / Continuation passing style (CPS)
- Location transfer language (LTL)
- Assembleur (code linéarisé)

# Un peu d'architecture matérielle

Computer Organization and Design: the HW/SW interface, Patterson et Hennessy

Rappel : les nombres sont représentés en binaires dans une machine.

								1
1	0	0	1	0	1	1	0	0x96

### Plusieurs représentations :

• Entier non signé :

$$1 \times 128 + 0 \times 64 + 1 \times 32 + 0 \times 16 + 0 \times 8 + 1 \times 4 + 1 \times 2 + 0 \times 1 = 166$$

Entier signé :

$$1 \times (-128) + 0 \times 64 + 1 \times 32 + 0 \times 16 + 0 \times 8 + 1 \times 4 + 1 \times 2 + 0 \times 1 = -90$$

## Un peu d'architecture matérielle

Mais pour un même nombre 0x96134f6f (en 32 bits, 4 octets) :


Figure: Big-endian

Figure: Little-endian

## Les registres/la mémoire

Un ordinateur contient deux types de mémoires :

- Les registres : ils contiennent exactement un mot, et sont localisés dans le processeur. Très rapides d'accès, mais leur nombre est restreint. On les désigne par leur nom de registre.
- La mémoire volatile : elle peut contenir beaucoup de données, mais avec un temps d'accès plus long. On y accède grâce à une adresse (pointeur en C). Les adresses ont une taille de 1 mot (i.e. un registre).
- Autres : ROM, périphériques, ... Leur accès se fait aussi grâce à une adresse.



## Revenons aux registres

Une architecture définit le nombre de registres et leur taille :

- x86:32 : 4 general purpose registers (eax, ebx, ecx, edx), 6 segment registers (cs, ds, es, fs, gs, ss)
- rv64gc : 31 general purpose registers de 64 bits (x1-x31) + 2 registres spéciaux (x0 et pc) + ...
- aarch64: 31 general purpose registres de 64 bits (x0-x30) + 4 registres spéciaux de 64 bits (zr, sp, pc, elr) + ...

## Revenons aux registres

Une architecture définit le nombre de registres et leur taille :

- x86:32 : 4 general purpose registers (eax, ebx, ecx, edx), 6 segment registers (cs, ds, es, fs, gs, ss)
- rv64gc : 31 general purpose registers de 64 bits (x1-x31) + 2 registres spéciaux (x0 et pc) + ...
- aarch64 : 31 general purpose registres de 64 bits (x0-x30) + 4 registres spéciaux de 64 bits (zr, sp, pc, elr) + ...

Mais aussi registres un peu spéciaux : les flags

- ARM CPSR : NZCV qui renseignent sur l'opération précédente
- ...

## Revenons aux registres

En réalité c'est plus compliqué que cela :

- Opérations flottantes
- Extensions au jeu d'instruction (SSE, AVX, ...)
- Caches
- Mémoire virtualisée
- Niveaux de privilège

# Et les instructions dans tout ça ?

Plusieurs types d'instructions en assembleur :

- Opérations arithmétiques et logiques : addition, soustraction, ...
- Opérations mémoire : load, store.
- Opérations de flot de contrôle : unconditional and conditional branches, function calls.

Les instructions sont stockées en mémoire, et leur longueur/format est spécifié dans l'architecture.

Le pointeur vers le code se nomme le program counter (ou pc).

31	30 2	5 24	21	20	19	15 14	12	2 11	8	7	6	0	
f	unct7		rs2		rs1	fı	mct3		$_{\mathrm{rd}}$		opcod	le R-1	type
	imm[	11:0]			rs1	fı	ınct3		$_{\mathrm{rd}}$		opcoo	le I-ty	ype
im	m[11:5]		rs2		rs1	fi	inct3	i	mm[4:0]	]	opcoo	le S-t	ype
imm[12]	imm[10:5]		rs2		rs1	fı	ınct3	imm[4	1:1]   im	m[11]	opcod	le B-t	ype
		imn	ո[31:1	2]					$^{\mathrm{rd}}$		opcod	le U-1	type
imm[20]	imm[	[0:1]	in	m[11]	imi	n[19:1	2]		rd		opcod	le J-t	vpe

22 /

# **Opérations**

RV32I Base Instruction Set

	imm[31:12]			rd	0110111	LUI
	imm[31:12]	rd	0010111	AUIPC		
imi	m[20 10:1 11 19	rd	1101111	JAL		
imm[11:	0]	rs1	000	rd	1100111	JALR
imm[12 10:5]	rs2	rs1	000	imm[4:1 11]	1100011	BEQ
imm[12 10:5]	rs2	rs1	001	imm[4:1 11]	1100011	BNE
imm[12 10:5]	rs2	rs1	100	imm[4:1 11]	1100011	BLT
imm[12 10:5]	rs2	rs1	101	imm[4:1 11]	1100011	BGE
imm[12 10:5]	rs2	rs1	110	imm[4:1 11]	1100011	BLTU
imm[12 10:5]	rs2	rs1	111	imm[4:1 11]	1100011	BGEU
imm[11:	0]	rs1	000	rd	0000011	LB
imm[11:	rs1	001	rd	0000011	LH	
imm[11:	rs1	010	rd	0000011	LW	
imm[11:	rs1	100	rd	0000011	LBU	
imm[11:	0]	rs1	101	rd	0000011	LHU
imm[11:5]	rs2	rs1	000	imm[4:0]	0100011	$_{ m SB}$
imm[11:5]	rs2	rs1	001	imm[4:0]	0100011	SH
imm[11:5]	rs2	rs1	010	imm[4:0]	0100011	SW
imm[11:	0]	rs1	000	rd	0010011	ADDI
imm[11:0]		rs1	010	rd 0010011		SLTI
imm[11:	rs1	011	$_{\mathrm{rd}}$	0010011	SLTIU	
imm[11:	0]	rs1	100	rd	0010011	XORI


(ENS ISG)

# Opérations arithmétiques


## Regardons par exemple addi en risc-v (I-type)

31	20 19	15 1	14 12	11	7 6	0
imm[11:0]	rs1		funct3	$^{\mathrm{rd}}$	opcode	
12	5		3	5	7	
I-immediate[11:0]	src		ADDI/SLTI[U]	dest	OP-IMM	
I-immediate[11:0]	src	A	NDI/ORI/XOI	RI dest	OP-IMM	

ADDI adds the sign-extended 12-bit immediate to register rs1. Arithmetic overflow is ignored and the result is simply the low XLEN bits of the result. ADDI rd, rs1,  $\theta$  is used to implement the MV rd, rs1 assembler pseudo-instruction.



# Overlapping code



## Première abstraction : les fonctions

- But du jeu : réutiliser des morceaux de code.
- Besoin d'une interface qui permette d'en contrôler les effets de bord.
- Besoin de généricité : le même code doit fonctionne avec plusieurs données.
- Compilateurs différents, langages différents, ...
- Représentation mémoire des structures de données.
- ⇒ Application binary interface (ABI)


La fonction n'a pas le droit de faire n'importe quoi avec la mémoire ou les registres.

# Premiers pas dans le reverse : l'ABI

Register	ABI Mnemonic	Meaning			
х0	zero	Zero			
x1	ra	Return address			
x2	sp	Stack pointer			
x3	gp	Global pointer			
x4	tp	Thread pointer			
x5-x7	t0-t2	Temporary registers			
x8-x9	s0-s1	Callee-saved registers			
x10-x17	a0-a7	Argument registers			
x18-x27	s2-s11	Callee-saved registers			
x28-x31	t3-t6	Temporary registers			
f0-f7	ft0-ft7	Temporary registers			
f8-f9	fs0-fs1	Callee-saved registers			
f10-f17	fa0-fa7	Argument registers			
f18-f27	fs2-fs11	Callee-saved registers			
f28-f31	ft8-ft11	Temporary registers			

Figure : Naming convention for registers, per RISC-V ELF psABI.

# ABI: Pile d'appel



## De façon plus générale

### L'ABI définit une convention d'appel :

- Où se trouvent les paramètres ? (registres, pile, ...)
- Quels sont les registres dont la valeur reste inchangée ?
- Alignements des paramètres et de la pile ?

#### Exemples:

- https://github.com/riscv/riscv-elf-psabi-doc/blob/ master/riscv-elf.md
- https://www.agner.org/optimize/calling\_conventions.pdf
- web.archive.org/web/20080410091312/http://msdn2. microsoft.com/en-us/library/zxk0tw93%28vs.71%29.aspx
- https://www.ohse.de/uwe/articles/gcc-attributes.html# func-fastcall

## Et dans gcc

## En pratique : exemple d'une fonction

```
addi
         sp, sp, -16
         ra,8(sp)
sd
jal
         ra, dummy
lui
         a0,0x9932
lui
         a3,0x23371
lui
         a2,0xa0212
mν
         a1,zero
jal
         ra, dummy4
1d
         ra,8(sp)
         a0,zero
mv
addi
         sp, sp, 16
ret
```


## Pour en revenir à la compilation

La traduction de l'arbre de syntaxe abstraite peut se faire quasi-automatiquement vers un langage qui n'est pas tout à fait de l'assembleur :

- $expr1 + expr2 \Rightarrow x = expr1$ ; y = expr2; ADD z, y, x;
- $*expr1 \Rightarrow x = expr1$ ; LW y,0(x)
- $fun(expr1) \Rightarrow x = expr1$ ; PUSH x; CALL fun

# Programmation structurée (deuxième abstraction)

Il manque les instructions de flots de controle:



## Ce qu'il reste à faire

- Prendre en compte l'analyse de durée de vie (defuse chain).
- Allocation des registres (coloriage d'un graphe d'interférence).
- Optimisation des instructions en trop.

### Fin

### Des questions?

Programme de cet après midi : rétro-ingénierie statique, merci d'avoir sur votre machine :

- objdump/gcc/readelf/strings
- Ghidra 9.1

Pour approfondir/bibliographie :

https://www.lri.fr/~filliatr/ens/compil/

https://perso.telecom-paristech.fr/guilley/ENS/program\_2019\_2020.html/

