बीउ बिजनको नमुना सङ्कलन गर्ने कार्यविधि, २०७३

(नेपाल सरकारबाट स्वीकृत मिति: २०७३/५/१५)

<u>प्रस्तावना</u>: बीउ बिजनको नमुना परीक्षणबाट प्राप्त नितजाको आधारमा सम्पूर्ण लटको गुणस्तर यिकन गरिने हुनाले नमुना सङ्कलनको कार्य विधिपूर्वक गर्नु पर्ने र देशैभर अन्तरराष्ट्रिय रूपमा मान्य हुने खालको एउटै नमुना संकलन पद्दित कार्यान्वयनमा ल्याउन वाञ्छनीय भएकोले, राष्ट्रिय बीउ बिजन समितिले यो कार्यविधि बनाएको छ ।

- 9. **संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ** : (१) यो कार्यविधिको नाम "बीउ बिजनको नम्ना सङ्कलन गर्ने कार्यविधि, २०७३" रहेको छ ।
 - (२) यो कार्यविधि नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएको मितिदेखि लागू हुनेछ ।
- २. परिभाषा : विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस निर्देशिकामा, -
 - (क) "ऐन" भन्नाले बीउ बिजन ऐन, २०४५ सम्भन् पर्छ।
 - (ख) "नियमावली" भन्नाले बीउ बिजन नियमावली, २०६९ सम्भन् पर्छ।
 - (ग) "कार्यविधि" भन्नाले बीउ बिजनको नम्ना सङ्कलन गर्ने कार्यविधि, २०७३ सम्भन् पर्छ ।
 - (घ) "विभाग" भन्नाले कृषि विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका सम्बन्धित विभागहरू सम्भन् पर्छ ।
 - (ङ) "नियमनकारी निकाय" भन्नाले ऐन तथा नियमावली कार्यान्वयनसंग सरोकार राख्ने केन्द्र, कार्यालय, वा अन्य सरकारी निकाय सम्भन् पर्छ।
 - (च) "बीउ बिजन व्यवसायी" भन्नाले बीउ बिजन उत्पादन, प्रशोधन तथा बिक्री वितरणमा संलग्न हुने कुनै व्यक्ति, संस्था वा निकायलाई सम्भन् पर्छ ।
 - (छ) "प्रयोगशाला" भन्नाले बीउ बिजन ऐन, २०४५ को दफा ९ तथा बीउ बिजन नियमावली, २०६९ को परिच्छेद ६ बमोजिम स्थापना भएको बीउ बिजन प्रयोगशालालाई सम्भन् पर्छ।
 - (ज) "नमुना" भन्नाले सम्पूर्ण बीउको लटलाई प्रतिनिधित्व गर्ने गरी तयार पारिएको बीउको सानो परिमाणलाई सम्भन् पर्छ ।
 - (भ्क) "ऐन प्रयोजन" भन्नाले बीउ बिजनको लट संकास्पद लागि ऐन बमोजिम कानूनी कारवाही अगाडी बढाउनु पर्ने अवस्था सम्भनु पर्छ ।
- ३. नमुना सङ्कलन गर्ने प्रिक्रिया: (१) बीउ बिजनको प्राथिमक नमुना दफा ४ मा उल्लेख भएअनुसारको संख्यामा सङ्कलन गर्नु पर्छ । ऐन प्रयोजनको लागि नमुना सङ्कलन गर्दा बीउ बिजन धनीलाई अनुसूची-१ अनुसारको सूचना दिनु पर्नेछ, तर अन्य प्रयोजनका लागि बीउ बिजन धनीलाई नमुना सङ्कलनको सूचना दिनु पर्ने अनिवार्यता रहने छैन ।
 - (२) प्रयोगशालामा परीक्षणको लागि बीउ बिजनको नमुना पठाउँदा नमुनासंगै अनुसूची-२ अनुसारको पत्र र अनुसूची-३ अनुसारको नमुना विवरण फाराम भरी संलग्न राख्नु पर्नेछ ।
 - (३) ऐन प्रयोजनका लागि नमुना सङ्कलन गरेको अवस्थामा अनुसूची-४ बमोजिमको फाराम समेत भरी परीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त नहुँदासम्म सो लटको बीउ बिजन बिक्री वितरणमा रोक लगाउने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।
 - (४) प्रयोगशालामा परीक्षणको लागि पठाइने बीउ नमुनाको न्यूनतम तौल अनुसूची-५ मा उल्लेख भए अनुसार हुनेछ ।
 - (५) बीउ बिजनको नमुना लिनु पूर्व बीउ बिजनको लट विधिपूर्वक कायम भए नभएको अनुसूची-६ बमोजिम चेक जाँच गर्न् पर्नेछ।
- ४. <u>बीउ परीक्षणको लागि नमुना सङ्कलन गर्ने दर</u> : नमुना परीक्षणबाट निस्किएको नितजाले बीउको पूरा लटको गुणस्तर बारे जानकारी दिनु पर्ने भएकाले बीउको सम्पूर्ण लटलाई प्रतिनिधित्व हुने गरी नमुना लिनु पर्छ । बीउ भण्डारणको अवस्था अनुसार निम्न दरमा बीउको नमुना सङ्कलन गर्नु पर्छ ।

(१) धन्सार, खिलयान, तथा प्रशोधन कारखाना (१०० के.जी.भन्दा बढीको थैला वा भाँडा समेत) मा थुपारेको बीउको लटबाट लिईने प्राथमिक नमुनाको न्यूनतम संख्या निम्नानुसार हुनु पर्छ ।

लटमा भएको बीउको परिमाण	न्यूनतम प्राथमिक नमुना संख्या
५०० के.जी.सम्म	कम्तिमा ५ प्राथमिक नमुना
५०१ देखि ३,००० के.जी.सम्म	प्रत्येक ३०० के.जी.मा १ तर कम्तिमा ५ वटा
३,००१ देखि २०,००० के.जी.सम्म	प्रत्येक ५०० के.जी.मा १ वटा तर कम्तिमा १० वटा
२०,००१ के.जी.देखि माथि	प्रत्येक ७०० के.जी.मा १ वटा तर कम्तिमा ४० वटा

(२) पन्धदेखि सय के.जी.सम्म तौल भएको बोरा वा अन्य भाँडोमा राखेको बीउको लटबाट लिइने प्राथिमक नमुनाको न्यूनतम संख्या निम्नानुसार हुनु पर्छ ।

प्रत्येक लटमा बीउ राखेको भाँडोको संख्या	न्यूनतम प्राथमिक नमुना संख्या
१ देखि ४ भाँडोमा	प्रत्येक भाँडोबाट ३ प्राथमिक नमुना
प्रदेखि = भाँडोमा	प्रत्येक भाँडोबाट २ प्राथमिक नमुना
९ देखि १४ भाँडोमा	प्रत्येक भाँडोबाट १ प्राथमिक नमुना
१६ देखि ३० भाँडोमा	कूल १५ प्राथमिक नमुनाहरू
३१ देखि ५९ भाँडोमा	कूल २० प्राथिमक नमुनाहरू
६० वा सोभन्दा बढी भाँडोमा	कूल ३० प्राथमिक नमुनाहरू

(३) बीउलाई सानो कागजको खाम, अरू किसिमको सानो पाकेट, थैला वा बट्टामा प्याक गरिएको अवस्थामा (भाँडाको क्षमता १५ के.जी.भन्दा कम भएमा) सबै भाँडामा रहेको बीउको परिमाणलाई जोड्ने । जोडेर आएको परिमाणलाई प्रति १०० के.जी. बराबर एक भाँडो मानी उपदफा (२) मा उल्लेख गरिए बमोजिमको संख्यामा प्याकेट नै प्राथमिक नमुनाको रुपमा लिनु पर्छ । यसरी लिइएका प्याकेटहरूको अक्रमबद्ध ढङ्गले (ऱ्याण्डम्ली) मुख खोली नमुना लिने साधन वा हात प्रयोग गरेर आबश्यक परिमाणमा नमुना भिक्नु पर्छ । यदि बीउको बिक्री वितरण तौलको आधारमा नभई संख्याको आधारमा गरिन्छ भने प्याकेटमा उल्लेख गरिएको संख्यालाई जोडी २०,००,००० (बीस लाख) बीउ बराबर हन आउने प्याकेटको संख्यालाई एक भाँडो मानी नमुना लिन सिकन्छ ।

५. नमुनाका किसिम : नमुनाका किसिम देहाय बमोजिम हुनेछन्:-

- (१) प्राथमिक नमुना : हरेक लटको बीउ संचय गरी राखिएको विभिन्न भाँडा (जस्तै: घ्याम्पो, भकारी, बोरा), खिलयान, धन्सार, आदिको विभिन्न ठाउँ र गहिराईबाट लिइएको छट्टाछट्टै नमुनालाई प्राथमिक नमुना भनिनेछ ।
- (२) **सिम्मिश्रित नमुना** : एकैनासको प्राथिमक नमुनालाई एक ठाउँमा मिसाएर तयार गरिएको नमुनालाई सिम्मिश्रित नमुना भिननेछ ।
- (३) परीक्षणार्थ पठाईने नमुना : सिम्मिश्रित नमुनाबाट विधिपुर्वक अनावश्यक परिमाण हटाई परीक्षणको लागि आवश्यक परिमाण मात्र राखिएको नमुनालाई परीक्षणार्थ पठाइने नमुना भनिनेछ ।
- (४) कार्य नमुना/परीक्षण गर्ने नमुना: प्रयोगशालामा प्राप्त नमुनालाई विभिन्न किसिमको बीउ मिसाउने तथा भाग लगाउने उपकरण (डिभाइडर) को प्रयोग गरी परीक्षणको लागि आवश्यक परिमाणमा तयार पारेको नमुनालाई कार्य नमुना वा परीक्षण गर्ने नमुना भिननेछ । यसै नमुनाबाट प्रत्येक लटको गुणस्तर पत्ता लगाउन बीउ विश्लेषण गरिनेछ ।

६. <u>नमुना लिने साधनहरू र प्रयोग गर्ने तरिका</u> : नमुना लिने साधन तथा प्रयोग गर्ने तरिका देहाय बमोजिम हुनेछन्:-

(१) स्याम्पलिङ्ग स्टिक

- (क) यी औजारहरूमा स्याम्पलिङ्ग ट्रायर, प्रोव/ स्लिभ टाईप ट्रायर, तथा स्पाईरल ट्रायरहरू पर्छन् ।
- (ख) स्याम्पिलङ्ग स्टिकमा दुईवटा खोक्रो ट्युव हुन्छन् । भित्रको खोक्रो ट्युव बाहिरको ट्युवसँग हल्का रूपमा टाँसिएको हुन्छ र दुइवटा ट्युवको बीचमा बीउ वा अन्य अवान्छित पदार्थ छिर्न नसक्ने किसिमबाट बनाइएको हुन्छ ।
- (ग) स्याम्पलिङ्ग स्टिकको भित्री खोको ट्युवको ब्यासको नाप कम्तिमा २५ मिलिमिटर हुनु पर्छ ।

- (घ) बाहिरी ट्युवको एकातिर अत्यन्त तिखो चुच्चो हुन्छ भने अर्कोतिर भित्री ट्युवलाई घुमाउन मिल्ने ह्यान्डल हुन्छ ।
- (ङ) दबै ट्य्वमा खिण्डत प्वालहरू हुन्छन्, जुन प्वालहरू ह्यान्डल घुमाएर बन्द वा खोल्न सिकन्छ ।
- (च) बीउ भएको भाँडो या थुप्रोबाट नमुना लिन यी ट्रायरहरू तेसी वा ठाडो वा कोण पारेर घुसार्नु पर्छ । चुच्चो घुसार्दा ट्यूवका प्वालहरू बन्द हुनु पर्छ । ट्यूव भित्र बीउ पस्नको लागि ट्यूव घुसारी सकेपछि प्वालहरू खोल्ने तथा बन्द गर्ने गर्नु पर्छ । यसरी ट्यूवका प्वालहरू खोल्ने र बन्द गर्ने कार्य आवश्यकता अनुसार गर्नु पर्ने हन्छ ।
- (छ) बीउ नोक्सान नहुने किसिमले प्वालहरू बन्द गरेर मात्र ट्रायर भिक्नु पर्छ । यसरी भिक्केको प्राथिमक नमुनालाई प्लास्टिकको थैलामा छुट्टाछुट्टै राख्नु पर्छ ।
- (ज) काम गर्न् अघि र पछि स्याम्पलिङ्ग स्टिक राम्रोसँग सफा गर्न्पर्छ ।

(२) नोब ट्रायर वा डायनामिक स्पियर

- (क) यी ट्रायर विभिन्न आकार र लम्बाईका हुन्छन् ।
- (ख) यस किसिमको ट्रायरमा खोको र भित्री भाग चिप्लो तथा चिल्लो भएको एउटा मात्र ट्युव हुन्छ जस्को एकापिट्ट बीउ छिर्ने लामो प्वाल हुन्छ ।
- (ग) खोको ट्युवमा एकातिर तिखो चुच्चो हुन्छ भने अर्कोतिर ह्यान्डल हुन्छ ।
- (घ) यसको प्रयोग गर्दा प्वाललाई तलितर पारी ३० डिग्रीको कोण बनाई बोरामा घुसार्ने र भित्री भागमा पुगी सकेपछि १८० डिग्रीको कोणमा घुमाएर प्वाल भएको भागलाई माथितिर फर्काउने तािक प्वालबाट बीउ छिरी खोको ट्य्व हुँदै ह्यान्डलमा भएको प्वालबाट भाँडोमा खसोस् ।
- (३) हात : माथि उल्लिखित औजारहरू उपलब्ध नभएमा, वा औजार सफा नभएमा, वा आपसमा टाँसिने खालको बीउको नमुना लिनु पर्ने भएमा हातले नमुना लिने विधि उपयुक्त मानिन्छ । यसमा हातको औंला टम्म पारी बोरा वा भाँडाभित्र घुसार्ने र मुट्ठी कसेर नमुना लिने र मुट्ठी कस्सिएकै अवस्थामा बीउ नखसालिकन बाहिर निकाल्नु पर्छ । यदि हातले नभ्याउने भाँडा छ भने केही बीउलाई खन्याएर नम्ना लिन सिकन्छ ।

७. नमुना लिने तथा तयार गर्ने विधि:

(१) प्राथमिक नमुना लिने तरिका

- (क) बीउ सञ्चय गरेको कुनै पिन भाँडो, बोरा वा थुप्रो/रासबाट प्राथिमक नमुना लिँदा प्रत्येक ठाउँबाट उत्तिकै पिरमाणमा बीउ िकक्नु पर्छ ।
- (ख) बोरा वा अन्य भाँडोमा सञ्चय गरेको बीउको लटबाट नमुना लिँदा बोरा वा भाँडो नछानिकन प्राथिमक नमुनाहरू भिक्न पर्छ ।
- (ग) खिलयान, धन्सार, भकारी, आदिबाट बीउको नमुना भिक्दा विभिन्न ठाउँ तथा गिहराईबाट ट्रायर वा हातले प्राथमिक नम्ना भिक्न पर्छ ।
- (घ) प्रशोधनको बेला नमुना लिंदा बीउ नउछिट्टिने गरी थापिएको भाँडोमा भार्दै गरेको बीउ नमुनाको रुपमा लिनु पर्छ । एक नमुना पछि अर्को नमुना भिक्को समयको अन्तर एउटै पार्नु पर्छ । हरेक प्राथिमक नमुनामा उत्तिकै परिमाणमा बीउ भिक्नु पर्छ ।
- (ङ) हरेक प्राथमिक नमुना निकाली सकेपछि राम्रोसँग अध्ययन वा जाँच गर्नु पर्छ । यस्तो जाँचमा प्राथमिक नमुनाको रंग वा अन्य कुराहरू फरक देखिएमा त्यस्ता नमुनालाई छुट्टै पोका पारी परीक्षणको लागि बीउ परीक्षण प्रयोगशालामा पठाउनु पर्छ । यसरी परीक्षण गर्दा गुणस्तर फरक पाइएको खण्डमा त्यस्तो नमुना निकालिएको बीउका बोरा वा भाँडोहरूलाई सो लटबाट हटाउनु पर्ने हुन्छ ।
- (च) मिसनो बीउ सानो तथा चिस्यान निछर्ने भाँडोमा सञ्चय गर्नु पर्ने अवस्थामा बीउको भाँडो बन्द गर्नु अगावै नमुना लिनु पर्छ । अन्यथा, धेरै भाँडा छेड्नु वा प्वाल पार्नुपर्ने हुन्छ । प्वाल नै पारेर नमुना भिक्केको खण्डमा त्यसरी परेको प्वाललाई मजबुतसँग बन्द गर्नु पर्छ वा अर्को भाँडोमा खन्याई बन्द गर्नु पर्छ । यदि बीउ प्लास्टिक लेमिनेटेड ब्यागमा राखी सिल गरिसकेको छ भने बोराको मुख खोल्न लगाई नमुना लिएपछि मुख बन्द गर्ने वा अर्के थैलामा खन्याउने गर्नु पर्छ ।
- (छ) एक आपसमा टाँसिने वा राम्रोसँग सफा नभएको बीउ छ भने हातले प्राथिमक नमुना लिनु पर्छ ।

(२) सम्मिश्रित तथा परीक्षणार्थ पठाइने नम्ना तयार गर्ने तरिका

- (क) उपदफा (१) मा उल्लिखित तरिका बमोजिम बीउको एउटा लटबाट भिक्केका प्राथमिक नमुनाहरू एकनासका देखिन्छन् भने एकै ठाँउमा थ्पारेर सम्मिश्रित नमुना बनाउन् पर्छ ।
- (ख) परीक्षणार्थ पठाइने नमुना तयार गर्नु अघि सिम्मिश्रित नमुनालाई राम्ररी मिसाउनु पर्छ । मेकानिकल डिभाईडर उपलब्ध छ भने मिसाउने र भाग लगाउने काम एकसाथ गर्न सिकन्छ । परीक्षणार्थ पठाइने नमुनाको तौल तोकिए बमोजिम वा सो भन्दा केही बढी हुन सक्छ । मेकानिकल डिभाईडरमा भाग लगाउने कार्य तबसम्म जारी राख्नु पर्छ जबसम्म एक भागमा आफूलाई आवश्यक परेको जित वा सो भन्दा केही बढी बीउ आउँछ । मेकानिकल डिभाईडरको अभावमा रैण्डम कप वा स्पुन मेथड वा मोडिफाईड हेन्ड हाल्भिङ्ग मेथडबाट पनि परीक्षणार्थ पठाइने नमना तयार गर्न सिकन्छ ।
- (ग) खण्ड (क) र (ख) मा उल्लिखित साधनहरूको अभावमा सम्मिश्रित नमुनालाई आधा आधा भागमा विभाजन गर्ने र मिसाउने तिरकाबाट पिन परीक्षणार्थ पठाईने नमुना तयार गर्न सिकन्छ । यस तिरकामा सर्वप्रथम सिम्मिश्रित नमुनालाई दुई भाग, अनि चार भाग, आठ भाग, र सिकन्छ भने सोह्र भागमा बिभाजन गर्नु पर्छ । अब एक भाग लिने र अर्को भाग हटाउने गर्दै गई कूल पिरमाणलाई आधा आधा बनाउनु पर्नेछ । नमुनाको तौल आफूलाई चाहिने जित नहुँदासम्म यो प्रिक्रिया निरन्तर जारी राख्नु पर्नेछ ।
- (घ) परीक्षणार्थ पठाइने नमुना तयार भैसकेपछि त्यसलाई एकापिट्ट पठाउनेको नाम ठेगाना तथा अर्कोपिट्ट बीउ प्राप्त गर्ने प्रयोगशालाको नाम ठेगाना लेखिएको कपडाको थैलोमा प्याक गरी अनुसूची-३ मा दिइएको नमुना विवरण फाराम भरी नमुनासंगै बीउ बिजन परीक्षण प्रयोगशालामा तत्काल पठाउनु पर्नेछ ।

(३) ऐन प्रयोजनको लागि नम्ना तयार गर्ने तरिका

- (क) ऐन प्रयोजनको लागि बीउको नमुना सङ्कलन योग्यता पुगेका सरकारी कर्मचारी मध्येबाट तोकिएका बीउ बिजन नम्ना सङ्कलकले मात्र गर्न् पर्नेछ ।
- (ख) परीक्षणार्थ पठाइने नमुना तयार गर्दा सिम्मिश्रित नमुनालाई तीन बराबर भागमा विभाजन गरी तीनवटा उपनम्नाहरू तयार गर्न् पर्नेछ ।
- (ग) यसरी विभाजन गरिएको प्रत्येक उपनमुनाको तौल अन्य अवस्थामा बनाइएको परीक्षणार्थ पठाइने नमुनाको लागि तोकिए बमोजिम हुनु पर्छ र निर्धारित विधि वा ढाँचा बमोजिम बीउको प्रत्येक नम्नालाई कपडाको थैलामा बन्द गरी सिलबन्दी गर्न् पर्नेछ ।
- (घ) नमुना सिलबन्दी गर्नुभन्दा अगांडि बीउ बिजन नमुना सङ्कलकले बीउ बिजन विश्लेषकलाई पठाउन बीउ बिजन नियमावली अन्सार निवेदन तयार गर्नु पर्नेछ ।
- (ङ) यसरी तयार गरिएको तीनवटा उपनमुनाहरू मध्ये एउटा सम्बन्धित बीउ बिक्रेता वा डिलरलाई र दोस्रो केन्द्रिय बीउ बिजन परीक्षण प्रयोगशालालाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ भने तेस्रो उपनमुना बीउ बिजन नमुना सङ्गलकले नै राख्नु पर्नेछ ।
- (च) यी उपनमुनाहरू पोको पारिएको कपडाको थैलामा लाहाछाप लगाउनु पर्नेछ । लाहाछाप लगाइएको नमुना विश्लेषणको लागि छुट्टै साधन वा भरपर्दो व्यक्तिबाट केन्द्रिय बीउ बिजन परीक्षण प्रयोगशालामा पठाउनु पर्नेछ ।
- (छ) यदि बीउ बिजन नमुना सङ्गलकसँग उक्त बीउको नमुना भण्डारण गर्न वातावरण नियन्त्रित भण्डारको व्यवस्था छैन भने उसले आफ्नो प्रतिरक्षाको लागि राखेको नमुना (गार्ड नमुना) लाई पूर्णतया जिम्मामा हुने गरी केन्द्रिय बीउ बिजन परीक्षण प्रयोगशालामा पिन राख्न सक्नेछ ।
- **द.** <u>नमुना सङ्कलनको लागि आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू</u> : नमुना सङ्कलनका लागि नमुना सङ्कलकसंग देहाय बमोजिमका सामग्रीहरू हुनु पर्छ :-
 - (क) ट्रायर,
 - (ख) नम्ना लिने कपडा/प्लाष्टिकको भोलाहरू,
 - (ग) सम्मिश्रित नम्ना बनाउन चिहने भाँडो वा प्लाष्टिकको सिट,
 - (घ) चिस्यान परीक्षणको लागि नम्ना राख्न प्लाष्टिकको भोला,
 - (ङ) सिलबन्दी गर्न आवश्यक सामानहरू,
 - (च) संकेतपत्र,
 - (छ) स्टाप्लर,

- (ज) नम्ना विवरण फाराम,
- (भा) लेन्स,
- (ञ) नम्ना लिने विधि,
- (ट) रबर व्याण्ड,
- (ठ) मार्कर पेन, पेन्सिल,आदि ।
- ९. बीउको नमुना पोका पार्ने, बाँध्ने र सिलबन्दी गर्ने तिरका : परीक्षणार्थ पठाईने नमुना तयार हुनासाथ निम्न तिरका अवलम्बन गरी नम्नालाई पोका पार्ने, बाँध्ने र सिलबन्दी गर्न् पर्नेछ ।
 - (१) यदि बीउको शुद्धता, उमारशक्ति, ओजस, जीवितपना तथा स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने हो भने नमुनालाई कपडाको थैलामा प्याक गरी प्रयोगशालामा पठाउन् पर्नेछ ।
 - (२) यसरी तयार पारेको नमुनालाई बाक्लो कपडाको भोलाभित्र राखी मुख राम्रोसँग सिलाई दिन् पर्नेछ ।
 - (३) यदि बीउमा चिस्यान कम छ र बीउलाई परीक्षण अगांडि वातानुकुलित अवस्थामा भण्डारण गर्न सिकने निश्चित भए बीउको नम्नालाई प्लाष्टिकको थैलामा पिन पठाउन सिकनेछ।
 - (४) यसरी तयार पारेको पोकामा सिलाई गरेको मुख्य दुई ठाउँहरूमा आवश्यकता अनुसार धागो छोप्ने गरी लाहाछाप लगाई सिलबन्दी गर्नु पर्नेछ । लाहाछापको चिन्ह प्रष्ट देखिने हुनु पर्नेछ ।
 - (५) यसरी तयार पारेको पोकाको एकापट्टि प्राप्त गर्ने कार्यालयको पूरा नाम ठेगाना लेख्ने र अर्कोपट्टि पठाउनेको नाम, ठेगाना लेखी हलाकद्वारा वा क्नै ब्यक्ति हस्ते पठाउन सिकनेछ ।
 - (६) चिस्यान परीक्षणको लागि छुट्टै नमुना पठाउनु पर्नेछ । चिस्यान परीक्षणको लागि पठाइने नमुनाको दाना पिस्नु पर्ने भए कम्तिमा १०० ग्राम र पिस्नु नपर्ने भए कम्तिमा ५० ग्राम पठाउनु पर्नेछ ।
 - (७) चिस्यान परीक्षणको लागि पठाउने नमुनालाई २५० गेजको बाक्लो प्लाष्टिकको थैलामा राखी मुख सिलर वा बत्तीको सहयोगद्वारा चिस्यान निछर्ने गरी बन्द गर्नु पर्नेछ ।
- **१०. प्रयोगशालामा कार्य नमुना बनाउने तरिका** : (१) प्रयोगशालामा बीउ बिजनको कार्य नमुना लिने काम बीउ बिजन विश्लेषकको रोहवरमा गर्नु पर्नेछ । कार्य नमुना लिई बाँकी रहेको बीउ प्रतिरक्षाको लागि गार्ड स्याम्पलको रूपमा भण्डारण गरेर राख्नु पर्नेछ ।
 - (२) प्रयोगशालामा कार्य नमुना बनाउन विभिन्न किसिमका बीउ मिसाउने तथा भाग लगाउने उपकरणहरू प्रयोग गर्न सिकन्छ।
 - (३) उपकरणलाई खोली प्रयोग अघि र पछि हावाको मुस्लोको प्रयोग गरेर सफा गर्नु पर्नेछ ।
 - (३) प्रयोगशालामा परीक्षणको लागि पठाइएको नमुनालाई एकनासको बनाउन दुई देखि तिन पटकसम्म मिसाउनु पर्नेछ ।
 - (४) त्यसपछि प्रत्येक पटक नमुनालाई उपकरणको सहायताबाट आधा आधा बनाउँदै कार्य नमुना तयार पार्न एक भाग लिने अर्को भागलाई हटाउने काम गर्नु पर्छ । अनुसूची-५ मा तोकिएको भन्दा केही हल्का बढी तौलमा कार्य नमुना प्राप्त नभइन्जेलसम्म माथि उल्लेख गरिएको प्रिक्रयालाई दोहोऱ्याउँदै जानु पर्छ ।
 - (५) कार्य नमुना तयार गर्दा दफा १२ मा उल्लिखित तरिकाहरू मध्ये कुनै एकको अवलम्बन गर्न सिकन्छ ।
- 99. <u>कार्य नमुना तयार गर्न प्रयोग गरिने उपकरणहरू र प्रयोग गर्ने तरिका</u> : कार्य नमुना तयार गर्न प्रयोग गरिने उपकरणहरू र प्रयोग गर्ने तरिका देहाय बमोजिम हुनेछ:-
 - (१) यान्त्रिक विभाजन तरिका : टाँसिने प्रकृतिका बीउहरू बोरामा, नमुना लिन प्रयोग गरिने उपकरणमा तथा औजारहरूमा एकआपसमा टाँसिने भएकाले यस्ता प्रकृतिका बीउहरूलाई सफा गर्न, मिसाउन, र नमुना लिन अति कठिन हुन्छ । यस्ता उपकरणहरूले सामान्यतया टाँसिने प्रकृतिको बीउका नमुनालाई करिव दुई भागमा विभाजन गर्दछ ।
 - (क) कोनिकल (बोइनर टाइप) डिभाइडर :
 - (अ) यसमा एउटा बीउ खन्याउने होपर, गेट भल्भ र धेरै साँघुरा खण्डहरू हुन्छन्, जसबाट बीउ उपकरणमा जडान भएको दुईवटा टुटीमार्फत तल थापिएको दुईवटा अलग अलग नमुना जम्मा हुने भाँडाहरूमा जम्मा हुन्छ ।
 - (आ) ४४ (२२ वटा च्यानेल र २२ वटा खाली ठाउँ) वटा प्वाल भएको सानो उपकरण गहुँ तथा धानभन्दा सानो आकारको बीउहरूलाई उपयुक्त हुन्छ ।

- (इ) ३८ (१९ वटा च्यानेल र १९ वटा खाली ठाउँ) वटा प्वाल भएको ठूलो उपकरण गहुँ तथा धानभन्दा ठूलो आकारको बीउहरूलाई मिसाउन तथा भाग लगाउनको लागि उपयुक्त हुन्छ।
- (ई) उपकरणको प्रयोग गर्दा बीउ खस्ने द्बै ट्टीहरूमा नम्नाको बीउ जम्मा हुने भाँडा राख्ने ।
- (उ) उपकरणको भल्भ अथवा गेट बन्द छ छैन जाँच गर्ने ।
- (ক্ত) प्रयोगशालामा परीक्षणको लागि प्राप्त नम्नालाई होपरमा खन्याउने ।
- (ए) भल्भ अथवा गेटबाट भरेको बीउ पुन: होपरमा खन्याई आधा आधा गर्दै जाने । तोकिएको भन्दा केही हल्का बढी तौलमा कार्य नम्ना प्राप्त भए पछि यो कार्य बन्द गर्ने ।

(ख) सेन्ट्रीफ्यूगल (ग्यामेट टाइप) डिभाइडर :

- (अ) कार्य नमुना तयार गर्न उपकरणको होपरमा बीउ राखी स्वीच अन गर्ने ।
- (आ) होपरबाट बीउ अत्यन्त तीब्र गितमा घुमिरहेको डिस्कमा खस्छ । उपकरणमा सृजना भएको सेन्ट्रीफ्यूगल वलको कारणले बीउ मिसिँदै दुई भागमा विभाजित भई नमुनाको बीउ जम्मा हुने भाँडामा जम्मा हुन्छ ।
- (इ) यसपछिको प्रकृया माथि कोनिकल डिभाइडरमा उल्लेख गरेजस्तै अपनाउन् पर्छ ।
- (ई) यो बीउ मिसाउने तथा भाग लगाउने उपकरणको प्रयोग गर्दा जिहले पिन उपकरणमा रहेको मिलाउन मिल्ने खुट्टाको सहायताले उपकरणलाई चारैतिर नढल्कने गरी लेवल मिलाएर राख्नुपर्छ । अन्यथा यसबाट भरपर्दो तथा विश्वासिलो कार्य नम्ना प्राप्त गर्न कठिन हुन्छ ।

(ग) स्वाइल टाइप डिभाइडर :

- (अ) बीउ मिसाउने तथा भाग लगाउने तरिका कोनिकल डिभाइडरको जस्तै हो।
- (आ) यस उपकरणमा एउटा होपर, लाइनमा रहेका च्यानेल अथवा डक्ट, दुईवटा बीउ जम्मा हुने भाँडा र बीउ खन्याउन विभिन्न आकारका भाँडा हुन्छन् ।
- (इ) होपरमा १८ वटा जोडिएका च्यानेल हुन्छन् । यी च्यानेलहरू सीधा लाइनमा रहेका हुन्छन् ।
- (ई) होपरमा बीउ खन्याउँदा एकनासले च्यानेलको पुरै लम्बाईमा पर्ने गरी खन्याउनु पर्छ।
- (उ) यो उपकरण टाँसिने तथा अन्य सबै प्रकारका बीउलाई उपयुक्त मानिन्छ।

(२) हातले आधा गर्ने तरिका :

- (क) यो तरिका सबै प्रकारका बीउलाई उपयुक्त मानिन्छ ।
- (ख) यस विधिमा नमुनालाई हातले दुई भागमा बाँडिन्छ र हरेक भागलाई पुन: दुई भागमा बाँडी चार खण्ड बनाईन्छ । प्रत्येक खण्डलाई पुन: दुई भाग गर्दा यस्ता ८ वटा स-साना भागहरूमा विभाजित हुन्छ ।
- (ग) यसरी तयार पारेको ८ भागलाई अक्रमबध्द ढंगबाट एक भाग लिने र एक भाग छोड्दै जाने । यसरी एक पटकमा जम्मा ४ वटा भागहरू बाँकी रहन्छन् ।
- (घ) त्यसपछि प्रत्येक पटक नमुनालाई घटाउँदै लान माथि उल्लेख गरिएको प्रिक्रयालाई दोहोऱ्याउने ।
- (ङ) नियमान्सार तोकिएको भन्दा हल्का केही बढी तौलमा कार्य नम्ना प्राप्त भए पछि यो कार्य बन्द गर्ने ।

(३) हातले आधा गर्ने सुधारिएको तरिका :

- (क) यो तरिकामा हात र उपकरणको प्रयोग गरिन्छ।
- (ख) उपकरणमा एउटा ट्रेभित्र ग्रिड जडान गिरएको हुन्छ जसमा उत्तिकै नाप र आकारको क्यूविक सेल हुन्छन् । उपकरणको माथिको भाग खुला हुन्छ भने तलको पिँध कुनै खुला कुनै बन्द रहेका हुन्छन् ।
- (ग) नमुनालाई राम्रोसँग मिसाई सकेपछि बीउलाई ग्रिड माथि एकनासले पर्ने गरी खसालिन्छ।
- (घ) जब ग्रिडलाई उचालिन्छ बीउको आधा भाग उपकरणमा रहन्छ भने आधा भाग ट्रेमा खस्छ।
- (ङ) प्रत्येक पटक नम्नालाई घटाउँदै लान माथि उल्लेख गरिएको प्रिक्रयालाई दोहोऱ्याउँदै जान् पर्छ ।
- (च) नियमअनुसार तोकिएको भन्दा हल्का केही बढी तौलमा कार्य नमुना प्राप्त नभइन्जेलसम्म यो प्रिक्रयालाई निरन्तरता दिन पर्छ ।

(४) चम्चाको प्रयोग गर्ने तरिका :

- (क) चम्चाको प्रयोग केवल नटाँसिने सिंगल सिडेड स्पेसिसको लागि मात्र सिफारीस गरिएको छ।
- (ख) बीउको स्वास्थ्य परीक्षणको लागि कार्य नम्ना बनाउन यो विधि उपयुक्त मानिन्छ।
- (ग) यो तरिकाको लागि ट्रे, स्पाचुला र चम्चाको आवश्यकता पर्छ ।

- (घ) नम्नालाई ट्रेमा राखेर राम्रोसँग मिसाई सकेपछि ट्रेलाई फेरी हल्लाउन् हुँदैन ।
- (ङ) स्पाचुलालाई एक हातमा र चम्चालाई अर्को हातमा समात्ने र दुबैको प्रयोग गरेर ट्रेको कम्तिमा ५ ठाउँबाट अक्रमबद्ध ढंगबाट प्राथमिक नम्नाहरू लिने ।
- (च) नियमअनुसार तोकिएको तौलभन्दा हल्का केही बढी तौलमा कार्य नमुना प्राप्त नभइन्जेलसम्म माथि उल्लेख गरिएको प्रक्रियालाई निरन्तरता दिन् पर्छ ।
- **१२**. <u>कार्य नमुनाको तौल</u> : प्रयोगशालामा परीक्षणको लागि तयार गरिने कार्य नमुनाको न्यूनतम् तौल अनुसूची-५ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ, तर यस्तो नमुनाको तौल एक हजार ग्रामभन्दा बढी हुनु हुँदैन । एउटा कार्य नमुनामा सरदर दुई हजार पाँच सय बीउहरू हुनेछन् ।
- **१३.** प्रयोगशालामा नमुनाको भण्डारण : बीउ परीक्षण र नमुना लिएको समयको अन्तराललाई सकेसम्म कम गर्न छिटोभन्दा छिटो नमुना परीक्षण गर्नु पर्छ । कुनै कारणवश परीक्षण कार्य ढिला हुने भएमा चिस्यान परीक्षण गर्नु पर्ने बाहेकका अन्य नमुनाहरूलाई हावादार शीतल कोठामा भण्डारण गरी राख्नु पर्छ । परीक्षण पश्चात बाँकि रहेको बीउको नमुनालाई कम्तिमा एक बर्षसम्म गुणस्तरमा कुनै असर नपर्ने गरी वातानुक्लित भण्डारमा स्रक्षित साथ राख्नु पर्छ ।
- **१४**. <u>नमुना लिँदा ध्यान दिनु पर्ने विशेष कुराहरू</u> : (१) बीउ बिजनको नमुना सङ्गलन बीउ बिजन नमुना सङ्गलकको अनुमित प्राप्त गरेको ब्यक्ति वा निजको सुपरिवेक्षणमा मात्र गर्नु पर्छ ।
 - (२) बीउ बिजन नमुना सङ्कलकले बीउ गोदामको जुनसुकै ठाउँबाट नमुना लिन सक्ने गरी बोराहरू चाङ लगाइएको हुनु पर्छ । यदि बीउका बोराहरू ब्यवस्थित तरिकाले राखिएका छैनन् भने ब्यवस्थित तरिकाले राख्न लगाएर मात्र नम्ना लिन् पर्छ ।
 - (३) बीउ बिजन नमुना सङ्कलकले नमुना लिनु अगाडि बीउको लट, प्रत्येक लटको सङ्केत, बीउको परिमाण अनुसार बोराको संख्या सम्बन्धमा पूर्ण जानकारी लिएर सम्पूर्ण लटको प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने खालको नमुना लिनु पर्छ ।
 - (४) बाली निरीक्षक बीउ बिजन नमुना सङ्कलकले संकेसम्म नमुना सङ्कलन स्थलमा नै बीउको चिस्यान परीक्षण गर्नु पर्छ । बीउमा चिस्यान बढी भएको पाइएमा तुरुन्त सुकाउने सुभाव दिनु पर्छ । नमुना सङ्कलन स्थलमा चिस्यान जाँच्न निमल्ने भए वा परीक्षण गर्ने उपकरण नभए तुरुन्त नियम अनुसारको परिमाणमा नमुना तयार गरी चिस्यान निछर्ने भाँडामा सील गरेर निजकको प्रयोगशालामा चिस्यान परीक्षण गर्न पठाउन् पर्छ ।
 - (५) बोरामा ट्रायर घुसार्दा बन्ने प्वाललाई ट्रायरको चुच्चोले बोराको धागो तलमाथि दायाँबायाँ सारी बन्द गरी दिनु पर्छ । प्लाष्टिकको भित्री भएको बोराको हकमा मुख खोलेर नमुना भिक्नुपर्छ । यदि मुख नखोलिकन नमुना भिक्केको खण्डमा ट्रायर घुसार्दा बनेको प्वाललाई कडा टेपले टाली दिनु पर्छ ।
- **१५**. <u>कार्यविधिमा संशोधन</u> : यो कार्यविधिमा राष्ट्रिय बीउ बिजन सिमितिको सिफारिसमा नेपाल सरकारले आवश्यक संशोधन तथा थपघट गर्न सक्नेछ ।

अनुसूची-१ (दफा ३ को उपदफा (१) संग सम्बन्धित)

ऐन प्रयोजनको लागि बीउ बिजन नमुना लिएको सूचना

नेपाल सरकार कृषि विकास मन्त्रालय कृषि विभाग क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालय, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय,

विषयः ऐन प्रयोजनको लागि बीउ बिजन नमुना लिएको बारे ।

	सल । भण्डारबाट तलका स	 गाक्षीहरूको रोहवरमा बीउ बिजनको नमुना लिई बीउ f रा यस पत्रबाट सूचित गर्दछु ।	बजन परीक्षण
बीउ बिजन नमुना सङ्कलक			
दस्तखत :			
नाम : मिति :			
साक्षीहरू:			
नाम	ठेगाना	दस्तखत	
٩.			
٦.			

अनुसूची-२ (दफा ३ को उपदफा (२) संग सम्बन्धित)

नमुनासाथ पठाउने पत्र

नेपाल सरकार कृषि विकास मन्त्रालय कृषि विभाग क्षेत्रिय कृषि निर्देशनालय, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय,

•••••

विषय : बीउ बिजनको नमुना पठाएको बारे ।

अनुसूची-३ (दफा ३ को उपदफा (२), र दफा ७ को उपदफा (२) खण्ड (घ) संग सम्बन्धित)

नेपाल सरकार कृषि विकास मन्त्रालय कृषि विभाग क्षेत्रिय कृषि निर्देशनालय, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय,

.....

बीउ बिजनको नमुना विवरण फाराम	प्रयोगशाला परीक्षण नं. :
बीउको प्रकार/बाली/जात :	नमूना प्राप्त मिति : कैफियत :
सिफारिस क्षेत्र :	
बीउको स्तर (√ चिन्ह लगाउने)	(प्रयोगशालाले मात्र भर्ने)
(क) प्रमाणिकरण गरिएको बीउ बिजन र स्तर	
[] प्रजनन् बीउ [] मूल बीउ, []प्रमाणित बीउ, []उन्नत बीउ [] हाईब्रिड [] अन्य (कुनै भए ज	ानाउने) :
(ख) सङ्केतपत्र लगाइएको बीउ बिजन र स्तर	
[] प्रजनन् बीउ [] स्रोत बीउ, []लेवल बीउ, []उन्नत बीउ [] हाईब्रिड [] अन्य (कुनै भए जन	ाउने) :
परीक्षणको किसिम (√ चिन्ह लगाउने)	
[] शुद्धता, [] उमारशक्ति, [] चिस्यान, [] स्वास्थ्य, [] अन्य बालीको बीउको संख्या निर्धारण, []	१००० दानाको तौल, []
अन्य (कुनै भए जनाउने)	
यदि बीउ विश्लेषण अत्यन्त जरुरी भए कारण सिहत उल्लेख गर्ने :	
बीउको लट नं. वा संकेत :	
बीउको लटको परिमाण : (के.जी.)	
लटमा बोरा वा अन्य भाँडाको संख्या :	
प्राथमिक नमुनाहरूको संख्या :	
बीउ उपचारित भए	
विषादिको नाम : ग्राम प्रति के	जी. बीउ
उत्पादन वर्ष :	
नमुना लिएको मिति : नमुना लिएको स्थान :	
बीउ बिजन बिक्रेता / संस्थाको नाम :	
ठेगाना :	
नमुना लिने वा पठाउनेको नाम र पद : हस्	ताक्षर :
नमुना लिने वा पठाउनेको कार्यालय र ठेगाना :	
कैंफियत: (यदि केही भएमा उल्लेख गर्ने) :	

अनुसूची-४ (दफा ३ को उपदफा (३) संग सम्बन्धित)

बीउ बिजन बिक्री वितरण गर्न रोक लगाइएको जानकारी

नेपाल सरकार कृषि विकास मन्त्रालय कृषि विभाग क्षेत्रिय कृषि निर्देशनालय, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय,

প্রী	(बीउ धनी),			
गरीके.जी./ ग्राम व प्रयोगशाला,	 विड भएकोबालीको बीउको नमुना बीउ बिजन ऐन मा पठाईएकोले परीक्षणको नतिज को रोहवरमा सिलबन्दी गरी बिकी	प्रयोजनको लागि परीक्षा ।। प्राप्त नहुँदासम्म तपाई	ण गर्न केन्द्रिय बीउ बिजन को बीउ बिजन भण्डार तथा	परीक्षण
बीउ बिजन नमुना सङ्कलक दस्तखत : नाम : ठेगाना : मिति :				
साक्षीहरू: क्र.सं. नाम 9.	ठेगाना		दस्तखत	

₹.

अनुसूची-५ (दफा ३ को उपदफा (४), दफा १० को उपदफा (४), तथा दफा १२ संग सम्बन्धित)

नेपाल सरकार
कृषि विकास मन्त्रालय
कृषि विभाग
क्षेत्रिय कृषि निर्देशनालय, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय,

.....

विभिन्न बालीहरूको लागि निर्धारित नमुनाको तौल

क्र.सं.	बाली	अंग्रेजी नाम	बालीको वैज्ञानिक नाम	लटको अधिकतम् तौल (के.जी.)	परीक्षणार्थ पठाइने नमुनाको न्युनतम् तौल (ग्राम) ^१	कार्य नमुनाको न्युनतम् तौल (ग्राम)
क	खाद्यान्न बाली					
٩	धान	Paddy/ Rice	Oryza sativa L.	30000	७००	७०
२	मकै	Maize	Zea mays L.	80000	9000	९००
३	गहुँ	Wheat	Triticum aestivum L.	30000	9000	१२०
8	कोदो	Millet	Eleusine coracana (L.) Gaertn.	90000	६०	Ę
ሂ	जौ	Barley	Hordeum vulgare L.	२००००	9000	१२०
६	मिठे फापर	Buckwheat	Fagopyrum esculentum Moench	90000	६००	६०
૭	तिते फापर	Buckwheat	Fagopyrum tataricum	90000	६००	६०
ख	दलहन बाली					
٩	भटमास	Soybean	Glycine max (L.) Merr.	30000	9000	५००
२	मुसुरो	Lentil	Lens culinaris Medik.	30000	६००	६०
३	चना	Chick Pea	Cicer arietinum L.	२००००	9000	9000
8	बोडी	Cowpea	Vigna unguiculata (L.) Walp.	२००००	9000	800
X	रहर	Pigeonpea	Cajanus cajan (L.) Millsp.	२००००	9000	३००

Ę	मास	Black Gram	Vigna mungo (L.) Hepper	२००००	9000	७००
૭	मुङ्	Green Gram	Phaseolus aureus	२०००	9000	१२०
ग	तेल बाली					
9	बदाम	Groundnut	Arachis hypogaea L.	30000	9000	9000
२	तोरी/ सस्युँ/ रायो	Mustard and Rape	Brassica spp.	90000	७०४०	७/४
३	तील	Sesame seed	Sesamum indicum L.	90000	90	૭
8	भृसेतील	Niger	Guizotia abyssinica	90000	१५०	ዓ ሂ
ሂ	कुसुम (स्याफ फलावर)	Safflower seed	Carthamus tinctorius L.	२५०००	९००	९०
Ę	सूर्यम्खी ^२	Sunflower seed	Helianthus annuus L.	२०००	9000	२००
૭	आलस ^२	Linseed	Linum usitatissimum L.	90000	१५०	9 ሂ
घ	औधोगिक बाली					
٩	सूर्ती	Tobacco	Nicotiana tabacum L.	90000	¥	0.4
२	कपास	Cotton	Gossypium spp.	२०००	9000	३५०
३	जुट	Jute	Corchorus spp.	90000	१५०	੧ ሂ
ङ	तरकारी					
٩	आलु	Potato	Solanum tuberosum L.	90000	२५	90
२	काउली	Cauliflower	Brassica oleracca var. botrytis	9000	900	90
3	बन्दागोवी	Cabbage	Brassica oleracca var. capitata	90000	900	90
४	ग्याँठगोवी	Knol Knol	Brassica oleracea L. var gangylodes	90000	900	90
ሂ	ब्रोकाउली	Broccoli	Brassica oleracea L.	90000	900	90
६	मुला	Radish	Raphanus sativus L.	90000	३००	३०
૭	सलगम	Turnip	Brassica rapa L.	90000	७०	૭
5	रायोसाग	Broad Leaved Mustard	Brassica juncea	90000	१६०	१६
9	प्याज	Onion	Allium cepa L.	90000	50	5
90	गोलभेडा	Tomato	Lycopersicon esculentum Mill.	90000	१५०	ঀ७
99	गाजर	Carrot	Daucus carota L.	90000	३०	३
92	तनेबोडी	Asparagus bean	Vigna sesquipedalis	२०००	9000	800
93	घिउसिमी	Hyacinth bean	Dolichos lablab	20000	9000	६००
98	केराउ	Pea	Pisum sativum L. s.l.	२५०००	9000	९००

94	खुर्सानी/ भेडे खुर्सानी	Chilli/ Hot-pepper	Capsicum spp.	90000	१५०	94
१६	भण्टा	Egg Plant	Solanum melongena L.	90000	१५०	१४
१७	घिरौँला	Sponge Gourd	Luffa acutangula (L.) Roxb.	२०००	9000	४००
95	काँक्रो	Cucumber	Cucumis sativus L.	90000	१५०	90
१९	फर्सी	Pumpkin	Cucurbita pepo L.	२००००	9000	900
२०	स्वासफर्सी	Squash	Cucurbita maxima	२००००	9000	900
२9	स्वीसचार्ड	Swisschard	Beta vulgaris L. (all varieties)	२०००	५००	५०
२२	तीतेकरेला	Bitter Gourd	Momordica charantia	20000	9000	४४०
२३	रामतोरीया	Okra	Abelmoschus esculentus (L.) Moench	२०००	9000	१४०
२४	पालुङ्गो	Spinach	Spinacia oleracea L.	90000	२५०	२५
२५	तर्ब्जा	Water Melon	Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai	२००००	9000	२५०
२६	लौका	Bottle Gourd	Lagenaria siceraria	20000	900	७०
२७	पाटेघिरौँला	Ridge Gourd	Luffa acutangula	२००००	9000	४००
२८	धनियाँ	Corriander	Coriandrum sativum	90000	५००	χo
२९	चिचिण्डा	Snake Gourd	Trichosanthus anguina	२००००	9000	२५०
३०	कुरिलो	Asparagus	Asparagus officinalis	२००००	9000	900
३ 9	पार्सले	Parsley	Petroselinum crispum	90000	४०	γ
३२	पाकचोय	Pakchoya				
३३	जिरीको साग	Lettuce	Lactuca sativa L.	90000	३०	ş
३४	चुकन्दर	Chukander	Ipomea batatas (L.)	२००००	५००	५०
३५	चाईनिज बन्दा	Chinese Cabbage	B.pekinensis/ B.chinensis			
३६	बकुल्ला ^२	Broad Bean	Vicia faba L.	२५०००	9000	900
३७	भाँगेसिमी ^२	Pole Bean	Phaseolus vulgaris L.	30000	9000	900
च	घाँसे बाली					
٩	जै	Oat	Avena sativa L. and A. sterilis L. var culta	२०००	9000	१२०
२	क्लोभर	Clover	Trifolium repens	90000	२५	२
ş	कोउच घाँस ^२	Couch grass	Agropyron spp.	90000	६०	Ę
8	सिलिण्डर घाँस ^२	Slender foxtail/Black grass	Alopecurus pratensis L.	90000	३०	ą
X	बेन्ट घाँस ^२	Bent grass	Agrostis spp.	90000	१० (२५)	٩ (O. २ <u>४)</u>
			•			

Ę	अम्रिसो ^२	Brome/Amriso	Bromus spp.	90000	२००	२०
9	जंगली जै ^२	Wild oat	Avena spp.	30000	9000	920
ς	कास्नी ^२	Kasni	Cichorium intybus L.	9000	, 40	¥
9	राई घाँस ^२	Rye grass	Lolium spp.	, 90000	÷0	Ę
90	फर्चा घाँस ^२	Phurcha grass	Elymus spp.	, 9000	50	5
99	बर्सिम	Berseem	Trifolium alexandrinum L.	90000	६०	Ę
92	टियोसिन्टे ^२	Teosinte	Euchlaena maxicana	20000	9000	९००
१३	भेच ^२	Vetch	Vicia sativa L.	30000	9000	१४०
१४	दिनानाथ घाँस ^२	Dinanath grass	Pennisetum clandestinum Hochst. ex Chiov.	90000	90	૭
94	स्डान घाँस ^२	Sudan grass	Sorghum sudanense (Piper) Stapf	90000	२५०	२५
१६	शाफ्टल ^२	Shaftal	Trifolium resupinatum L.	90000	२०	२
१७	द्बो ^२	Doob/Dubo	Cynodon dactylon (L.) Pers.	90000	90	٩
95	भेल्भेट बीन ^२	Velvet bean	Stizolibium spp.	२००००	५००	५०
१९	सेटारिया घाँस ^२	Nandi grass/Pigeon grass/Setaria ghans	Setaria spp.	90000	९०	९
२०	राईस बीन ^२	Rice bean/Red bean	Vigna umbellate	३००००	9000	७००
२१	लालचरी ^२	Lal chari/Lekali banso	Poa pratensis L.	90000	X	٩
२२	रोड्स घाँस ^२	Rhodos ghans	Chloris gayana Kunth	90000	90	٩
२३	धामन घाँस ^२	Dhaman grass/Chare ghans/Bird wood grass	Cenchrus setiger Vahl	२००००	१५०	9 ሂ
२४	ग्वार ^२	Cluster bean/Guar	Cyamopsis tetragonoloba (L.) Taub.	२०००	9000	900
२५	बफेल घाँस ^२	Buffel grass	Cenchrus ciliaris L. (fascicles)	90000	६०	Ę
२६	एमपी चरी ^२	MP chari	Digitaria spp.	90000	१२	9.7
२७	स्टाईला ^२	Stylo	Stylosanthes spp,	90000	७०	9
२८	ल्यावल्याव बीन ^२	Lab lab bean	Lablab purpureus (L.) Sweet	२००००	9000	६००
२९	कोक्सफुट ^२	Cock's foot	Dactylis glomerata L.	90000	३०	Ę
३०	डेस्मोडियम ^२	Desmodium	Desmodium intortum (Mill.) Urb.	90000	80	8
३१	जोहन्सन घाँस ^२	Johnson grass	Sorghum halepense (L.) Pers.	90000	९०	9
३२	धराफ घाँस ^२	Dharaf grass	Andropogen spp.	90000	900	90
३३	जुनेलो घाँस ^२	Junelo ghans/Jowar	Sorghum bicolor (L.) Moench	30000	९००	९०
३४	गुइनिया ^२	Gunea grass	Panicum maximum	90000	२०	२
३५	लुसर्न ^२	Lucern	Medicago sativa L.	90000	५०	X
३६	नेपियर ^२	Napier grass/Elephant grass	Pennistum spp.	90000	१५०	9ሂ
३७	मार्भेल घाँस ^२	Marvel grass	Dichanthium aristatum (Poir.) C.E. Hubb.	90000	३०	३

३८	ईण्डियन क्लोभर ^२	Indian clover	Melilotus spp.	90000	χo	ሂ
३९	ब्ल्य पेनिक ^२	Blue panic	Panicum antidotale Retz.	90000	२०	२
४०	सिकेल ^२	Secale	Secale cereale L.	\$0000	9000	१२०
४१	लुपिन ^२	Lupin	Lupins albus L.	30000	9000	४४०

नोट : = 3 = अन्य स्पेसिज गणनाको लागि कार्य नमुनाको तौल (ग्राम) पिन परीक्षणार्थ पठाइने नमुनाको तौल बराबर हुनेछ । = 3 = नेपालमा सूचिकृत नभएका बालीहरू

अनुसूची-६ (दफा ३ को उपदफा (५) संग सम्बन्धित)

लट बनाउने तथा लट नम्बर राख्ने तरिका

बीउको लट

भौतिक एवम् अन्य गुणहरू समान रहेको तथा विशेष संकेतबाट छुट्याउन सिकने निश्चित परिमाणको बीउलाई बीउको लट भिनन्छ । बीउको लट बनाउँदा एकै कृषकको एउटै प्लटमा वा एकै खेतबारीको विभिन्न प्लटहरूमा वा एकै ठाँउको एकै किसिमको जलवायु भएको स्थानका विभिन्न बीउ उत्पादकहरूले उत्पादन गरेको एकै प्रकारको बाली, जात, स्तर, र गुणस्तर भएको बीउको परिमाणलाई आवश्यकता अनुसार मिसाएर लट बनाउन सिकन्छ । लट बनाउँदा एउटा बीउ उत्पादकको एउटा लट बनाउन सकेमा बीउको गुणस्तरमा एकरूपता कायम गर्न सिजलो हुन्छ । एकभन्दा बढी कृषकहरूले उत्पादन गरेको बीउ एक ठाउँमा मिसाई लट बनाउँदा निम्न क्राहरूमा विशेष ध्यान दिन् पर्छ ।

- एकै जलवाय् र एकै समयमा उत्पादन गरेको ।
- बाली, जात र स्तर समान भएको
- भौतिक गण र चिस्यानमा समानता भएको ।
- बीउको उमारशक्ति ५ प्रतिशतभन्दा फरक नभएको ।

बीउको एउटा लटलाई अन्य लटसंग छुट्याउन विशेष प्रकारको संकेत नम्बर वा लट नम्बर दिनु पर्छ । लट नम्बर राख्ने विधि तल वर्णन गरिएको छ ।

लटको संकेत नम्बर राख्ने विधि

नेपालमा उत्पादित बीउको लट नम्बरमा चार भाग हुन्छन् । लट नम्बरमा लेखिएको पहिलो भागले उत्पादन भएको महिना र वर्ष, दोश्रो भागले उत्पादन गरेको जिल्ला, तेश्रो भागले प्रशोधन कारखानाको संकेत नम्बर र चौथो भागले उत्पादकको संकेत नम्बर जनाउँछ । लट संख्याको चारै भागलाई (–) चिन्ह राखी छटयाउन पर्छ ।

पहिलो भाग

पिहलो भागले मिहनाको साङ्केतिक शब्द र बर्षको साङ्केतिक अङ्कलाई जनाउँछ । यो भागले कुन वर्षको कुन मिहनामा उक्त बाली काटिएको थियो भन्ने बुभाउँछ । मिहनाको छोटकरी रुप असार बाहेक अन्य मिहनाको सुरुको एक अक्षर हुन्छ भने असारको "असा" लेख्ने गिरिन्छ । बर्षको लागि अन्तिमका दुई अङ्क लेख्ने गिरिन्छ । जस्तै ७२ भन्नाले २०७२ साल भन्ने जनाउँछ । मिहनाको छोटकरी रुप निम्न अनुसार हुनेछ ।

<u>महिना</u>	छोटकरी रु <mark>प</mark>	<u>महिना</u>	छोटकरी रुप
<u>ब</u> ैशाख	बै	कार्तिक	का
जेष्ठ	जे	मंसिर	मं
असार	असा	पूष	पू
श्रावण	প্ <u>রা</u>	माघ	मा
भाद्र	भा	फाल्गुण	फा
असोज	अ	चैत्र	चै

दोश्रो भाग

मिहना र वर्ष पिछको भागले उत्पादन भएको जिल्लालाई जनाउँछ। यस भागमा कुनै जिल्लाको सुरुको अक्षर लिइएको छ भने कुनै जिल्लाको पूरै नाम नै राखिएको छ। जिल्लाको छोटकरी रुप निम्नानुसार हुनेछ।

जिल्ला	छ्येटकरी रुप	<u>जिल्ला</u>	छोटकरी रुप
ताप्लेजुंग	ता	सोलखुम्बु	सो
इलाम	इ	खोटाङ	खो
संखुवासभा	सं	ओखलढुंगा	ओ
तेह्रथुम	ते	उदयपुर	उ

पांचथर	पां	सप्तरी	सप्त
भापा	भा	सिरहा	सिर
पाल्पा	पा	दोलखा	दो
गुल्मी	गु	रामेछाप	रा
धनकुटा	धन	सिन्धुली	सिन्धुली
भोजपुर	भो	महोत्तरी	महो
सुनसरी	सुन्स मो	सर्लाही	सर्ला
मोरंग	मो	धनुषा	ध
रसुवा	र	नुवाकोट	नु
सिन्धुपाल् <u>चो</u> क	सि	भक्तपुर	भ
काठमांण्डौ	काठ	ललितपुर	ललि
बारा	बारा	धादिङ	धा
अर्घाखांची	अर्घां	पर्सा	पर्सा
कपिलबस्तु	क	नवलपरासी	नव
दाङ	दाङ	रुकुम	रुकु
दैलेख	दे	सल्यान	सल्या
बांके	बां	सुर्खेत	सुर्खे बर्दि
मुगु	मुगू	बर्दिया	बर्दि
हुम्ला	ह	कालीकोट	काली
अछाम	अछा	बभांग	बभा
दार्चुला	दार्चु	बाजुरा	बाजु
गोरखा	गो	डडेलधुरा	ड
त्नहुं	त	मनाङ	मना
बैतडी	बै	लमजुंग	लम
बाग्लुङ	बाग	कंचनपुर	कं
म्याग्दी	म्या	काभ्रेपलाञ्चोक	काभ्रे
चितवन	चि	मकवानपुर	मक
रुपन्देही	रुप	रोल्पा	रो
प्यूठान	प्यु	जाजरकोट	जा
डोल्पा	प्यु डोल्पा	जुम्ला	जु
डोटी	डोटी	कैलाली	ज् कै
रौतहट	रौ	कास्की	कास्की
स्याङजा	स्या	पर्वत	पर्व
मुस्ताङ	मुस्ता		

तेश्रो भाग

तेश्रो भागमा अंक लेखिन्छ र त्यसले बीउ प्रशोधन गरेको र संकेतपत्र लगाएको कारखाना वा स्थानलाई जनाउँछ । २०७२ आषाढ मसान्तसम्म संकेत नम्बर लिएका बीउ प्रशोधन कारखानाहरूको विवरण निम्न अनुसार छ ।

प्रशोधन कारखाना	संकेत
बीउ प्रशोधन कारखाना, ईटहरी	9
बीउ प्रशोधन कारखाना, जनकपुर	०२
बीउ प्रशोधन कारखाना, हेटौडा	०३
बीउ प्रशोधन कारखाना, भैरहवा	OX
बीउ प्रशोधन कारखाना, नेपालगंज	OX
बीउ प्रशोधन कारखाना, दाङ	०६
बीउ प्रशोधन कारखाना, धनगढी	09
बीउ प्रशोधन केन्द्र, तरहरा	05
बीउ प्रशोधन केन्द्र, परवानीपर	०९

बीउ प्रशोधन कारखाना, रामपुर	90
बीउ प्रशोधन कारखाना, भैरहवा	99
बीउ प्रशोधन कारखाना, खुमलटार	92
बीउ प्रशोधन कारखाना, लुम्बिनी सिड कं.	१३
बीउ प्रशोधन कारखाना, बिरगञ्ज कम्पनी	98
बीउ प्रशोधन कारखाना, क्षे कृ अ के., लुम्ले	94
बीउ एग्रो प्रशोधन कारखाना, भरतप्र, चितवन	१६
बीउ प्रशोधन कारखाना, भरतपुर, चितवन	१७
बीउ प्रशोधन कारखाना, रा.धा.अ.का., हर्दिनाथ	95
बीउ प्रशोधन कारखाना, रा.को.बा.अ.का., रामपुर	१९
बीउ प्रशोधन केन्द्र, सा.टे.कं., हेटौंडा	२०
बीउ प्रशोधन केन्द्र, बीज बृद्धि कम्पनी प्रा ली., पिठ्वा, चितवन	२१
बीउ प्रशोधन कारखाना, मल्ल बीज सप्लायर्स, टाँडी, चितवन	२२
बीउ प्रशोधन कारखाना, सिप्रेड	२३
बीउ प्रशोधन कारखाना, सामुहिक बीज बृद्धि कृ. स., डुमरिया, रौतहट	२४
बीउ प्रशोधन कारखाना, मनोज इन्टरनेशनल, बीरगञ्ज	२५
बीउ प्रशोधन कारखाना, एभरेष्ट सिड क. प्रालि., खुमलटार	२६
बीउ प्रशोधन कारखाना, युनिक बीउ उद्योग, धनगढी	२७
बीउ प्रशोधन कारखाना, पहाडी बा.अ.का. काभ्रे, दोलखा	२८
बीउ प्रशोधन कारखाना, कालिका सिड कं.प्रा.लि, भैरहवा	२९
बीउ प्रशोधन कारखाना, उन्नत बीज बृद्धि कृषक समूह, पटिहानी	३०
बीउ प्रशोधन कारखाना, पञ्चशक्ति बीउ क.प्रा.लि., धनगढी	३१
बीउ प्रशोधन कारखाना, इन्टरनेशनल एग्रो सिड कं. लिमिटेड, तौलिहवा	३२
बीउ प्रशोधन कारखाना, सियान सिड सर्भिस सेन्टर, थानकोट	३३
बीउ प्रशोधन कारखाना, यूनिभर्सल सिड कम्पनी प्रा. लि., भैरहवा	३४
बीउ प्रशोधन कारखाना, न्यू श्रीराम बीज वृद्धि मल्टि पर्पस कम्पनी प्रा. लि.,पार्वतीपुर	३ ५
बीउ प्रशोधन कारखाना, अन्नपूर्ण वीउ विजन कृषि सहकारी संस्था लि., मानपकडी	३६
श्रोत बीउ उत्पादन फार्म, क्षे.बी.बि. प्रयोगशाला, शुन्दरपुर	३७
अपि हिमाल एग्रो एण्ड लाइभस्टक कम्पनी प्रा.लि., धनगडि	३८

चौथो भाग

यो भागले बीउ उत्पादकको संकेत जनाउँछ। बीउ उत्पादकको संकेत अङ्कमा राख्ने गरिन्छ। यदि कुनै बीउ उत्पादकले एक लटमा राख्न सिकने निर्धारित परिमाणभन्दा बढी उत्पादन गरेको रहेछ भने त्यस्तो बीउलाई एक भन्दा बढी लट बनाउनुपर्छ। यस्तो अवस्थामा उत्पादकको संकेत नम्बर उही राख्नु पर्छ, तर संख्याको छेउमा कोष्ठ भित्र रोमन अंकमा (I), (III) लेख्दै जानु पर्छ।

उदाहरणका लागि लट नम्बर बै ७२-बारा-०३-०२ लेखिएको रहेछ भने त्यसले निम्न क्राहरू जनाउँछ ।

बै ७२ – बैशाख महिना २०७२ सालमा उत्पादन भएको

बारा – बारा जिल्लामा उत्पादन भएको

०३ – बीउ प्रशोधन कारखाना, हेटौडामा प्रशोधन एवम् ब्यागिङ (बोराबन्दी) भएको

o२ – बीउ उत्पादकको संकेत नम्बर

नोट : बीउ प्रशोधन, प्रशोधन कारखानाबाट नभई अन्य तरिकाबाट भएको भए सो बापतको प्रशोधन गर्नेको नाम र ठेगाना छोटो लेख्ने ।