#### docker的dockerfile文件

原创 Mr大表哥

2017-03-18 17:38:47 评论(0) 243人阅读

博主QQ: 819594300

博客地址: http://zpf666.blog.51cto.com/

有什么疑问的朋友可以联系博主,博主会帮你们解答,谢谢支持!

#### 一、 根据Dockerfile 构建出一个容器

Dockfile是一种被Docker程序解释的脚本, Dockerfile由一条一条 的指令组成, 每条指令对应Linux下面的一条命令。Docker程序将 这些Dockerfile指令翻译真正的Linux命令。Dockerfile有自己书 写格式和支持的命令, Docker程序解决这些命令间的依赖关系, 类 似于Makefile。Docker程序将读取Dockerfile, 根据指令生成定制 的image。相比image这种黑盒子, Dockerfile这种显而易见的脚本 更容易被使用者接受,它明确的表明image是怎么产生的。有了 Dockerfile, 当我们需要定制自己额外的需求时, 只需在 Dockerfile上添加或者修改指令,重新生成image即可,省去了敲 命令的麻烦。

Dockerfile 由一行行命令语句组成,并且支持以 # 开头的注释

Dockerfile的指令是忽略大小写的,建议使用大写,每一行只支持 -条指令,每条指令可以携带多个参数。

Dockerfile的指令根据作用可以分为两种,构建指令和设置指令。 构建指令用于构建image, 其指定的操作不会在运行image的容器上执行; 设置指令用于设置image 的属性, 其指定的操作将在运行image的容器中执行。

一般的, Dockerfile 分为四部分: 基础镜像信息、维护者信息、镜像操作指令和 容器启动时执行指令。

指令,镜像添加新的一层,并提交。 每运行一条 RUN

最后是 CMD 指令,来指定运行容器时的操作命令。

指令的一般格式为 INSTRUCTION arguments (指令 具体命令 ),指令包括 FROM 、 MAINTAINER 、 RUN 等。

## 1) FROM (指定基础image)

属干:构建指令。

作用:必须指定且需要在dockerfile的第一行指定。后续的指令都依赖于该 指令指定的image, FROM指令指定的基础image可以是官方远程仓库 中的,也可以位于本地仓库。

#### 两种格式:

FROM <image>

指定基础image为该image的最后修改的版本。

#### 或者:

FROM <image>:<tag>

指定基础image为该image的一个tag版本。(省略了tag就默认是最后的版本)

# 2) MAINTAINER (用来指定镜像创建者信息)

属于: 构建指令。

作用:用于将image的制作者相关的信息写入到image中。当我们对该image执行dockerinspect命令时,输出中有相应的字段记录该信息。

格式: MAINTAINER <name>

## 3) RUN (安装软件用)

属于: 构建指令

作用: RUN可以运行任何被基础image支持的命令。如基础image选

择了centos7, 那么软件管理部分只能使用centos7的命令。

#### 两种格式:

RUN <command命令>(the commandis run in a shell - >/bin/sh-c>)

RUN ["executable可执行的", "param参数1", "param2" ... ] (exec form执行形式)

前者将在 shell 终端中运行命令,即 /bin/sh -c;后者则使用 exec 执行。

<u>指定使用其它终端可以通过第二种方式实现</u>,例如

RUN ["/bin/bash", "-c", "echohello"]

每条 RUN 指令将在当前镜像基础上执行指定命令,并提交为新的 镜像。当命令较长时可以使用 \ 来换行。

## 4) CMD(设置container启动时执行的操作)

属于:设置指令

作用:用于container启动时指定的操作。该操作可以是执行自定义脚本,也可以是执行系统命令。

#### 三种格式:

CMD ["executable可执行的", "param1参数", "param2"] 使用 exec 执行, 推荐方式;

CMD command命令 param参数1 param2 在 /bin/sh 中执行,提供给需要交互的应用;

当Dockerfile指定了ENTRYPOINT(进入点),那么使用下面的格式: CMD ["param1参数", "param2参数"] 提供给 ENTRYPOINT 的默认参数:

说明: ENTRYPOINT指定的是一个可执行的脚本或者程序的路径,该指定的脚本或者程序将会以param1和param2作为参数执行。所以如果CMD指令使用上面的形式,那么Dockerfile中必须要有配套的ENTRYPOINT。

指定启动容器时执行的命令,每个 Dockerfile 只能有一条 CMD 命令。如果指定了多条命令,只有最后一条会被执行。

如果用户启动容器时候指定了运行的命令,则会覆盖掉 CMD 指定的命令。

# 5) ENTRYPOINT (设置container启动时执行的操作)

属于:设置指令

作用:指定容器启动时执行的命令,可以多次设置,但是只有最后 一个有效。

两种格式:

ENTRYPOINT ["executable可执行的", "param1参数", "param2"] ENTRYPOINT command命令 param参数1 param2 (shell中执行)。

与cmd的区别:配置容器启动后执行的命令,并且不可被 docker run 提供的参数覆盖。但是启动容器时候执行的是cmd命令,则可以被覆盖。

与cmd的相同点:每个 Dockerfile 中只能有一个 ENTRYPOINT, 当指定多个时,只有最后一个起效。

该指令的使用分为两种情况,一种是独自使用,另一种和CMD指令配合使用。

当独自使用时,如果你还使用了CMD命令且CMD是一个完整的可执行的命令,那么CMD指令和ENTRYPOINT会互相覆盖只有最后一个CMD或者ENTRYPOINT有效。

eg: CMD指令将不会被执行,只有ENTRYPOINT指令被执行 CMD echo "Hello, World!"

ENTRYPOINTIS -I

另一种用法和CMD指令配合使用来指定ENTRYPOINT的默认参数,这时CMD指令不是一个完整的可执行命令,仅仅是参数部分;

ENTRYPOINT指令只能使用JSON方式指定执行命令,而不能指定参数。

eg:FROM doker.io/centos:centos7

CMD ["-I"]

ENTRYPOINT ["/usr/bin/ls"]

## 6) USER (设置container 容器的用户,默认是root用户)

属于: 构建指令

作用:指定运行容器时的用户名或 UID,后续的 RUN 也会使用指定用户。当服务不需要管理员权限时,可以通过该命令指定运行用户。并且可以在之前创建所需要的用户。

格式: USER daemon

例如: 如: RUN groupadd -r postgres &&useradd -r -g

postgres postgres

例如: 指定memcached的运行用户

ENTRYPOINT ["memcached"]

USER daemon

或

ENTRYPOINT ["memcached", "-u", "daemon"]

## 7) EXPOSE (指定容器需要映射到宿主机器的端口)

属于: 设置指令

作用:该指令会将容器中的端口映射成宿主机器中的某个端口。当你需要访问容器的时候,可以不是用容器的IP地址而是使用宿主机器的IP地址和映射后的端口。

要完成整个操作需要两个步骤,首先在Dockerfile使用EXPOSE设置需要映射的容器端口,然后在运行容器的时候指定-p选项加上EXPOSE设置的端口,这样EXPOSE设置的端口号会被随机映射成宿主机器中的一个端口号。也可以指定需要映射到宿主机器的那个端口,这时要确保宿主机器上的端口号没有被使用。EXPOSE指令可以一次设置多个端口号,相应的运行容器的时候,可以配套的多次使用-p选项。

格式: EXPOSE <port>[<port>...]

例如:映射一个端口 EXPOSEport1

# 相应的运行容器使用的命令

dockerrun -p 宿主机端口:port1 image

例如: 映射多个端口

EXPOSE port1 port2 port3

# 相应的运行容器使用的命令

docker run -p 宿主机端口1:port1 -p 宿主机端口2:port2 -p 宿主机端口3:port3 image

# 需要指定需要映射到宿主机器上的某个端口

端口映射是docker比较重要的一个功能,原因在于我们每次运行容器的时候容器的IP地址不能指定而是在桥接网卡的地址范围内随机生成的。宿主机器的IP地址是固定的,我们可以将容器的端口的映射到宿主机器上的一个端口,免去每次访问容器中的某个服务时都要查看容器的IP的地址。

对于一个运行的容器,可以使用docker port加上容器中需要映射的端口和容器的ID来查看该端口号在宿主机器上的映射端口。

## 8) ENV (用于设置环境变量)

属于: 构建指令

作用:指定一个环境变量,会被后续 RUN 指令使用,并在容器运行时保持。

格式: ENV <key><value>

设置了后,后续的RUN命令都可以使用,container启动后,可以通过docker inspect查看这个环境变量,也可以通过在docker run-env key=value时设置或修改环境变量。

假如你安装了JAVA程序,需要设置JAVA\_HOME,那么可以在Dockerfile中这样写:

ENV JAVA\_HOME /path/to/java/dirent

再例如:

ENV PG MAJOR 9.3

ENV PG VERSION 9.3.4

RUN curl http://example.com/postgres-\$PG\_VERSION.tar.xz | tar -xJC/usr/src/postgress

ENV PATH /usr/local/postgres-\$PG\_MAJOR/bin:\$PATH

# 9) ADD (从宿主机目录 (src) 复制文件到 container的目录(dest)中去)

属于: 构建指令

作用: 所有拷贝到container中的文件权限和文件夹权限为0755,

uid和gid为0;

如果是一个目录,那么会将该目录下的所有文件添加到container中,不包括目录;

如果文件是可识别的压缩格式,则docker会帮忙解压缩(注意压缩格式);

如果 $\langle src \rangle$ 是文件且 $\langle dest \rangle$ 中不使用斜杠结束,则会将 $\langle dest \rangle$ 视为文件, $\langle src \rangle$ 的内容会写入 $\langle dest \rangle$ ;

如果〈src〉是文件且〈dest〉中使用斜杠结束,则会〈src〉文件拷贝到〈dest〉目录下。

格式: ADD <src><dest>

该命令将复制指定的〈src〉到容器中的〈dest〉。

其中〈src〉 可以是Dockerfile所在目录的一个相对路径;也可以是一个 URL;还可以是一个 tar 文件(自动解压为目录)

<dest> 是container中的绝对路径。

#### 10) COPY

属于:设置指令

作用: 复制本地主机的 〈src〉 (为 Dockerfile 所在目录的相对路

径)到容器中的 〈dest〉。 格式: COPY 〈src〉〈dest〉

复制本地主机的 <src> (为 Dockerfile 所在目录的相对路径)到容器中的 <dest>。

#### 11) VOLUME(指定挂裁点)

属于:设置指令

作用:使容器中的一个目录具有持久化存储数据的功能,该目录可以被容器本身使用,也可以共享给其他容器使用。我们知道容器使用的是AUFS,这种文件系统不能持久化数据,当容器关闭后,所有的更改都会丢失。当容器中的应用有持久化数据的需求时可以在Dockerfile中使用该指令。

格式: VOLUME["<mountpoint>"]

例如: FROM base

VOLUME["/tmp/data"]

运行通过该Dockerfile生成image的容器,/tmp/data目录中的数据在容器关闭后,里面的数据还存在。例如另一个容器也有持久化数据的需求,且想使用上面容器共享的/tmp/data目录,那么可以运行下面的命令启动一个容器:

dockerrun -t -i -rm -volumes-from container1 image2 bash container1为第一个容器的ID, image2为第二个容器运行image的名字。

### 12) WORKDIR (切换目录)

属于:设置指令

作用:可以多次切换(相当于cd命令),对RUN,CMD,ENTRYPOINT生效。为后续的 RUN、CMD、ENTRYPOINT 指令配置工作目录。

格式: WORKDIR/path/to/workdir

例如: 在 /p1/p2 下执行 vim a.txt

WORKDIR/p1 WORKDIRp2

RUNvim a.txt

可以使用多个 WORKDIR 指令,后续命令如果参数是相对路径,则会基于之前命令指定的路径。

例如: WORKDIR /a

WORKDIRb

WORKDIRc

**RUNpwd** 

则最终路径为 /a/b/c

### 13) ONBUILD (在子镜像中执行)

属于: 构建指令

作用: ONBUILD 指定的命令在构建镜像时并不执行,而是在它的子镜像中执行。配置当所创建的镜像作为其它新创建镜像的基础镜像时,所执行的操作指令。

格式: ONBUILD < Dockerfile 关键字>

ONBUILD[INSTRUCTION指令]

例如, Dockerfile 使用如下的内容创建了镜像 image-A 。 [...]

ONBUILDADD . /app/src

ONBUILDRUN /usr/local/bin/python-build --dir /app/src [...]

如果基于 image-A 创建新的镜像时,新的Dockerfile中使用 FROM image-A 指定基础镜像时,会自动执行ONBUILD 指令内容。

等价于在后面添加了两条指令。

FROMimage-A

#Automaticallyrun the following

ADD. /app/src

RUN/usr/local/bin/python-build --dir /app/src

使用 ONBUILD 指令的镜像,推荐在标签中注明,例如

ruby: 1.9-onbuild

编写完成 Dockerfile 之后,可以通过 docker build 命令来创建镜像。

基本的格式为 docker build [选项] 路径 ,该命令将读取指定路径下的 Dockerfile,并将该路径下所有内容发送给 Docker 服务端,由服务端来创建镜像。因此一般建议放置 Dockerfile 的目录为空目录。

要指定镜像的标签信息,可以通过 -t 选项,例如 \$sudo docker build -t myrepo/myapp /tmp/test1/

docker应用案例: 使用dockerfile创建sshd 镜像模板

#### 准备工作:

①配置宿主IP地址

TYPE=Ethernet B00TPR0T0=static DEFROUTE=yes PEERDNS=yes PEERROUTES=yes IPV4\_FAILURE\_FATAL=no IPV6INIT=yes IPV6\_AUTOCONF=yes IPV6\_DEFROUTE=yes IPV6\_PEERDNS=yes IPV6\_PEERROUTES=yes IPV6 FAILURE FATAL=no NAME=eno16777736 UUID=9ec6e9f5- c342- 426c- ae6c- 91a159e5a36e DEVICE=eno16777736 ONBOOT=ves IPADDR=10. 0. 0. 1 NETMASK=255. 0. 0. 0

#### ②重启network服务,并查看地址是否正确

```
[ root@localhost ~] # systemctl restart network
[ root@localhost ~] # ifconfig
eno16777736: flags=4163<UP, BROADCAST, RUNNING, MULTICAST> mtu 1500
    inet 10.0.0.1 netmask 255.0.0.0 broadcast 10.255.255.255
    inet6 fe80::20c:29ff: fee7: 13d3 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 00:0c:29:e7:13:d3 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 1 bytes 258 (258.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 32 bytes 4312 (4.2 KiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```

#### ③rpm包安装vsftpd

```
[root@localhost ~]# cd /run/media/root/CentOS\ 7\ x86_64/Packages/
[root@localhost Packages]# rpm - ivh vsftpd- 3. 0. 2- 10. el7. x86_64. rpm
繁告: vsftpd- 3. 0. 2- 10. el7. x86_64. rpm: 头 V3 RSA/SHA256 Signature, 密钥 ID f4a80eb5: NOKEY
                          ############ [ 100%]
正在升级/安装...
                            ########## [ 100%]
  1: vsftpd- 3. 0. 2- 10. el7
                              nttp://zpfbbb.blog.57cto.com
[root@localhost Packages]#
④防火墙开例外并重载防火墙,然后开启vsftpd服务,并开启路由
转发功能
 root@localhost ~] # firewall-cmd --permanent --add-service=ftp
[root@localhost ~] # firewall-cmd -- reload
success
[ root@localhost ~] # systemctl start vsftpd
[root@localhost ~]# systemctl enable vsftpd
Created symlink from /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/vsftpd.
ftpd. service.
[root@localhost ~] # vim /etc/sysctl.conf
# For more information,
net.ipv4.ip_forward=1
[root@localhost ~]# sysctl -p
net.ipv4.ip_forward = 1
[root@localhost,~]#f666.blog.51cto.com
⑤挂载系统盘,挂载点是/var/ftp/pub,同时关闭selinux
[ root@localhost ~] # mount /dev/sr0 /var/ftp/pub
mount: /dev/sr0 写保护,将以只读方式挂载
[ root@localhost ~]#
 root@localhost ~] # setenforce 0
 root@localhost ~]#
⑥在一台客户机上测试ftp能否通
 ftp://10.0.0.1/
        pub
6.blog.51cto.com
1) 创建一个sshd dockerfile工作目录
[ root@localhost ~]# mkdir sshd dockerfile
[ root@localhost ~] # <mark>cd sshd_dockerfile/</mark>
[root@localhost sshd_dockerfile]# touch dockerfile run.sh
[root@localhost sshd_dockerfile]# ls
dockerfile run.sh
 root@localhost sshd_dockerfile] # 66.blog.51cto.com
```

http://blog.51cto.com/zpf666/1907924

编辑run. sh

```
run. sh
#!/bin/bash
/usr/sbin/httpd - D DFOREGROUND
/usr/sbin/sshd -D
在主机上生成ssh秘钥对,
                                   并创建authorized_keys文件
[root@localhost ~] # ssh-keygen - t rsa
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/root/.ssh/id_rsa):
Created directory '/root/.ssh'.
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again: 🤝
Your identification has been saved in /root/.ssh/id_rsa
Your public key has been saved in /root/.ssh/id_rsa.pub.
The key fingerprint is:
29: 20: 5f: 63: dd: 46: 5b: 21: 94: fd: 36: ab: ab: da: 77: ab root@localhost.localdomain
The key's randomart image is:
+--[ RSA 2048]--
         . +00.
         0. +.
         0
[root@localhost ~]#
[root@localhost ~] # cat ~/.ssh/id_rsa.pub > /root/sshd_dockerfile/authorized_keys
[root@localhost ~]#
       编写Dockerfile
[root@localhost ~] # vim /root/sshd_dockerfile/dockerfile
FROM docker. io/centos: latest
MAINTAINER from dabiaoge@example.com
RUN rm - f /etc/yum. repos. d/*
RUN echo "[centos7]" > /etc/yum. repos. d/yum. repo
RUN echo "name=centos7" >> /etc/yum. repos. d/yum. repo
RUN echo "baseurl=ftp://10.0.0.1/pub" >>/etc/yum.repos.d/yum.repo
RUN echo "enabled=1" >> /etc/yum.repos.d/yum.repo
RUN echo "gpgcheck=0" >> /etc/yum. repos. d/yum. repo
RUN yum install - q - y httpd openssh-server sudo
RUN useradd admin
RUN echo "admin: admin" | chpasswd
RUN echo "admin ALL=(ALL) ALL" >> /etc/sudoers
RUN ssh-keygen - t dsa - f /etc/ssh/ssh_host_dsa_key
RUN ssh-keygen - t rsa - f /etc/ssh/ssh_host_rsa_key
RUN ssh-keygen - t ed25519 - f /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key
RUN ssh-keygen - t ecdsa - f /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key
RUN mkdir -p /var/run/sshd
RUN mkdir -p /home/admin/.ssh
RUN sed ri 's/#ServerName www.example.com: 80/ServerName www.benet.com/g' /etc/httpd/conf/httpd.conf
ADD authorized_keys /home/admin/.ssh/authorized_keys
ADD run. sh / run. sh
RUN chmod 775 / run. sh
EXPOSE 80 22
CMD ["/run.sh"]
以上选项的含义解释:
                              选择一个已有的os镜像作为基础
FROM centos: latest
```

镜像的作者 MAINTAINFR

RUN yum install -y openssh-server sudo 安装openssh-server和sudo软件包

添加测试用户admin, 密码admin, 并且将此用户添加到sudoers里RUN useradd admin

RUN echo "admin:admin" | chpasswd

RUN echo "admin ALL=(ALL) ALL" >>/etc/sudoers

下面这两句比较特殊,在centos6上必须要有,否则创建出来的容器sshd不能登录

RUN ssh-keygen -t dsa -f /etc/ssh/ssh\_host\_dsa\_key

RUN ssh-keygen -t rsa -f /etc/ssh/ssh\_host\_rsa\_key

注意: centos7上必须要有, 否则创建出来的容器sshd不能登录

RUN ssh-keygen -t dsa -f /etc/ssh/ssh\_host\_dsa\_key

RUN ssh-keygen -t rsa -f /etc/ssh/ssh\_host\_rsa\_key

RUN ssh-keygen -t ed25519 -f/etc/ssh/ssh\_host\_ed25519\_key

RUN ssh-keygen -t ecdsa -f /etc/ssh/ssh\_host\_ecdsa\_key

将公钥信息上传到远程连接用户的宿主目录的. ssh下

ADD authorized\_keys /home/admin/.ssh/authorized\_keys

启动sshd服务并且暴露22端口

RUN mkdir /var/run/sshd

EXPOSE 22

CMD ["/run. sh"] 也可以写成这种方式

CMD["/usr/sbin/sshd", "-D"]

3) 使用docker build命令来创建镜像(在step13~16的时候会报错,但是可以忽略即可)

[root@localhost ~]# docker build -t "centos:benet" /root/sshd\_dockerfile/

Successfully built df4a03193841

## 在最后一行看见这个说明成功了

4) 执行docker images查看新生成的镜像

[ root@localhost ~] # docker images

REPOSITORY TAG IMAGE ID CREATED SIZE

centos benet df4a03193841 2 minutes ago 266.4 MB

docker.io/centos latest 50dae1ee8677 7 months ago 196.7 MB

[ root@localhost ~] # http://zpf666.blog.51cto.com

5) 使用刚才建好的镜像运行一个容器,将容器的端口22映射到主机的2222,80映射到主机的8080

[root@localhost ~]# docker run - dit -- name=http\_ssh - p 8080: 80 - p 2222: 22 centos: benet c115c4c01c008a7b322c9e7e7234f6417594125478548d642b7b93eccb0b163d [root@localhost ~]# ■

6) 在宿主主机打开一个终端,连接刚才新建的容器

[root@localhost ~] # docker exec - it http\_ssh /bin/bash [ root@c115c4c01c00 /] # yum - y install net-tools

## 安装ifconfig软件zpf666.blog.51cto.com

[root@localhost ~] # ssh admin@10.0.0.1 - p 2222 The authenticity of host '[10.0.0.1]:2222 ([10.0.0.1]:2222)' can't be established. ECDSA key fingerprint is 66: 14: 18: 8f: d6: b1: b4: f7: 7f: 5e: dd: 32: 8e: 33: 1c: 8e. Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes Warning: Permanently added '[10.0.0.1]:2222' (ECDSA) to the list of known hosts. [admin@c115c4c01c00 ~] \$ ifconfig eth0: flags=4163<UP, BROADCAST, RUNNING, MULTICAST> mtu 1500 inet 172.17.0.2 netmask 255.255.0.0 broadcast 0.0.0.0
inet6 fe80::42:acff:fe11:2 prefixlen 64 scopeid 0x20<link> ether 02: 42: ac: 11: 00: 02 txqueuelen 0 (Ethernet) RX packets 184 bytes 333229 (325.4 KiB) RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0 TX packets 142 bytes 17470 (17.0 KiB) TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP, LOOPBACK, RUNNING> mtu 65536 inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0 inet6 :: 1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host> loop txqueuelen 0 (Local Loopback) RX packets 0 bytes 0 (0.0 B) RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0 TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)

TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

[ admin@c115c4c01c00 ~] \$



版权声明:原创作品,如需转载,请注明出处。否则将追究法律责任