# inotify+rsync、sersync 实时备份

原创

GeorgeKai

2018-01-27 15:43:46 评论(1)


808人阅读

inotify+rsync、sersync实时备份

- 1.1 定时备份缺点:
- 1. 浪费系统性能(数据没变化到时间也会备份)
- 2. 数据安全性不高(定时任务最短1分钟同步一次,如果1分钟内数据变化后,服务器宕机了,就会丢失数据)
- 1.2 inotify+rsync
- **1.2.1** inotify是什么?
- 1. 是一种强大的,细粒度的,异步的文件系统事件监控系列
- 2. linux内核从2.6.13起,加入了inotify的支持
- 3. 作用: 通过inotify可以监控文件系统中的添加,删除,修改,移动等各种事件



# 1.2.2 实时同步原理




- 1) 划分存储与备份服务器
- 2) 在存储服务器上部署监控服务,监控相应文件或目录中信息的变化
- 3)变化后,将文件或目录数据信息进行推送,实现实时同步到rsync服务器
- 1.2.3 实时备份部署原理过程
- 1. 部署rsync守护进程模式
- 2. 部署inotify实时监控数据变化的服务
- 1) 安装inotify

yum install inotify-tools -y

inotify-tools包含2个工具:

主要使用inotifywait: 在被监控的文件或目录中等待系统事件的发生inotifywatch: 统计被监控的目录或文件中,事件的发生次数

2)事件目录监控命令总结 inotifywait命令语法格式说明图:



# 实时同步命令参数示意图。

@51CTO博客

inotifywait -mrq --timefmt "%F" --format "%T %w%f 事件信息:%:e" -e create /data 注: 下面有inotifywait命令每个参数的详解

3) 利用脚本方式,将rsync与inotify服务串联在一起

vim inotify.sh

#### 脚本内容:

#!/bin/bash

#author:georgekai

inotifywait -mrq --format "%w%f" -e create, close\_write, delete, moved\_to /data|\

while read line

do

rsync -az /data/ --deletersync\_backup@172.16.1.41::backup--password-file=/etc/rsync.password done

## 注: 脚本在无限循环执行时: (用以下一种方法可中断执行过程)

1. 利用ctrl+z, 放到后台暂停脚本运行, 在killall -f inotify, 在切换到前台时, 已被杀死

注: jobs #查看后台停止的进程和对应的序号

fg + 进程序号 #将后台的命令放前台继续执行

bg #将前台运行的命令放入后台继续执行

- 2. pkill -f inotify #-f: 带inotify字符的进程都杀死
- 3. kill -9 9857 9859 #kill后面接机进程对应的PID号

#### shell脚本循环方式:

- 1. for循环 : 指定循环条件,循环条件不满足会停止循环
- 2. while循环: 指定循环条件, 当循环条件满足时, 会无限循环
- 3. until循环: 指定循环条件, 当循环条件不满足时, 会无限循环
- 4) 写好脚本,并赋予x执行权限,放入/etc/rc.local中

## 1.2.4 inotifywait常用参数

- -m #保持实时监控,前台监控
- -d #类似-m, 在后台监控
- -r #递归监控
- -q #输出信息少,安静模式
- --timefmt #指定时间输出的格式
- --format #指定指定的输出类型格式(%w:监控目录)
- -e #指定事件类型 (如: modify、create、close write、move、delete、attrib)

#### 注: -e指定的事件类型,下面有详详解

1.2.5 inotify中--format的常用参数:

- %f #监控目录中哪个文件触发了这个事件
- %w #监控的目录
- %T #--timefmt定义的时间格式

%e #产生事件的信息,多个事件默认以逗号分割 %Xe #输出连续事件信息时, X表示以什么符号分割

# **1.2.6** inotify中 **-e**参数的常用事件类型:

close write #文件或目录在写入模式打开之后关闭 close\_nowrite #文件或目录在只读模式打开之后关闭 moved to #将文件或目录移动(拉)到监控目录中 moved\_from #将文件或目录从监控目录中移动(推)出去

create #在监控目录中创建文件或目录 delete #在监控目录中删除文件或目录

测试在监控目录中对文件的各种操作所触发的监控事件类型:

1. 创建文件逻辑过程:

touch /data/123.txt 会触发: /data/ CREATE 123. txt /data/ OPEN 123.txt /data/ ATTRIB 123.txt /data/ CLOSE\_WRITE, CLOSE 123. txt

#### 2. 删除文件逻辑过程:

\rm 999.txt

会触发: /data/ DELETE 999.txt

#### 3. 修改文件逻辑过程:

echo 123 >> 123. txt 会触发: /data/ OPEN 123. txt /data/ MODIFY 123.txt /data/ CLOSE\_WRITE, CLOSE 123. txt

- 4. 移动文件逻辑过程:
- 1) 将hosts文件移动到data目录

mv /etc/hosts /data

触发: /data/ MOVED TO hosts

2)将data目录中的hosts文件,移动到/etc下

mv /data/hosts /etc/

触发: /data MOVED FROM hosts

## 5. 修改文件属性逻辑过程:

mv kai.txt wang.txt ——重命名

触发: /data/ MOVED FROM kai.tx

/data/ MOVED TO wang.txt

- **1.2.7** inotify服务优化
- 1. 在/proc/sys/fs/inotify/目录下有三个文件,对inotify机制有一定的限制:
  - 1) max user watches #设置inotifywait或inotifywatch命令可以监控的文件数量(单进程)

注: 默认监控文件数8192个

2) max user instances #设置每个用户可以运行的inotifywait或inotifywatch命令的进程数

注: 1. 一个服务识别不同的配置文件,启动多个进程,就会开启多个不同的socket条目 生成多 个不同的端 口信息,以上操作就实现了一个服务的多实例创建

- 2. 默认监控进程数128个
- 3) max queued events #设置inotify事件(event)队列可容纳的事件数量
- 注: 1. 默认队列中可容纳16384个事件
  - 2. 监控目录中文件变化越频繁,这个值就越大,超过设置的最大值就会被丢弃
- max user instances max queued events 三个文件进行优化 2. 对 max\_user\_watches 建议设置为最大值: 50000000, 并设置开机自启(有时间重启可能会恢复)

echo "50000000" >/proc/sys/fs/inotify/max user watches

echo "50000000" >/proc/sys/fs/inotify/max\_queued\_events echo "50000000" >/proc/sys/fs/inotiofy/max\_user\_istances

将这三条命令追加到/etc/rc.local中。

3 查看inotify man手册

man inotify #有显示inotify (7), 7表示第七个级别

man man #可能查看man的七个级别的含义

man 7 inotify #即可查看inotify中max queque event等三个文件的使用帮助

1.2.8 inotify软件的优点和缺点

优点: 监控文件系统事件发生变化, 会通过rsync实时同步数据


缺点: 1. 发现大于200个文件(大小4-100k),同步时会有延时

- 2. 前面写的脚本,每次都是全部推送一次,但确实是增量的。也可以只同步变化文件,不变的可以不理。
  - 3. 监控到事件后,rsync同步是单线程的(效率低),serync同步是多线程(效率

高)

# 注: 一个讲程可管理多个线程

- 4. inotify实现实时同步需要编写shell脚本
- 1.3 sersync软件(国内金山开发)
- 1.3.1 sersync功能:
- 1. 支持配置文件管理
- 2. 真正的守护守护进程是socket
- 3. 可以对失败文件定时重传(定时任务的功能)
- 4. 第三方的HTTP接口(例如CDN缓存)
- 5. 默认多线程同步,效率高(inotify是单线程)
- 1.3.2 sersync软件服务部署流程:
- 1. 部署好rsvnc守护进程服务
- 2. 部署sersync实时监控服务
  - 1) 确认sersync软件是否安装
  - ▲ sersync绿色软件包的安装方式(二进制包安装方式) sersync软件官方地址(下载): https://github.com/wsgzao/sersync



- ▲下载好后,上传到NFS服务器中
- ▲因为zip格式的,需要unzip 解压
- ▲解压后将软件包mv到合适位置/usr/local/下
- 2) 修改sersync配置文件(修改前先备份源文件) vim /usr/local/sersync/conf/confxml.xml



## 以下标签只需了解:

```
▲. <filter start="false"> #false表示不过滤(默认)
```

# 注: filter标签用来实现实时同步的排除功能

## ▲. <inotify>

<delete start="true"/>
<createFolder start="true"/>
<createFile start="false"/>
<closeWrite start="true"/>
<moveFrom start="true"/>
<moveTo start="true"/>
<attrib start="false"/>
<modify start="false"/>
</inotify>

# 注: 指定监控文件或目录变化的事件信息

- 3. 启动sersync服务
- 1) chmod +x sersync #先授予sersync命令执行权限
- 2) /bin/sersync -h #查看帮助(都是中文的)
- 3) /bin/sersync -dro /usr/local/sersync/conf/confxml.xml

# 注: 不要用xinetd管理rsync服务 (sersync会调用inotify+rsync服务,配置文件中有)

sersync参数信息:

参数-d: 启用守护进程模式

参数-r:在监控前,将监控目录与远程主机用rsync命令推送一遍

参数-n: 指定开启守护线程的数量, 默认为10个

参数-o:指定配置文件,默认使用confxml.xml文件

参数-m:单独启用其他模块,使用-mrefreshCDN开启刷新CDN模块

参数-m:单独启用其他模块,使用 -m socket 开启socket模块

参数-m:单独启用其他模块,使用 -m http 开启http模块

不加-m参数,则默认执行同步程序

- 4. 查看服务是否启动
  - ps -ef | grep sersync
- 1.4 互联网常见数据同步方法总结:
  - 1. inotify(sersync)+rsync , 是文件级别的。
  - 2. drbd数据同步软件,基于block块同步
  - 3. 第三方软件的同步功能: mysql同步(主从复制), oracle, mongodb。
  - 4. 程序双写,直接写两台服务器

# 感觉最新排版好累, 思路不清都没法排

小伙伴们可以关注我的微信公众号: linux运维菜鸟之旅



关注"中国电信天津网厅"公众号,首次绑定可免费领2G流量,为你的学习提供流量!



版权声明:原创作品,如需转载,请注明出处。否则将追究法律责任

.-----