给小白的 Nginx 30分钟入门指南

2018-01-31 22:59 阅读 3.9k 评论 0



Nginx是一款轻量级的Web 服务器/反向代理服务器及电子邮件(IMAP/POP3)代理服务器,并在一个BSD-like 协议下发行。其特点是占有内存少,并发能力强,事实上nginx的并发能力确实在同类型的网页服务器中表现较好,中国大陆使用nginx网站用户有:百度、京东、新浪、网易、腾讯、淘宝等。

为什么要用Nginx?

目前 Nginx 的主力竞争对手莫过于 Apache ,在这里小编对两者做一个简单的对比,帮助大家更好的理解 Nginx 的优势。

1、作为 Web 服务器:

相比 Apache, Nginx 使用更少的资源,支持更多的并发连接,体现更高的效率,这点使 Nginx 尤其受到虚拟主机提供商的欢迎。在高连接并发的情况下,Nginx是Apache服务器不错的替代品: Nginx在美国是做虚拟主机生意的老板们经常选择的软件平台之一,能够支持高达 50000 个并发连接数的响应,感谢Nginx 为我们选择了 epoll and kqueue 作为开发模型。

Nginx作为负载均衡服务器: Nginx 既可以在内部直接支持 Rails 和 PHP 程序对外进行服务, 也可以支持作为 HTTP代理 服务器对外进行服务。Nginx采用C进行编写, 不论是系统资源开销还是CPU使用效率都比 Perlbal 要好很多。

2、Nginx 配置简洁, Apache 复杂:

Nginx 启动特别容易, 并且几乎可以做到7*24不间断运行, 即使运行数个月也不需要重新启动. 你还能够不间断服务的情况下进行软件版本的升级。

Nginx 静态处理性能比 Apache 高 3倍以上,Apache 对 PHP 支持比较简单,Nginx 需要配合其他后端来使用,Apache 的组件比 Nginx 多。

3、最核心的区别在于:

apache是同步多进程模型,一个连接对应一个进程;nginx是异步的,多个连接(万级别)可以对应一个进程。

4、两者的擅长领域分别是:

nginx的优势是处理静态请求,cpu内存使用率低,apache适合处理动态请求,所以现在一般前端用nginx作为反向代理抗住压力,apache作为后端处理动态请求。

Nginx 基本使用方法

系统平台: CentOS release 6.6 (Final) 64位。

一、安装编译工具及库文件

```
yum -y install make zlib zlib-devel gcc-c++ libtool openssl openssl-devel
```

- 二、首先要安装 PCRE
- 1、PCRE 作用是让 Nginx 支持 Rewrite 功能。下载 PCRE 安装包,下载地址: http://downloads.sou rceforge.net/project/pcre/8.35/pcre-8.35.tar.gz

```
[root@bogon src]# wget http://downloads.sourceforge.net/project/pcre/pcre/8.35/pcre-8.35.tar.gz
```

[root@bogon src]# wget http://downloads.sourceforge.net/project/pcre/pcre/8.35/pcre-8.35.tar.gz --2015-01-19 22:03:48-- http://downloads.sourceforge.net/project/pcre/pcre/8.35/pcre-8.35.tar.gz Resolving downloads.sourceforge.net... 216.34.181.59

2、解压安装包:

```
[root@bogon src]# tar zxvf pcre-8.35.tar.gz
```

3、进入安装包目录

```
[root@bogon src]# cd pcre-8.35
```

4、编译安装

```
[root@bogon pcre-8.35]# ./configure
[root@bogon pcre-8.35]# make && make install
```

5、查看pcre版本

```
[root@bogon pcre-8.35]# pcre-config --version
```

[root@bogon pcre-8.35]# pcre-config --version 8.35

三、安装 Nginx

1、下载 Nginx, 下载地址: http://nginx.org/download/nginx-1.6.2.tar.gz

```
[root@bogon src]# wget http://nginx.org/download/nginx-1.6.2.tar.gz
```

```
[root@bogon src]# wget http://nginx.org/download/nginx-1.6.2.tar.gz --2015-01-19 22:15:55-- http://nginx.org/download/nginx-1.6.2.tar.gz Resolving nginx.org... 206.251.255.63 Connecting to nginx.org|206.251.255.63|:80... connected.
```

2、解压安装包

```
[root@bogon src]# tar zxvf nginx-1.6.2.tar.gz
```

3、进入安装包目录

```
[root@bogon src]# cd nginx-1.6.2
```

4、编译安装

```
[root@bogon nginx-1.6.2]# ./configure --prefix=/usr/local/webserver/nginx --with-http_stub_status_module
    --with-http_ssl_module --with-pcre=/usr/local/src/pcre-8.35
[root@bogon nginx-1.6.2]# make
[root@bogon nginx-1.6.2]# make install
```

5、查看nginx版本

```
[root@bogon nginx-1.6.2]# /usr/local/webserver/nginx/sbin/nginx -v
```

[root@bogon nginx-1.6.2]# /usr/local/webserver/nginx/sbin/nginx -v nginx version: nginx/1.6.2

到此, nginx安装完成。

四、Nginx 配置

创建 Nginx 运行使用的用户 www:

```
[root@bogon conf]# /usr/sbin/groupadd www
[root@bogon conf]# /usr/sbin/useradd -g www www
```

配置nginx.conf ,将/usr/local/webserver/nginx/conf/nginx.conf替换为以下内容

```
[root@bogon conf]# cat /usr/local/webserver/nginx/conf/nginx.conf
user www www;
worker_processes 2; #设置值和CPU核心数一致
error_log /usr/local/webserver/nginx/logs/nginx_error.log crit; #日志位置和日志级别
pid /usr/local/webserver/nginx/nginx.pid;
#Specifies the value for maximum file descriptors that can be opened by this process.
worker_rlimit_nofile 65535;
events
  use epoll;
 worker_connections 65535;
http
1
 include mime.types;
  default_type application/octet-stream;
  log_format main '$remote_addr - $remote_user [$time_local] "$request" '
               '$status $body_bytes_sent "$http_referer" '
               '"$http_user_agent" $http_x_forwarded_for';
#charset gb2312;
  server_names_hash_bucket_size 128;
  client_header_buffer_size 32k;
 large_client_header_buffers 4 32k;
  client_max_body_size 8m;
  sendfile on;
tcp_nopush on;
  keepalive_timeout 60;
tcp nodelay on;
  fastcgi_connect_timeout 300;
fastcgi_send_timeout 300;
  fastcgi_read_timeout 300;
fastcgi_buffer_size 64k;
  fastcgi_buffers 4 64k;
fastcgi_busy_buffers_size 128k;
  fastcgi_temp_file_write_size 128k;
gzip on;
  gzip_min_length 1k;
gzip_buffers 4 16k;
  gzip_http_version 1.0;
gzip_comp_level 2;
  gzip_types text/plain application/x-javascript text/css application/xml;
 gzip_vary on;
 #limit_zone crawler $binary_remote_addr 10m;
 #下面是server虚拟主机的配置
 server
   listen 80;#监听端口
    server_name localhost;#域名
```

```
index index.html index.htm index.php;
root /usr/local/webserver/nginx/html;對点目录
location ~ .*\.(php|php5)?$
{
    #fastcgi_pass unix:/tmp/php-cgi.sock;
    fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
    fastcgi_index index.php;
    include fastcgi.conf;
}
location ~ .*\.(gif|jpg|jpeg|png|bmp|swf|ico)$
{
    expires 30d;
    # access_log off;
}
location ~ .*\.(js|css)?$
{
    expires 15d;
    # access_log off;
}
```

检查配置文件ngnix.conf的正确性命令:

```
[root@bogon conf]# /usr/local/webserver/nginx/sbin/nginx -t
```

```
[root@bogon conf]# /usr/local/webserver/nginx/sbin/nginx -t nginx: the configuration file /usr/local/webserver/nginx/conf/nginx.conf syntax is ok nginx: configuration file /usr/local/webserver/nginx/conf/nginx.conf test is successful
```

五、启动 Nginx

Nginx 启动命令如下:

```
[root@bogon conf]# /usr/local/webserver/nginx/sbin/nginx
```

```
[root@bogon conf]# ps -ef|grep nginx root 11230 1 0 22:55 ? 00:00:00 nginx: master process /usr/local/webserver/nginx/sbin/nginx www 11231 11230 0 22:55 ? 00:00:00 nginx: worker process www 11232 11230 0 22:55 ? 00:00:00 nginx: worker process root 11234 1786 0 22:55 pts/0 00:00:00 grep nginx
```

六、访问站点

从浏览器访问我们配置的站点ip:



Nginx 常用指令说明

1. main 全局配置

nginx在运行时与具体业务功能(比如http服务或者email服务代理)无关的一些参数,比如工作进程数,运行的身份等。

woker_processes 2

在配置文件的顶级main部分,worker角色的工作进程的个数,master进程是接收并分配请求给worker处理。这个数值简单一点可以设置为cpu的核数grep ^processor /proc/cpuinfo | wc -I,也是 auto 值,如果开启了ssl和gzip更应该设置成与逻辑CPU数量一样甚至为2倍,可以减少I/O操作。如果nginx服务器还有其它服务,可以考虑适当减少。

- worker cpu affinity
- 也是写在main部分。在高并发情况下,通过设置cpu粘性来降低由于多CPU核切换造成的寄存器等现场重建带来的性能损耗。如worker cpu affinity 0001 0010 0100 1000; (四核)。
- worker connections 2048

写在events部分。每一个worker进程能并发处理(发起)的最大连接数(包含与客户端或后端被代理服务器间等所有连接数)。nginx作为反向代理服务器,计算公式最大连接数 = worker_processes * worker_connections/4,所以这里客户端最大连接数是1024,这个可以增到到8192都没关系,看情况而定,但不能超过后面的worker_rlimit_nofile。当nginx作为http服务器时,计算公式里面是除以2。

- worker_rlimit_nofile 10240写在main部分。默认是没有设置,可以限制为操作系统最大的限制65535。
- use epoll

写在events部分。在Linux操作系统下,nginx默认使用epoll事件模型,得益于此,nginx在Linux操作系统下效率相当高。同时Nginx在OpenBSD或FreeBSD操作系统上采用类似于epoll的高效事件模型kqueue。在操作系统不支持这些高效模型时才使用select。

2. http服务器

与提供http服务相关的一些配置参数。例如:是否使用keepalive啊,是否使用gzip进行压缩等。

sendfile on

开启高效文件传输模式, sendfile指令指定nginx是否调用sendfile函数来输出文件, 减少用户空间到内核空间的上下文切换。对于普通应用设为 on, 如果用来进行下载等应用磁盘IO重负载应用, 可设置为off, 以平衡磁盘与网络I/O处理速度, 降低系统的负载。

- keepalive_timeout 65:长连接超时时间,单位是秒,这个参数很敏感,涉及浏览器的种类、后端服务器的超时设置、操作系统的设置,可以另外起一片文章了。长连接请求大量小文件的时候,可以减少重建连接的开销,但假如有大文件上传,65s内没上传完成会导致失败。如果设置时间过长,用户又多,长时间保持连接会占用大量资源。
- send_timeout:用于指定响应客户端的超时时间。这个超时仅限于两个连接活动之间的时间,如果超过这个时间,客户端没有任何活动,Nginx将会关闭连接。
- client_max_body_size 10m允许客户端请求的最大单文件字节数。如果有上传较大文件,请设置它的限制值
- client_body_buffer_size 128k缓冲区代理缓冲用户端请求的最大字节数

模块http proxy:

这个模块实现的是nginx作为反向代理服务器的功能,包括缓存功能(另见文章)

- proxy_connect_timeout 60nginx跟后端服务器连接超时时间(代理连接超时)
- proxy_read_timeout 60连接成功后,与后端服务器两个成功的响应操作之间超时时间(代理接收超时)
- proxy_buffer_size 4k
 设置代理服务器 (nginx) 从后端realserver读取并保存用户头信息的缓冲区大小,默认与
 proxy buffers大小相同,其实可以将这个指令值设的小一点
- proxy_buffers 4 32k
 proxy_buffers缓冲区, nginx针对单个连接缓存来自后端realserver的响应, 网页平均在32k以下的话, 这样设置
- proxy_busy_buffers_size 64k高负荷下缓冲大小 (proxy_buffers*2)
- proxy_max_temp_file_size 当proxy_buffers放不下后端服务器的响应内容时,会将一部分保存到硬盘的临时文件中,这个 值用来设置最大临时文件大小,默认1024M,它与proxy_cache没有关系。大于这个值,将从 upstream服务器传回。设置为0禁用。
- proxy_temp_file_write_size 64k当缓存被代理的服务器响应到临时文件时,这个选项限制每次写临时文件的大小。proxy_temp_path (可以在编译的时候)指定写到哪那个目录。

proxy pass, proxy redirect见 location部分。

模块http gzip:

- gzip on: 开启gzip压缩输出,减少网络传输。
 - gzip_min_length 1k: 设置允许压缩的页面最小字节数,页面字节数从header头得 content-length中进行获取。默认值是20。建议设置成大于1k的字节数,小于1k可能会越压越大。
 - gzip_buffers 4 16k: 设置系统获取几个单位的缓存用于存储gzip的压缩结果数据流。4 16k代表以16k为单位,安装原始数据大小以16k为单位的4倍申请内存。
 - gzip_http_version 1.0: 用于识别 http 协议的版本,早期的浏览器不支持 Gzip 压缩,用户就会看到乱码,所以为了支持前期版本加上了这个选项,如果你用了 Nginx 的 反向代理并期望也启用 Gzip 压缩的话,由于末端通信是 http/1.0, 故请设置为 1.0。
 - gzip_comp_level 6: gzip压缩比, 1压缩比最小处理速度最快, 9压缩比最大但处理速度最慢(传输快但比较消耗cpu)
 - gzip_types: 匹配mime类型进行压缩,无论是否指定,"text/html"类型总是会被压缩的。
 - gzip_proxied any: Nginx作为反向代理的时候启用,决定开启或者关闭后端服务器返回的结果是否压缩,匹配的前提是后端服务器必须要返回包含"Via"的 header头。
 - gzip_vary on: 和http头有关系,会在响应头加个 Vary: Accept-Encoding ,可以让前端的缓存服务器缓存经过gzip压缩的页面,例如,用Squid缓存经过Nginx压缩的数据。。

3. server虚拟主机

http服务上支持若干虚拟主机。每个虚拟主机一个对应的server配置项,配置项里面包含该虚拟主机相关的配置。在提供mail服务的代理时,也可以建立若干server。每个server通过监听地址或端口来区分。

- listen
- 监听端口,默认80,小于1024的要以root启动。可以为listen *:80、listen 127.0.0.1:80等形式。
- server_name
 服务器名,如localhost、www.example.com,可以通过正则匹配。

模块http_stream

这个模块通过一个简单的调度算法来实现客户端IP到后端服务器的负载均衡,upstream后接负载均衡器的名字,后端realserver以 host:port options; 方式组织在 {} 中。如果后端被代理的只有一台,也可以直接写在 proxy_pass。

4. location

http服务中,某些特定的URL对应的一系列配置项。

root /var/www/html

定义服务器的默认网站根目录位置。如果locationURL匹配的是子目录或文件,root没什么作用,一般放在server指令里面或/下。

- index index.jsp index.html index.htm 定义路径下默认访问的文件名,一般跟着root放
- proxy_pass http://backend
 请求转向backend定义的服务器列表,即反向代理,对应upstream负载均衡器。也可以
 proxy_pass http://ip:port。
- proxy_redirect off;
 proxy_set_header Host \$host;
 proxy_set_header X-Real-IP \$remote_addr;
 proxy_set_header X-Forwarded-For \$proxy_add_x_forwarded_for;
 这四个暂且这样设,如果深究的话,每一个都涉及到很复杂的内容,也将通过另一篇文章来解读。

关于location匹配规则的写法,可以说尤为关键且基础的,参考文章 nginx配置location总结及rewrite 规则写法:

5. 其它

5.1 访问控制 allow/deny

Nginx的访问控制模块默认就会安装,而且写法也非常简单,可以分别有多个allow,deny,允许或禁止某个ip或ip段访问,依次满足任何一个规则就停止往下匹配。如:

```
location /nginx-status {
   stub_status on;
   access_log off;
# auth_basic "NginxStatus";
# auth_basic_user_file /usr/local/nginx-1.6/htpasswd;

allow 192.168.10.100;
   allow 172.29.73.0/24;
   deny all;
}
```

我们也常用 httpd-devel 工具的 htpasswd 来为访问的路径设置登录密码:

```
# htpasswd -c htpasswd admin
New passwd:
Re-type new password:
Adding password for user admin

# htpasswd htpasswd admin //修改admin密码
# htpasswd htpasswd sean //多添加一个认证用户
```

这样就生成了默认使用CRYPT加密的密码文件。打开上面nginx-status的两行注释,重启nginx生效。

5.2 列出目录 autoindex

Nginx默认是不允许列出整个目录的。如需此功能,打开nginx.conf文件,在location, server 或 http 段中加入autoindex on;,另外两个参数最好也加上去:

- autoindex_exact_size off; 默认为on,显示出文件的确切大小,单位是bytes。改为off后,显示出文件的大概大小,单位是kB或者MB或者GB
- autoindex_localtime on;默认为off,显示的文件时间为GMT时间。改为on后,显示的文件时间为文件的服务器时间

```
location /images {
  root /var/www/nginx-default/images;
  autoindex on;
  autoindex_exact_size off;
  autoindex_localtime on;
}
```

原文来自微信公众号:马哥Linux运维

点赞 16