# 实验报告 9

### Hollow Man

## 一、实验环境

一台带有 MASM 软件的装有 Windows XP 系统的实验室计算机。

## 二、实验准备

用 Win+R 键打开"运行",输入 cmd 并回车,打开"命令提示符"窗口程序。 在命令行中输入" cd /d D:\ "切换到 D 盘根目录。

输入" MD JSL"创建 JSL 工作文件夹。

输入"cd JSL"切换到 JSL 工作目录

输入" copy C:\MASM\\*."将程序文件拷贝进工作目录。


### 三、实验内容

根据实验材料提供的代码,编译并运行程序,结果如下:

```
Big DOSBox 0.74-3, Cpu speed: 3000 cycles, Frameskip 0, Progra...
                                                                                  Х
Copyright (C) Microsoft Corp 1981-1985, 1987. All rights reserved.
  51700 + 464844 Bytes symbol space free
      0 Warning Errors
      0 Severe Errors
D:\JSL>link 9;
Microsoft (R) Overlay Linker Version 3.60
Copyright (C) Microsoft Corp 1983–1987. All rights reserved.
LINK : warning L4021: no stack segment
D:\JSL>9
SCORE[<60]
                 :02
SCORE[<60-69]
                 :05
SCORE[<70-79]
SCORE[<80-89]
                 :05
                 :05
SCORE[<90-99]
                 :02
SCORE[=100]
TOTAL NUMBER
                 :01
                 :20
D:\JSL>_
```

此程序实现了将成绩数据存储在内存中,程序通过读取数据分类计数并将其显示出来的功能。

程序流程图如下:



#### 我将此程序作了如下改进:

- 1. 统计个数时如果十位为 0 则输出空格。
- 2. 更改统计的个数的颜色。

#### 编写程序源代码:

#### **DATA SEGMENT**

: ','\$' MES1 DB 'SCORE[<60] MES2 DB 'SCORE[<60-69] : ','\$' : ','\$' MES3 DB 'SCORE[<70-79] MES4 DB 'SCORE[<80-89] : ','\$' MES5 DB 'SCORE[<90-99] : ','\$' MES6 DB 'SCORE[=100] : ','\$' MES7 DB 'TOTAL NUMBER : ','\$' RESULT DB 92,85,74,81,70,68,65,78,54,43 DB 94,100,83,88,79,83,79,69,62,60

```
TOTAL DB 00
  S5 DB 00
  S6 DB 00
  S7 DB 00
  S8 DB 00
  S9 DB 00
  S10 DB 00
DATA ENDS
CODE SEGMENT
ASSUME CS:CODE,DS:DATA
START:MOV AX,DATA
     MOV DS,AX
     MOV SI, OFFSET RESULT
     MOV CX,20 ;循环二十次
;比较后跳转到相应标号处
 COMP:MOV AL,[SI]
     CMP AL,60
     JB FIVE
     CMP AL,70
     JB SIX
     CMP AL,80
     JB SEVEN
     CMP AL,90
     JB EIGHT
     CMP AL,100
     JB NINE
     CMP AL,100
     JE TEN
     JMP NEXT
;计数, 使得相应的变量增加1
FIVE:MOV AL,[S5]
     ADD AL,01
     DAA
     MOV [S5],AL
     JMP NEXT
  SIX:MOV AL,[S6]
     ADD AL,01
     DAA
     MOV [S6],AL
     JMP NEXT
SEVEN:MOV AL,[S7]
     ADD AL,01
     DAA
     MOV [S7],AL
```

```
JMP NEXT
EIGHT:MOV AL,[S8]
     ADD AL,01
     DAA
     MOV [S8],AL
     JMP NEXT
NINE:MOV AL,[S9]
     ADD AL,01
     DAA
     MOV [S9],AL
     JMP NEXT
 TEN:MOV AL,[S10]
     ADD AL,01
     DAA
     MOV [S10],AL
NEXT:MOV AL,[TOTAL] ;TOTAL 处的变量增加 1
     ADD AL,01 ;加法校正
     DAA
     MOV [TOTAL],AL
     INC SI
     LOOP COMP
     MOV DX,OFFSET MES1 ;显示 MES1
     MOV AH,09H
     INT 21H
     MOV AL,[S5]
     MOV CX,2
     MOV AH,09H
     MOV BL, 100B ;设置下面输出的 2 个字符显示红色
     INT 10H
     CALL DISP
     MOV DX,OFFSET MES2 ;显示 MES2
     MOV AH,09H
     INT 21H
     MOV AL,[S6]
     MOV CX,2
     MOV AH,09H
     MOV BL, 010B ;设置下面输出的 2 个字符显示绿色
     INT 10H
     CALL DISP
     MOV DX,OFFSET MES3 ;显示 MES3
     MOV AH,09H
     INT 21H
```

MOV AL,[S7]

MOV CX,2

MOV AH,09H

MOV BL, 001B ;设置下面输出的 2 个字符显示蓝色

INT 10H

**CALL DISP** 

MOV DX,OFFSET MES4 ;显示 MES4

MOV AH,09H

INT 21H

MOV AL,[S8]

MOV CX,2

MOV AH,09H

MOV BL, 011B ;设置下面输出的 2 个字符显示青色

INT 10H

**CALL DISP** 

MOV DX,OFFSET MES5 ;显示 MES5

MOV AH,09H

INT 21H

MOV AL,[S9]

MOV CX,2

MOV AH,09H

MOV BL, 110B ;设置下面输出的 2 个字符显示黄色

INT 10H

CALL DISP

MOV DX,OFFSET MES6 ;显示 MES6

MOV AH,09H

INT 21H

MOV AL,[S10]

MOV CX,2

MOV AH,09H

MOV BL, 101B ;设置下面输出的 2 个字符显示粉色

INT 10H

CALL DISP

MOV DX,OFFSET MES7 ;显示 MES7

MOV AH,09H

INT 21H

MOV AL,[TOTAL]

MOV CX.2

MOV AH,09H

MOV BL, 01110000B;设置下面输出的 2 个字符为白底黑字

INT 10H

CALL DISP

MOV AX,4C00H

INT 21H

:子程序 DISP 用于显示 AL 中记录的次数(高四位为十位,低四位为个位)

```
DISP PROC NEAR
    PUSH CX ;保存 CX
    MOV BL,AL
    AND AL,0F0H ;低四位置 0
    MOV CL,04
    ROR AL,CL ;右移四位
    ADD AL,30H ;转换为 ASCII 码
    CMP AL,30H
    JNE output
    MOV AL,20H
output:MOV DL,AL
    MOV AH,02H
    INT 21H ;输出十位
    MOV AL,BL
    AND AL,OFH ;高四位置 0
    ADD AL,30H ;转换为 ASCII 码
    MOV DL,AL
    MOV AH,2
    INT 21H ;输出个位
    MOV DL,0DH
    MOV AH,2
    INT 21H
    MOV DL,0AH
    MOV AH,2
    INT 21H
           ;输出换行
    POP CX ;恢复 CX
            ;返回调用处
    RET
 DISP ENDP
CODE ENDS
END START
原理见程序注释。编译运行程序,得到如下结果:
```

```
DOSBox 0.74-3, Cpu speed: 3000 cycles, Frameskip 0, Progra... — X

Copyright (C) Microsoft Corp 1981-1985, 1987. All rights reserved.

51690 + 464854 Bytes symbol space free

0 Warning Errors
0 Severe Errors

D:\JSL\link 9m2;

Microsoft (R) Overlay Linker Version 3.60

Copyright (C) Microsoft Corp 1983-1987. All rights reserved.

LINK: warning L4021: no stack segment

D:\JSL\9m2

SCORE[<60] : 2

SCORE[<60-69] : 5

SCORE[<60-69] : 5

SCORE[<90-99] : 2

SCORE[<90-99] : 2

SCORE[=100] : 1

TOTAL NUMBER : 26

D:\JSL\2a
```