Introduzione Tecniche di attacco Attacchi basati su crittoanalisi Attacchi all'implementazione Conclusioni e Contromisure

Hacking WiFi for fun and profit Tecniche di intrusione & contromisure

Gianluca Ghettini

Software engineer at ART s.p.a., (PG) ITALY email: gianluca.ghettini@gmail.com

About Me

- Ingegnere software presso ART group s.p.a. (PG)
- WiFi hacking per curiosità/hobby
- Membro Clusit 2010
- http://www.gianlucaghettini.net
- Email: gianluca.ghettini@gmail.com

Overview

- Introduzione
- 2 Tecniche di attacco
- 3 Attacchi basati su crittoanalisi
- 4 Attacchi all'implementazione
- 5 Conclusioni e Contromisure

Perchè il WiFi nelle aziende?

- Comodo (nessun collegamento fisico richiesto con il PC, il portatile, il tablet etc...)
- Conveniente (no cablaggi, pochi apparati, connettere sedi distaccate, etc...)

Assunzioni sbagliate delle aziende





Uso password complicatissime! La mia azienda è sicura!

Non uso il WiFi! La mia azienda è sicura!

Perchè sono assunzioni sbagliate?

Uso password complicatissime! La mia azienda è sicura!

Dipende da molti fattori:

- Protocollo di sicurezza utilizzato
- Dispositivi utilizzati
- Il classico post-it sullo schermo!

Un esempio classico

Si dimostra che il numero di post-it sugli schermi è proporzionale alla difficoltà della password

Perchè sono assunzioni sbagliate?

Non uso il WiFi! La mia azienda è sicura!

In realtà potrebbe non essere così:

- Apparati WiFi posso essere collegati alla rete aziendale!
- Qualsiasi portatile è potenzialmente un access point

Quali sono i rischi concreti?

- Segreti industriali rubati
- Lettura di dati bancari
- Cancellazione dei dati (e dei backup)
- Uso della rete WiFi per scopi illegali

Protocolli di sicurezza per il WiFi

- Standard IEEE 802.11
- WEP (1999), ormai considerato insicuro dal 2002
- WPA (2003) evoluzione del WEP, alcuni attaccchi lo rendono ormai superato
- WPA2 (2004), risposta alle limitazioni di WPA

Protocolli di sicurezza per il WiFi



- Ogni pacchetto viene codificato a parte
- La chiave è condivisa tra i due interlocutori

Tecniche di attacco

Tipologie di attacchi:

- Basati su crittoanalisi
 - WEP: (IVs collect, voting)
 - WPA/WPA2: (handshake capture, dictionary, CUDA speedup)
- Basati su errori di implementazione
 - Caso router Alice telecom: password computation
 - WPS (pin guessing)
- Esterni
 - Social engineering
 - Alla ricerca del post-it perduto nel cestino :)

Tecniche di attacco


Che cosa significa?

- Una buona password da sola non basta
- Un buon algoritmo da solo non basta
- Una buona implementazione da sola non basta

Morale


La sicurezza delle reti WiFi è la composizione di numerosi fattori

- Prima forma di protezione per le reti WiFi
- Nato nel 1999
- Basato sullo stream cipher RC4 di Ronald Rivest (la R in RSA)
- Chiavi da 10 o 26 caratteri esadecimali (40 o 104 bit)



Problemi dell'RC4 (e di tutti gli stream cipher)

- La chiave utilizzata deve essere diversa per ogni pacchetto codificato!
- Si appende alla chiave K fissa un IV variabile
- L'IV deve essere trasmesso in chiaro al destinatario insieme al pacchetto codificato



Source: http://esrc.nist.gov/publications/histpubs/800-48/NST_SP_800-48.pdf

Problemi dell'RC4

- Nel 2001, Fluhrer, Mantin e Shamir dimostrano che con particolari IV, i primi byte del keystream prodotto da RC4 sono fortemente correlati alla chiave
- Risultato: la chiave può essere ricavata semplicemente collezionando molti messaggi cifrati

- Servono all'incirca 20000 messaggi per una chiave a 40bit
- Servono all'incirca 60000 messaggi per una chiave a 104 bit

Come collezionare questi messaggi? Due strategie:

Metodo 1

Aspettiamo che vengano trasmessi da qualche client in rete

Metodo 2

Forziamo l'Access Point a produrli per noi :)


Materiale utilizzato:

- Asus Eee PC 800
- Scheda WiFi Alfa AWUS036H 1000mW
- Backtrack 5
- Suite aircrack-ng

Due requisiti per la scheda WiFi:

- Packet inejction
- Monitor mode

Informazioni pubbliche della rete:



- SSID (home)
- Codifica WEP
- AP MAC address = C0:3F:0E:6C:EC:6A
- Canale = 1








Introduzione Tecniche di attacco Attacchi basati su crittoanalisi Attacchi all'implementazione Conclusioni e Contromisure

WEP (Wired Equivalent Privacy)

Prima cosa: attivare il "monitor mode" sulla nostra scheda WiFi. Posizioniamoci sul canale 1








Introduzione Tecniche di attacco Attacchi basati su crittoanalisi Attacchi all'implementazione Conclusioni e Contromisure

WEP (Wired Equivalent Privacy)


Seconda cosa: testare le funzionalità di packet injection della scheda





Introduzione Tecniche di attacco Attacchi basati su crittoanalisi Attacchi all'implementazione Conclusioni e Contromisure


WEP (Wired Equivalent Privacy)

Iniziamo a collezionare pacchetti di rete (codificati)









Problemi:

- Occorre almeno un client già connesso!
- Collezionare 50000 e più pacchetti potrebbe richiedere troppo tempo...

Introduzione Tecniche di attacco Attacchi basati su crittoanalisi Attacchi all'implementazione Conclusioni e Contromisure

WEP (Wired Equivalent Privacy)

Soluzione: forziamo l'Access Point a generare pacchetti per noi!

Proprietà dei pacchetti ARP

- Dimensione fissa = riconoscibili anche se codificati
- Vengono prodotti ad intervalli regolari dai client connessi
- L'AP risponde ad un pacchetto ARP... con un altro pacchetto ARP

Quindi per velocizzare l'acquisizione dei pacchetti:

- Associamoci all'AP (può essere fatta senza conoscere la chiave WEP)
- Attendiamo e catturiamo un pacchetto ARP
- Rispediamolo all'AP (injection)

Introduzione Tecniche di attacco Attacchi basati su crittoanalisi Attacchi all'implementazione Conclusioni e Contromisure

WEP (Wired Equivalent Privacy)


Associamoci all'AP


```
root@bt: ~ - Shell - Konsole <2>
Session Edit View Bookmarks Settings Help
root@bt:~# aireplay-ng -1 0 -e home -a c0:3f:0e:6c:ec:6a -h 00:c0:ca:50:2c:4d mon0
00:49:44 Waiting for beacon frame (BSSID: C0:3F:0E:6C:EC:6A) on channel 1
00:49:44 Sending Authentication Request (Open System) [ACK]
00:49:44 Authentication successful
00:49:44 Sending Association Request [ACK]
00:49:44 Association successful :-) (AID: 1)
root@bt:~#
    Shell
```


Introduzione Tecniche di attacco Attacchi basati su crittoanalisi Attacchi all'implementazione Conclusioni e Contromisure


WEP (Wired Equivalent Privacy)


Catturiamo e rispediamo (injection) i pacchetti ARP















Introduzione Tecniche di attacco Attacchi basati su crittoanalisi Attacchi all'implementazione Conclusioni e Contromisure

WEP (Wired Equivalent Privacy)


Il numero di pacchetti catturati aumenta drasticamente



Introduzione Tecniche di attacco Attacchi basati su crittoanalisi Attacchi all'implementazione Conclusioni e Contromisure

WEP (Wired Equivalent Privacy)

Quando abbiamo raggiunto un numero adeguato di pacchetti possiamo lanciare il comando per il recupero della chiave





```
root@bt: ~ - Shell - Konsole <4>
                                                                          Session Edit View Bookmarks Settings Help
                [00:00:44] Tested 1398337 keys (got 38611 IVs)
         depth
                byte(vote)
         0/ 1 C5(48384) ED(46592) 38(46080) 45(46080) 31(45824)
                FB(48128) 13(46336) B6(46336) 00(46080) 19(46080)
                AE(48640) FD(47360) 0E(46592) 31(45824) D4(45568)
                A0(51712) B7(50176) BE(47616) 3B(46080) EE(45568)
                E0(47872) 33(46080) DE(46080) 2A(45824) 66(45568)
                2D(48640) AF(47360) B4(46848) B7(46848) D8(46848)
        3/ 6 17(45824) 86(45568) A0(45568) CB(45568) EC(45312)
                78(48896) 0C(47360) 50(47360) 58(47360) 2E(47104)
                D7(47872) 7A(46080) D9(45824) 8A(45568) 9D(45568)
        1/ 9 CE(46848) 57(46336) 1A(46080) FC(46080) 87(45824)
        0/ 2 9F(48384) 49(47104) 75(46848) 3F(45056) 73(44800)
        1/ 2 2B(47872) 54(47360) 1D(46592) BE(46336) C0(46336)
        6/ 7 1F(46848) 28(46336) C6(46336) 14(45824) 6C(45568)
                        KEY FOUND! [ AA:BB:CC:DD:EE ]
        Decrypted correctly: 100%
 root@bt:~#
    Shell
```


- Nato nel 2003 per rimpiazzare WEP
- Progettato per essere installato senza cambiare hardware (solo firmware update)
- Rimane RC4 ma viene usato in modo corretto


A differenza del WEP, il client e L'AP si autenticano a vicenda


- Provano l'uno l'altro la conoscenza della chiave
- Senza scambiarsela :)





























FOUR WAY HANDSHAKE

Cosa possiamo fare?

- Il four-way-handshake può essere intercettato
- In particolare i valori MIC e RANDOM possono essere intercettati

MIC = H(RANDOM + KEY)Purtroppo conoscendo MIC e RANDOM (dal four-way-handshake)

Purtroppo conoscendo MIC e RANDOM (dal four-way-handshake) non è possibile risalire alla KEY (proprietà della funzione H)

Introduzione Tecniche di attacco Attacchi basati su crittoanalisi Attacchi all'implementazione Conclusioni e Contromisure

WPA (WiFi Protected Access)

E allora?

```
E allora?
Proviamo tutte le possibili chiavi finchè non otteniamo il valore
MIC:)
H(RANDOM + "pippo") = MIC ?
H(RANDOM + "pluto") = MIC ?
H(RANDOM + "paperino") = MIC ?
H(RANDOM + "qui") = MIC ?
H(RANDOM + "quo") = MIC ?
H(RANDOM + "qua") = MIC ?
molte prove ancora...
H(RANDOM + "123456") = MIC!
```

Attacco a dizionario

Pro

- E' sufficiente intercettare un four-way-handshake
- L'attacco è di tipo offline

Contro

- Servono buoni dizionari di password!
- Tempo richiesto elevato


Introduzione Tecniche di attacco Attacchi basati su crittoanalisi Attacchi all'implementazione Conclusioni e Contromisure

WPA (WiFi Protected Access)

E se la password non è nel dizionario? Non recuperiamo la chiave

Come fare per velocizzare il processo?

E' possibile usare la scheda video (GPU): anche 100000 KEY/sec



Software per eccellenza: Pyrit (http://code.google.com/p/pyrit)

Quindi WPA è sicuro?

- Attacco a dizionario sempre possibile
- Nel 2008 sono state scoperte ulteriori falle di sicurezza (reminescenze di RC4). Richiedono QoS abilitato.

WPA2: La risposta a WPA

- Nato nel 2004
- Occorre hardware completamente diverso
- Copre le falle di WPA
- Utilizza AES invece di RC4
- Attacco a dizionario ancora possibile

WPA2 supporta la retrocompatibilità con WPA!!!

• Se abilitata non otteniamo alcun beneficio!

Quale algoritmo scegliere?

WEP

Da evitare ad ogni costo! Nessuna protezione!

WPA

- Home only, le aziende dovrebbero astenersi
- QoS disabilitata

WPA2

- Migliore scelta
- Occhio a disabilitare la retrocompatibilità con WPA (no TKIP)

Attacchi all'implementazione

Quindi è sufficiente usare WPA2 per risolvere tutti i problemi?

Attacchi all'implementazione

Quindi è sufficiente usare WPA2 per risolvere tutti i problemi?

Ovviamente NO!

Anche l'implementazione conta!!!

- Algoritmo utilizzato male
- Bug indesiderati
- Backdoor as a feature



Utilizzo corretto del lucchetto



Epic Fail!

Attacchi all'implementazione

Casi emblematici

- Funzionalità WPS (WiFi Protected Setup)
- Router Alice Gate AGPF 2

Attacchi all'implementazione

Casi emblematici

- Funzionalità WPS (WiFi Protected Setup)
- Router Alice Gate AGPF 2

Attacchi all'implementazione

WPS (WiFi Protected Setup)


- Funzionalità aggiuntiva inserita in molti router/modem ADSL
- Trasmette automaticamente la password WPA/WPA2 ai client
- Pensato per gli utenti meno esperti


Attacchi all'implementazione


Come funziona WPS?


- L'utente legge un PIN a 8 cifre sul retro del modem
- Inserisce il PIN a mano nel computer che vuole collegare
- Se il PIN è corretto il modem invia la password al client




















Difetti di questo protocollo?


- Le due metà del PIN sono inviate e controllate separatamente
- L'AP conferma la correttezza della prima metà
- L'AP conferma la correttezza della seconda metà

Da specifica sembrerebbero richiesti $10^8 = 10000000$ tentativi

Invece di provare tutti i possibili PIN:

- Proviamo prima tutte le prime metà $(10^4 = 10000)$
- L'AP stesso ci dirà qual'è quella giusta
- Proviamo poi tutte le seconde metà $(10^4 = 10000)$
- In soldoni facciamo $10^4 + 10^4 = 20000$ tentativi
- Ordini di grandezza in meno dei 10⁸ previsti!

Brute Force Methodology



- Trovato il PIN l'AP ci fornisce la chiave WPA/WPA2
- 8 ore in media (con 0.3 tentativi/sec)
- Attacco online (serve l'AP acceso e funzionante)
- Nessun client connesso richiesto
- Spesso il WPS non è disabilitabile!!!

Attacchi all'implementazione

Soluzioni?

- Non comprare router/modem WPS enabled
- Cambiare il firmware

Attacchi all'implementazione

Casi emblematici

- Funzionalità WPS (WiFi Protected Setup)
- Router Alice Gate AGPF 2


Password WPA/WPA2

- Generata automaticamente dal router
- Diversa per ogni apparato (ovviamente)
- Calcolata a partire da SSID e MAC address



In soldoni?

La password precalcolata è funzione di soli parametri pubblici!



La funzione segreta F è deducibile reversando il firmware F(MAC, SSID) = KEY

Può essere reimplementata in programmi stand-alone esterni, eccone alcuni:

- WiRouter Keyrec http://salvatorefresta.net/index
- AGPF Tool calculator http://www.swsooue.somee.com/agpf.htm
- Alicekeygen http://code.google.com/p/alicekeygen/

Attacchi all'implementazione

Su questo particolare router la password non può essere cambiata!

Attacchi all'implementazione

E non è nemmeno l'unico!



E in caso di accesso?

E in caso di accesso?

- Accesso alle email (anche in HTTPS tipo GMail)
 - SSLStrip + tcpdump
- Recupero password FTP, web application
- Cancellazione/lettura/alterazione/copia di dati riservati
 - dati bancari
 - segreti industriali

Conclusioni

- Un buon algoritmo non basta
- L'implementazione conta (gli apparati utilizzati)

Alcune buone regole


- WEP? No grazie!
- Evitare gli apparati con WPS attivo!
- Scegliere WPA2 + AES (no compatibilità con WPA)
- Solo apparati che permettono di cambiare la password!!!
- Password sufficientemente complesse

Alcune buone regole

Utilizzare VPN per le applicazioni critiche

VPN

- Layer di protezione aggiuntivo
- Point-to-Point or Multipoint
- IPSec VPN



Alcune buone regole

Utilizzare WIPS (Wireless Intrusion Detection System)

- Previene attacchi DoS
- Difende da accessi non autorizzati
- Troubleshooting di rete come servizio aggiuntivo

Riferimenti

Riferimenti principali:

- http://wifiresearchers.wordpress.com
- http://www.pillolhacking.net
- http://dl.aircrack-ng.org/breakingwepandwpa.pdf
- http://sviehb.files.wordpress.com/2011/12/ viehboeck_wps.pdf
- http: //en.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_Access

Alcuni tool

Alcuni tool:

- Pyrit: http://code.google.com/p/pyrit
- Aircrack-ng: http://www.aircrack-ng.org/
- WiRouter Keyrec:

http://salvatorefresta.net/index.php/tools

www.slideshare.net/gianlucaghettini/slides-26339872

GRAZIE PER L'ATTENZIONE!