

## **Sistemas Operacionais**

Rodrigo Rubira Branco rodrigo@kernelhacking.com rodrigo@fgp.com.br

Sistema bancário	Reserva de passagens aéreas	Visualizador Web	Programas de aplicação
Compiladores	Editores	Interpretador de comandos	Programas do sistema
Sistema operacional			do sistema
Linguagem de máquina			
Microarquitetura			Hardware
Dispositivos físicos			FACULDADE FGP Gennari & Peartree

www.fgp.com.br

Dispositivos Fisicos: Chips, fios, fontes, etc

Micro Arquitetura – Agrupamentos de dispositivos fisicos em unidades funcionais. Acesso a registradores, caminhos de dados, etc (controlado por hardware ou por um microprograma).

ISA (instruction set architecture) – Hardware + instrucoes de controle do mesmo (unicas por arquitetura). Controla-se dispositivos por registradores do proprio dispositivo.

SO – Oculta o nivel ISA dos usuarios

Programas do Sistema - Não fazem parte do SO, mas o acompanham (SO normalmente estara em modo supervisor – exceto em maquinas mais antigas/simples) – Micro Kernel confunde este conceito

Programas de Aplicativos – Programas dos usuarios



#### Micro Kernel x Kernel Monolitico

Monolitico: Todo sistema operacional esta no mesmo espaco de memoria, portanto cada procedimento (funcao) do mesmo pode requisitar/modificar qualquer outro procedimento

Microkernel: Existe divisao clara do sistema operacional em "programas", muitos dos quais podem executar em modo usuario. O nucleo supervisor consiste de recursos de passagem de mensagens entre tais subsistemas, requisitando ou respodendo as requisicoes dos outros subsistemas.



## O que e um Sistema Operacional?

\* Maquina Estendida ou Maquina Virtual Abstrai do usuario/programador as dificuldades do hardware

Ex: Leitura/Gravacao de dados, temporizador, memoria

\* Sistema Gerenciador de Recursos O SO procura organizar os recursos de hardware e monitorar seu uso, controlando as requisicoes conflitantes entre multiplos usuarios/sistemas

Ex: Spool de impressao



## Tipos de Sistemas Operacionais

#### De Mainframe (Linux, OS/390)

- Suportam processamento simultaneo de milhares/milhores de jobs
- Gerenciam quantidade enorme de E/S (algoritmos de elevador)
- Oferecem 3 tipos de servicos:
  - \* Modo lote: Relização de grandes operações (computação dos dados do censo por exemplo)
  - \* Processamento de transacoes: Verificar grande quantidade de pequenas transacoes (tais como operacoes bancarias)
  - \* Tempo compartilhado: Permite que multiplos usuarios realizem suas tarefas simultaneamente



# Tipos de Sistemas Operacionais

#### De Servidores (Linux/Unix/Windows)

- Oferecem servicos a uma rede de computadores
- Caracteristicas de protecao/seguranca de dados

#### **De Multiprocessadores**

- Suporte a mais de 1 CPU (atualmente praticamente todos os sistemas operacionais modernos possuem esta caracteristica)



#### Filas de execução

Chama-se de fila de execucao a estrutura de dados basica utilizada pelo scheduler.

Existe uma fila de execucao definida por processador (em sistemas multiprocessados (SMP) como o Linux).

Cada processo necessariamente estara em uma (e apenas uma) fila de execução.

No Linux a estrutura runqueue esta definida em kernel/sched.c e nao em um arquivo de cabecalho (.h) para que apenas partes da estrutura sejam acessiveis ao resto do kernel atraves de metodos específicos.

#### Prioridades

Cada fila de execucao contem 2 arrays de prioridades (um ativo e outro expirado).

Estas filas contem os processos executaveis em cada nivel de prioridade, sendo que sao 140 niveis pro sistema (default) e utiliza-se de um mapa de bits (bitmap) para a descoberta eficiente do processo a executar (tal mapa esta definido como um array long de 5 elementos = 160 bits).

Como mencionado, cada nivel de prioridade contem os processos daquele nivel em sua lista, sendo a escolha do proximo processo a executar tao simples quanto descobrir o proximo processo da lista.

## Complexidade Algoritimica

Diversas formas existem para se medir o comportamento de um determinado codigo (algoritmo). Dentre estas, uma comumente utilizada e durante toda a apresentação referenciada chama-se notação Big-O.

Esta notacao visa medir o comportamento assintotico de um algoritmo, ou seja, como este se comporta quando suas entradas de dados tornam-se cada vez maiores, proximas do infinito.

Ex:

$$O(1)$$
 -> Constante

 $O(n) \rightarrow Linear$ 

O(log n) -> Logaritimico

$$O(2 \land n) \rightarrow Exponencial (pessimo)$$



## Recalculo de tempo

Algoritmo O(N) -> Problemas com bloqueios da lista, levando tambem a disputas de bloqueio:

```
for ( lista_tarefas_do_sistema ){ recalcular(prioridade); recalcular(time_slice);}
```

Algoritmo O(1) -> Por oferecer 2 arrays de prioridades (ativo e expirado), quando a fatia de tempo de um processo atinge 0, a mesma sera recalculada antes de o processo ser movido para a lista de expirados. Quando todos atingirem 0, os ponteiros dos arrays serao invertidos (em *schedule()*):

```
struct prio_array array = rq->active;
if (!array->nr_active) {
    rq->active=rq_expired;
    rq->expired=array; }
```



## Tipos de Sistemas Operacionais

#### De Computadores Pessoais (Linux/Windows/Panther)

- Normalmente interface com usuario facilitada
- Recursos graficos poderosos para melhor interacao
- Caracteristicas de seguranca mais pobres

#### De Tempo Real (QNX/VxWorks/Linux?)

- Prazo rigido para realização de tarefas (atrasos não são aceitos)
- Tempo real critico (acoes devem ocorrer necessariamente naquele instante)
- Tempo real nao critico (descumprimento ocasional de um prazo pode ser aceito) -> Linux Scheduler 2.6 tenta atender aqui priorizando processos orientados a E/S

#### Processos orientados a E/S x orientados a Processador

Dizemos que um processo esta voltado (orientado) para E/S quando este passa boa parte de seu tempo de processamento dormindo (ou seja, aguardando uma determinada E/S, tal como dados digitados pelo teclado ou uma leitura de disco).

Em contrapartida, dizemos que um processo esta voltado a processador quando o mesmo passa a maior parte do tempo em execucao (exemplo, realizando calculos matematicos ou reenderizacao de imagens).

O Linux beneficia (e muito) processos orientados a E/S, para oferecer otimos recursos de interatividade (todos os aplicativos interativos, esperam E/S do usuario).



# Tipos de Sistemas Operacionais

#### De Sistemas Embarcados (PalmOS, WinCE, WinXPEmbbeded, Linux)


- Hardware simples, especifico e com funcionalidade unica/limitada
- Pequenos, consumos de recursos minimos
- Sem componentes mecanicos (normalmente)
- NetBSD em torradeira?

#### De Cartoes Inteligentes ou outros dispositivos pequenos

- Exemplo: Certificação Digital
- Exemplo: Tokens OTP (one-time-pass)
- Rodam em ROM ou similar (flash) e possuem limitacoes serias de memoria e de consumo de energia
  - Usos especificos (cartoes bancarios por exemplo)



## Hardware de Computadores e o Sistema Operacional



Arquitetura Simplificada



#### **Processador**

- Cerebro do computador, busca instrucoes a serem executadas na memoria, executa e busca proxima instrucao.
- Acesso a registradores muito mais rapido do que a memoria, entao as instrucoes (que diferem para cada arquitetura) normalmente manipulam os mesmos (copia-se da memoria para o registrador, faz-se as operacoes e depois copia-se novamente para a memoria)



## Registradores Especiais

- Contador de Programa (PC ou EIP)
  - Armazena o endereco da memoria da proxima instrucao a executar
- Ponteiro de Pilha (Stack Pointer ou ESP)
  - Aponta o topo da pilha atual na memoria.
- Existe uma estrutura de pilha para cada procedimento chamado que ainda nao encerrou.
  - Ela contem parametros de entrada e variaveis locais.



## Ponteiro de Pilha (entendendo seu funcionamento)

- Ao se executar uma funcao, seus parametros serao passados via stack para a mesma
- Temos portanto:

- Se esta funcao definir 1 variavel local, a stack ira mudar para

- Porque? Porque o ESP sempre aponta para o TOPO da Pilha



## Ponteiro de Pilha (entendendo seu funcionamento)

- Obviamente fica inviavel determinar facilmente onde os parametros da funcao estao sendo passados
- Para isso, existe outro registrador (EBP), que deve ter seu valor salvo no inicio da funcao e restaurado no final dela
- Apos salvar o valor original do EBP, a funcao iguala ele ao ESP e passa a utilizar apenas o EBP para referenciar suas variaveis (o ESP continuara sendo modificado), mas o EBP nao, portanto os parametros passados sao facilmente encontrados



## Ponteiro de Pilha (entendendo seu funcionamento)

- Tem-se portanto:

$$ESP + 8 = EBP + 8$$
 Parametro 1  
 $ESP + 4 = EBP + 4$  Return Address  
 $ESP = EBP$  EBP Salvo

- Cada variavel local declarada, ira modificar o valor de ESP, mas nao o do EBP
- A funcao que salva o EBP e o iguala ao ESP chama-se PROLOGO: push ebp mov ebp, esp
- A funcao que restaura o EBP original, chama-se EPILOGO: pop ebp ret



## **Pipeline**

- Buscar -> Decodificar -> Executar uma instrucao gera desperdicio de tempo
- O pipeline oferece um recurso de hardware que permite buscar uma instrucao, enquanto se decodifica outra e se executa uma terceira
- Processadores superescalares possuem multiplos niveis de pipeline (ex: um para aritmetica de inteiros, outro para pontos flutuantes e um outro para operacoes logicas)
- Organizar e gerenciar este tipo de recurso obviamente e complexo (salientase que cada CPU tem suas caracteristicas)




## Modo Nucleo, Supervisor, Kernel, Privilegiado...

- Em geral, com excecao de hardware embarcado, os sistemas operam em modo nucleo ou modo usuario
- Um bit do registrador PSW (program status word) controla em qual modo o sistema se encontra
- Modo privilegiado possui acesso a todo tipo de informação e ao hardware enquanto o modo usuario não
- Modo usuario possui acesso a algumas informacoes da PSW, inclusive podendo manipular certas partes da mesma, mas obviamente nao ao bit de controle de modo privilegiado

## Chamadas ao Sistema

- Quando necessita de recursos do modo supervisor, o modo usuario realiza um trap (int 80 em plataforma intel) atraves de uma chamada ao sistema





## Traps de Hardware

- Alem das interrupcoes (que serao vistas mais para frente na materia) ainda existe trap de hardware para o tratamento das chamadas excessoes
- Exemplos: Tentativa de uma divisao por 0 ou referencia a um ponto flutuante muito pequeno que nao possa ser representado (underflow).

Nota: Nao confundir este underflow com o underflow relacionado a falhas de seguranca, onde consegue-se gerenciar o ponteiro da pilha ou de outra estrutura (heap) para forcar a sobrescrita de dados





# FIM! Será mesmo?

**DÚVIDAS?!?** 

Rodrigo Rubira Branco rodrigo@kernelhacking.com