

Besim ALTINOK Security Engineer

# Wireshark ile Kablosuz Ağ Analizi



Ücretsiz Kullanıcı Dostu Çok fazla protokolü desteklemektedir.

#### Desteklenen Sistemler







#### Sistem Gereksinimleri

- 400 MHZ işlemci veya daha hızlısı
- 60 MB boş alan
- Promiscuous destekli bir kart
- WinPcap driver


#### Kurulum


- RPM based systems : rmp -ivh wireshark\*.rmp
- **DEB based systems**: apt-get install wireshark
- Windows Systems : Next Next Next

# Kablosuz Sniffing için Öneriler


- Sniff edeceğiniz cihazlara yakın olmaya çalışın, ya da kablosuz ağ kartınızın mesafe algısına dikkat edin.
- Sniffing işlemi sırasında yakınlarda bulunan diğer vericileri devre dışı bırakın
- Sniffing işleminde CPU kullanımınızı azaltın.
- Ağ karınızın sniff ettiğiniz kablosuz ağın standartlarını desteklemesine dikkat edin.
- Channel hopping işlemini çevredeki mevcut kablosuz ağları tespit etmek istediğinizde kullanın. Bunun dışında özel bir ağ için sniff işlemi yapacaksanız ağ karınızın aynı kanal numarasında olmasına dikkat ediniz. Böylece paket kayıplarını minimum seviyeye indireceksiniz.

## Wireshark ile Kablosuz Ağ Analizi





#### Zaman damgası formatını değiştirmek için




- - X

0


Apply


Cancel

#### Yeni bir kolon eklemek için




#### Adres çözümlemelerini aktifleştirmek






Analiz sırasında MAC adresi ve IP adresi gibi bilgiler için adres çözümleme özelliğini aktif edebiliriz.


Yakalanan paketler ile ilgili özet bilgilere erişmek




Yakaladığımız paketlerin protokolleri hakkında genel bilgiler almak için




Yakaladığımız paketlerden sadece bir tanesini incelemek için export etmek istiyorsak



Yakaladığımız paketlerden sadece **belli aralıkta** paketi incelemek için export etmek istiyorsak



Yakaladığımız paketler arasından istediğimiz paketleri seçip incelemek için export etmek istiyorsak



#### Kullanışlı Wireshark Filtreleri

Kablosuz ağ analizi aşamasında kullanabileceğimiz wireshark filtreleri

**Managment Frame** 

wlan.fc.type == 0

**Data Frame** 

wlan.fc.type == 2

**Control Frame** 

wlan.fc.type == 1

**Beacon Frame** 

wlan.fc.subtype == 8

**Probe Request** 

wlan.fc.subtype == 4

**Probe Response** 

wlan.fc.subtype == 5

**De-Authentication Packet** 

wlan.fc.subtype == 12

**Only Beacon Frame** 

wlan.fc.subtype == 8 and

!(wlan.fc.type\_subtype == 36)

**Only Data and not NULL Data** 

wlan.fc.subtype == 2 and


!(wlan.fc.type\_subtype == 36)

#### Kullanışlı Wireshark Filtreleri- Uygulamalar

- Wireshark ile şifresiz kablosuz ağları tespit etmek
- Wireshark ile WEP şifrelemesi kullanan ağları tespit etmek
- Wireshark ile kablosuz ağların sinyal gücünü analiz etmek
- Wireshark ile kanal numarasına göre filtrelemeler yapmak
- Wireshark ile WPS destekli kablosuz ağları bulmak
- Wireshark ile sahte kablosuz ağları tespit etmek
- Wireshark ile WPA/WPA2 tip ağları filtrelemek
- Wireshark ile WEP trafiklerini decrypt etmek \*\*




#### Wireshark ile Gizli SSID Yayınları Tespit Etmek




## Wireshark ile Sadece Bir AP Cihazından Çıkan Paketleri Analiz Etmek

Filter: w	lan.bssid == 18	:28:61:6e:af:c	14	Expression Clear	Apply Save	
Vo.	SSID	Time	Source	Destination	Protocol	Lengtl Info
	Aman_OBBU	0.102332	AirtiesW_6e:af:d4	Broadcast	802.11	311 Beacon f
	Aman_OBBU	0.357627	AirtiesW_6e:af:d4	Broadcast	802.11	311 Beacon f
	Aman_OBBU	0.614930	AirtiesW_6e:af:d4	Broadcast	802.11	311 Beacon f
	Aman_OBBU	0.869629	AirtiesW_6e:af:d4	Broadcast	802.11	311 Beacon f
	Aman_OBBU	1.125604	AirtiesW_6e:af:d4	Broadcast	802.11	311 Beacon f
	Aman_OBBU	1.381656	AirtiesW_6e:af:d4	Broadcast	802.11	311 Beacon f
	Aman_OBBU	1.637532	AirtiesW_6e:af:d4	Broadcast	802.11	311 Beacon f
	Aman_OBBU	1.893558	AirtiesW_6e:af:d4	Broadcast	802.11	311 Beacon f
Radiot IEEE 8 Typ	47: 311 bytes tap Header v0, 302.11 Beacon e/Subtype: Be me Control Fi	Length 26 frame, Flag acon frame	(0x08)	captured (2488 bits)		
.00	0 0000 0000 0	000 = Durat	ion: O microseconds (ff:ff:ff:ff:ff)	4		


#### Wireshark ile Kanal Numarasına Göre Analiz Yapmak



### Wireshark ile Sinyal Gücüne Göre Analiz Yapmak



#### Wireshark ile WPS Destekli Ağları Analiz Etmek




# Wireshark ile OPEN Ağları Analiz Etmek

No.	SSID	Time	Source	Destination	Protocol	
	F-2000 Mar 1000-2000 F3 - 70		Tp-LinkT_f8:15:1b	Broadcast	802.11	96
	openetwotk		MurataMa_80:a0:9b	Broadcast	802.11	247
	datanet_sehrigul	105.88729900	Ubiquiti_66:f4:07	Broadcast	802.11	329
	openetwotk	105.93713900	MurataMa_80:a0:9b	Broadcast	802.11	247
	datanet_sehrigul	105.98970900	Ubiquiti_66:f4:07	Broadcast	802.11	329
	openetwotk	106.03803300	MurataMa_80:a0:9b	Broadcast	802.11	247
		106.94973200	08:10:78:a6:d3:08	Broadcast	802.11	316
	onenetwotk	109 10987800	MurataMa 80.a0.9h	Broadcast	802 11	247
			Transmitter belongs t ation capabilities: No	to a BSS		
	o oo	= CFP participa = Privacy: AP/	Transmitter belongs t ation capabilities: No STA cannot support WEF	to a BSS point coordinato		
		= CFP participo = Privacy: AP/ = Short Preamb	Transmitter belongs t ation capabilities: No STA cannot support WEF le: Not Allowed	to a BSS point coordinato		
		= CFP participa = Privacy: AP/ = Short Preamb = PBCC: Not Al	Transmitter belongs t ation capabilities: No STA cannot support WEF le: Not Allowed lowed	to a BSS point coordinato		
		= CFP participa = Privacy: AP/ = Short Preamb = PBCC: Not Al	Transmitter belongs t ation capabilities: No STA cannot support WEF le: Not Allowed lowed	to a BSS point coordinato		
_		= CFP participa = Privacy: AP/ = Short Preamb = PBCC: Not Al = Channel Agil:	Transmitter belongs t ation capabilities: No STA cannot support WEF le: Not Allowed lowed	to a BSS point coordinato		
		= CFP participe = Privacy: AP/S = Short Preamb = PBCC: Not Al = Channel Agil: = Spectrum Man	Transmitter belongs t ation capabilities: No STA cannot support WEF le: Not Allowed lowed ity: Not in use agement: Not Implement	to a BSS point coordinato		
0030 e(		= CFP participe = Privacy: AP/S = Short Preamb = PBCC: Not Al = Channel Agil: = Spectrum Mana = Short Slot T:	Transmitter belongs tation capabilities: No STA cannot support WEF le: Not Allowed lowed ity: Not in use agement: Not Implement ime: In use	to a BSS point coordinato		
0030 e0	0000	= CFP participe = Privacy: AP/S = Short Preamb = PBCC: Not Al = Channel Agil: = Spectrum Mans = Short Slot T:	Transmitter belongs to ation capabilities: No STA cannot support WEFT le: Not Allowed lowed ity: Not in use agement: Not Implement ime: In use	ed		

#### Wireshark ile WPA Destekli Ağları Analiz Etmek

wlan\_mgt.wfa.ie.wpa.version == 1 and !(wlan\_mgt.rsn.version == 1)




### Wireshark ile WPA2 Destekli Ağları Analiz Etmek

!(wlan\_mgt.wfa.ie.wpa.version == 1) and (wlan\_mgt.rsn.version == 1)

Vo.	SSID	Time	Source	Destination	Protocol
	TTNET_ZyXEL_NMMN	126.0399570	0( e8:37:7a:3d:0f:e3	Broadcast	802.11
	1	133.9401310	O(Tp-LinkT_56:22:d8	(hyoadcast	802.11
	kiraz	133.9695340	0( Zte_70:le:34	Broadcast	802.11
	kiraz	134.0723710	00 Zte_70:le:34	Broadcast	802.11
		134.1450500	OCTp-LinkT_56:22:d8	Broadcast	802.11
	kiraz	134.1743160	0( Zte_70:le:34	Broadcast	802.11
	SSID	140.5438920	0(90:ef:68:0d:18:5f	Azurewav_62:17:c9	802.11
±	Tag: Vendor Specific: I Tag: Traffic Indication		OTIM O of O bitmap		
± ±		n Map (TIM): C	OTIM O of O bitmap		
+	Tag: Traffic Indication Tag: ERP Information Tag: RSN Information	n Map (TIM): C	OTIM O of O bitmap		
+	Tag: Traffic Indication Tag: ERP Information Tag: RSN Information Tag Number: RSN Info	n Map (TIM): C	OTIM O of O bitmap		
+	Tag: Traffic Indication Tag: ERP Information Tag: RSN Information Tag Number: RSN Info Tag length: 20	n Map (TIM): C ormation (48)			

## Wireshark ile Analiz Yaparken Malformed Paketlerden Kurtulmak



# Wireshark ile Analizde Channel Hopping Bash Script

Temelde 'iwconfig' komutunu kullanarak ağ kartını yapılandırmayı amaçlar.

```
root@WifiAttacks:~/wifiAnaliz# iwconfig --help
Usage: iwconfig [interface]
               interface essid {NNN|any|on|off}
               interface mode {managed|ad-hoc|master|...}
               interface freg N.NNN[k|M|G]
               interface channel N
               interface bit {N[k|M|G]|auto|fixed}
               interface rate {N[k|M|G]|auto|fixed}
               interface enc {NNNN-NNNN|off}
               interface key {NNNN-NNNN|off}
               interface power {period N|timeout N|saving N|off}
               interface nickname NNN
               interface nwid {NN|on|off}
               interface ap {N|off|auto}
       #!/bin/bash
       echo "Channel Hopping Started"
       while true
       do
       for i in {1..11}
  6
       do
           iwconfig wlan0mon channel $i
  8
           sleep 5
  9
       done
 10
       done
```

#### Wireshark - Sıkça Sorulan Sorular

- Wireshark ile saldırı tespiti yapılabilir mi?
- Wireshark ile kablosuz ağ şifresi kırabilir mi ?
- Kısmet ile yakaladığım dataları analiz edebilir miyim ?
- Netstumbler ile yakaladığım paketleri analiz edebilir miyim ?
- Wireless analiz için en iyi kart hangisi ?
- Bir AP cihazına bağlı olduğum sürece, Wireshark ile sniff yapabilir miyim?
- Wireshark ile 802.11a/b/g standartlarını destekleyen cihazlar sniff edilebilir mi?
- Kablosuz ağın sinyal gücünü wireshark ile görebilir miyim?

