

识别流程图



一:工程目录及功能入口

•



(工程目录图)

整个工程目录分为5个部分。



(1) app \(\ddagger module:

(1图)

app module 包含 StartActivity 启动页, ActivitionActivity 激活 sdk 和 HomeActivity 主页(详细页面交互请下载运行 7.1demo)

(2) facelibrary 核心算法 module:



(2图)

facelibrary 模块为 sdkDemo 核心功能模块,其他模块必须依赖。

1.libs 目录为动态库 so 和 jar 包, 包含 arm64-v8 和 armeabi-v7a 两个平台.

2.assets 目录为模型文件。


assets/face-sdk-models 目录下存放各种模型能力,可根据自己的工程项目需要,选择相应的模型能力。

建议把整个 face-sdk-models 目前放到自己的工程的 assets 目录下

(3) facelibrary 核心算法 module:

face-sdk-models 模型包含:

- 1. align 对齐模型
- 2. attribute 属性模型
- 3. best_image 最优人脸模型
- 4. blur 质量模糊模型
- 5. detect 人脸检测模型
- 6. driver_monitor 驾驶行为模型
- 7. eyes_close 眼睛闭合模型
- 8. feature 识别模型
- 9. gaze 注意力模型
- 10. mouth_close 嘴巴闭合模型
- 11. mouth_mask 口罩模型
- 12. occlusion 遮挡模型
- 13. silent_live 活检模型
- (4) face-sdk-library high-level api 核心 算法:




(图 3)

face-sdk-library 内部集成了识别流程,其他模块继承 face-sdk-library 只需要调取一个方法即可完成整体识别流程,目前只集成了活体检测,人脸特征提取,人脸比对, 人脸属性分析,驾驶员行为分析 6 种接口方式



(4) dataLibrary 数据库 mode:

datalibrary 模块为数据库管理模块,其他9种功能模块需继承这个模块。



(图 4)

(5) 9 个功能页面 module:

以下9模块属于功能页面模块(**看1图)**,对应 demoAPP 首页的每个模块入口,跳转可进入相应的功能页面。9个功能 模块分别依赖都 facelibrary 模块 (facelibrary 请看 2)

- (1) attendancelibrary 考勤模块
- (2) attrbutelibrary 属性模块
- (3) drivermonitorlibrary 驾驶行为模块
- (4) financelibrary 金融模块
- (5) gatelibrary 闸机模块
- (6) gazelibrary 注意力模块
- (7) identifylibrary 认证核验模块
- (8) paymentlibrary 支付模块
- (9) registerlibrary 人脸注册和人脸管理模块

(人脸 1:N 识别功能请参考考勤,闸机,支付模块)

(人脸 1:1 识别功能请参考人证核验模块)

1;1 识别功能-认证核验使用说明:

认证核验镜头模态和考勤,闸机,支付一样,分别为(1. 单目 RGB, 2.RGB + NIR, 3.RGB + DEPTH, 开启双目摄像 头方式请参考快速集成上手),使用方式是:本地人像图片和 预览流人像做对比,获取一个相似度,如果置信度大于阈值 就认为是同一个人。

```
private void initListener() {
   if (FaceSDKManager.initStatus != FaceSDKManager.SDK_MODEL_LOAD_SUCCESS) {
       FaceSDKManager.getInstance().initModel( context: this, new SdkInitListener() {
           public void initStart() {
}
           @Override
           @Override
           public void initLicenseSuccess() {
}
           public void initLicenseFail(int errorCode, String msg) {
}
           @Override
           public void initModelSuccess() {
              FaceSDKManager.initModelSuccess = true;
               ToastUtils.toast(context: FaceRGBPersonActivity.this, text: "模型加载成功, 欢迎使用");
           @Override
public void initModelFail(int errorCode, String msg) {
              FaceSDKManager.initModelSuccess = false;
               if (errorCode != -12) {
                  ToastUtils.toast( context: FaceRGBPersonActivity.this, text: "模型加载失败, 请尝试重启应用");
```

1. 初始化加载模型

```
protected void bnActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent data) {
         super.onActivityResult(requestCode, resultCode, data);
         if (requestCode == PICK_PHOTO_FRIST && (data != null && data.getData() != null)) {
                   Uri uri1 = ImageUtils.geturi(data, context: this);
                   final Bitmap = B
                             if (bitmap != null) {
                                        float ret = FaceSDKManager.getInstance().personDetect(bitmap, secondFeature, context: this);
                                       // 提取特征值
                                       hintShowIv.setVisibility(View.VISIBLE);
                                        hintShowIv.setImageBitmap(bitmap);
                                        testimony_showImg.setImageBitmap(bitmap);
                                       if (ret != -1) {
                                                  // 判断质量检测, 针对模糊度、遮挡、角度
                                                  if (ret == 128) {
                                                           secondFeatureFinished = true;
                                                  if (ret == 128) {
                                                           toast(tip: "图片特征抽取成功");
                                                           hintShowRl.setVisibility(View.VISIBLE);
                                                           testimony_showRl.setVisibility(View.VISIBLE);
                                                           testimony_addIv.setVisibility(View.GONE);
                                                           testimony_upload_filesTv.setVisibility(View.GONE);
                                                           ToastUtils.toast(mContext, text: "图片特征抽取失败");
                                       } else {
                                                 hintShowIv.setVisibility(View.GONE);
                                                  testimony_showImg.setVisibility(View.GONE);
                                                  hintShowRl.setVisibility(View.VISIBLE);
                                                  testimony_showRl.setVisibility(View.VISIBLE);
                                                  testimony_addIv.setVisibility(View.GONE);
                                                  testimony_upload_filesTv.setVisibility(View.GONE);
```

2. 获取设备本地相机的人像图片作为 bitmap,提取 这张 bitmap 的人脸特征值 A,

3. 开启摄像头,调用人脸检测入口

onDetectCheck()

4. FaceSDKManager.getInstance().onDetectCheck() 人脸识别功能检测入口后会回调人脸检测识别 结果返回 (LivenessModel 里面可以获取到特征值 B)

```
if (score > SingleBaseConfig.getBaseConfig().getIdThreshold()) {
    textCompareStatus.setTextColor(Color.parseColor( colorString: "#00BAF2"));
    textCompareStatus.setText("比对成功");
} else {
    textCompareStatus.setTextColor(Color.parseColor( colorString: "#FECD33"));
    textCompareStatus.setText("比对失败");
}
```

5. 最后调用

FaceSDKManager.getInstance().getFaceFeature().featureCompare()获取当前置信度大于默认阈值认为是同一个人,做相应文案提示。

(驾驶行为,注意力,属性模块类似。都是只有检测能力,不做识别能力。

区别: 驾驶行为用双目镜头 (rgb + nir) , 其他两个模块是单目 rgb.)

2》 驾驶行为模块使用说明:

```
CameraPreviewManager.getInstance().startPreview(context this, mAutoCameraPreviewView,

RGB_WIDTH, RGB_HEIGHT, (rgbData, camera, srcWidth, srcHeight) → {

dealRgb(rgbData);

});

if (SingleBaseConfig.getBaseConfig().getRBGCameraId() != -1) {

mCamera[1] = Camera.open(Math.abs(SingleBaseConfig.getBaseConfig().getRBGCameraId() - 1));
}else {

mCamera[1] = Camera.open(1);
}

ViewGroup.LayoutParams layoutParams = irPreviewView.getLayoutParams();
int w = layoutParams.width;
int h = layoutParams.height;
int cameraRotation = SingleBaseConfig.getBaseConfig().getNirVideoDirection();
mCamera[1].setDisplayOrientation(cameraRotation);
if (cameraRotation == 98 || cameraRotation == 270) {

layoutParams.height = w;

layoutParams.height = h;

layoutParams.height = h;

layoutParams.height = h;

layoutParams.height = h;

layoutParams.width = w;
}
irPreviewView.setLayoutParams(layoutParams);
mPreview[1].setCamera(mCamera[1], RGB_WIDTH, RGB_HEIGHT);
mCamera[1].setPreviewCallback((data, camera) → {

dealIr(data);
});
```

```
FaceSDKManager.getInstance().onAttrDetectCheck(rcbData, nirData: null, depthData: null, RGB_HEIGHT,
                        RGB_WIDTH, liveCheckMode: 2, new FaceDetectCallBack() {
                                      @Override
                                         public void onFaceDetectCallback, inal LivenessModel livenessModel) {
                                                                  showDetectImage(livenessModel);
                                                                   showFaceMessage(livenessModel);
                                                                    showFaceMessage(livenessModel);
                                                      // 检测结果输出
                                                      if (future3 != null && !future3.isDone()) {
                                                      future3 = es3.submit(new Runnable() {
                                                                    public void run() {
                                                                                if (livenessModel number of the control of the cont
                                                                                long gazeEndTime = System.currentTimeMillis(
                                                                                             long driverStartTime = System.currentTimeMillis();
                                                                                          driverInfo = FaceSDKManager.sstInstance()
    .driverMonitorDetect(irData, RGB_WIDTH, RGB_HEIGHT);
driverEndTime = System.currentTime;
lis() - driverStartTime;
                                                                                 showDriverMessage(bdFaceGazeInfo, driverInfo, gaz
                                                                                                                                                                                                                                                            EndTime, driverEndTime);
                                       @Override
                                         public void onTip(int code, String msg) {
```

驾驶行为检测,只有单纯的检测功能和 RGB 活检,用于检测行为和注意力。不做识别功能。

3》 金融活检模块说明:

镜头开启和数据流获取,请参考(快速集成上手)

```
if (liveCheckMode != 0) {
    long startRgbTime - System.currentTimeMillis();
boolear rgbLiveStatus = FinanceFaceSDKManager.getInstance().getFaceLiveness( .strategySilentLive())
           BDFaceSDKCommon.LiveType.BDFACE_SILENT_LIVE_TYPE_RGB,
            rgbI...ance, fastFaceInfos[0], SingleBaseConfig.getBaseConfig().getFramesThreshold(),
SingleBaseConfig.getBaseConfig().getRgbLiveScore());
    <u>livenessModel</u>.seth BLiveStatus(rgbLiveStatus);
    <u>livenessModel</u>.setRgt_ivenessDuration(System.currentTimeMillis() - startRy_fime);
if (<u>liveCheckMode</u> == 2 || <u>liveCheckMode</u> == 4 && <u>nirData</u> != null) {
   // 创建检测对象,如果原始数据YUV-IR,转为算法检测的图片BGR
// TODO: 用户调整旋转角度和是否镜像,手机和开发版需要动态适配
    BDFaceImageInstance nirInstance = new BDFaceImageInstance(nirData, srcHeight,
            srcWidth, BDFaceSDKCommon.BDFaceImageType.BDFACE_IMAGE_TYPE_YUV_NV21,
            SingleBaseConfig.getBaseConfig().getDetectDirection(),
            SingleBaseConfig.getBaseConfig() getHirrorNIR());
    BDFaceDetectListConf bdFaceDetectListConf = new BDFaceDetectListConf();
   nirInstance, faceInfos: null, bdFaceDetectListConf);
   bdFaceDetectListConf.usingDetect = false
    \underline{liveness Model}. set Ir Liveness Duration (System. \textit{currentTimeMillis}() - startIr Detect Time);
                                             + livenessModel.getIrLivenessDuration()):
      LogUtils.e(TIME_TAG, "detect ir time
       (faceInfosIr != null && faceInfosIr.length > 0) {
FaceInfo faceInfoIr = faceInfosIr[0];
    if (faceInfosIr != null && faceInfosIr != null &&
        long startwirilme = System.cu rentTimeMillis();
boolea    nirLiveStatus = Finan_seFaceSDKManager.getInstance().getFaceLiveness()
               .strategySilentLive(B)FaceSDKCommon.LiveType.BDFACE_SILENT_LIVE_TYPE_NIR,
                         SingleBaseConfig.getBaseConfig().getNirLiveScore());
        livenessModel.setNIRLiveStatus(nirLiveStatus);
        livenessModel.setIrLivenessDuration(System.currentTimeMillis() - startNirTime);
          LogUtils.e(TIME_TAG, "live ir time = " + livenessModel.getIrLivenessDuration());
```

此模块支持检测帧数调整,默认为 2 帧 (2 帧人脸都通过本次活体结果才为通过,注意上调帧数会导致活检过程变慢),无特征提取和对比识别功能。

4》 注册人脸库模块说明

(1) 人脸注册有3种镜头模式选择注册(注意人 脸注册镜头模式以考勤,闸机,支付,认证 核验模块其中最后一个设置的镜头模式应用 于人脸注册,)

(2) 检测相关:

```
/**

* 摄像头数据处理

*/
private void faceDetect(byte[] data, final int width, final int height) {
    if (mCollectSuccess) {
        return;
    }

    // 摄像头预览数据进行人脸检测
    int liveType = SingleBaseConfig.getBaseConfig().getType();
    // int liveType = 2;

if (liveType = 0) { // 无活体检测
        FaceTrackManager.getInstance().setAliving(false);
    } else if (liveType = 1) { // 活体检测
        FaceTrackManager.getInstance().setAliving(true);
    }

// 摄像头预览数据进行人脸检测
FaceTrackManager.getInstance().faceTrack(data, width, height, new FaceDetectCallBack() {
        @Override
        public void onFaceDetectCallback(LivenessModel livenessModel) {
            checkFaceBound(livenessModel);
        }
```

(3) 活体相关:

```
if (faceInfos != null && faceInfos.length > 0) {
   livenessModel.setTrackFaceInfo(faceInfos);
   FaceInfo faceInfo = faceInfos[0];
   livenessModel.setFaceInfo(faceInfo);
   livenessModel.setLandmarks(faceInfo.landmarks);
   Log.e(TAG, msg: "ldmk = " + faceInfo.landmarks.length);
   // 质量检测,针对模糊度、遮挡、角度
   if (onQualityCheck(livenessModel, faceDetectCallBack)) {
       // 活体检测
       if (isAliving) {
          startTime = System.currentTimeMillis();
          float rgbScore = FaceSDKManager.getInstance().getFaceLiveness().silentLive(
                  BDFaceSDKCommon.LiveType.BDFACE_SILENT_LIVE_TYPE_RGB,
                  rgbInstance, faceInfo.landmarks):
          Log.e(TAG, msg: "score = " + rgbScore);
           livenessModel.setRgbLivenessScore(rgbScore);
           livenessModel.setRgbLivenessDuration(System.currentTimeMillis() - startTime);
       // 流程结束销毁图片,开始下一帧图片检测,否着内存泄露
       if (faceDetectCallBack != null) {
           faceDetectCallBack.onFaceDetectCallback(livenessModel);
   } else {
       // 流程结束销毁图片,开始下一帧图片检测,否着内存泄露
       rgbInstance.destory();
```

(4) 人脸特征提取

(5) 提取完毕的特征人脸信息,注册到本地数据 库

```
if (ret = 128) {
   // 抠图
   BDFaceImageInstance imageInstance = model.getBdFaceImageInstanceCrop();
    AtomicInteger isOutoBoundary = new AtomicInteger();
    BDFaceImageInstance cropInstance = FaceSDKManager.getInstance().getFaceCrop()
           .cropFaceByLandmark(imageInstance, model.getLandmarks(),
                    enlargeRatio: 2.0f, correction: false, isOutoBoundary);
    if (cropInstance = null) {
       mFaceRoundProView.setTipText("抠图失败");
        mFaceRoundProView.setBitmapSource(R.mipmap.ic_loading_red);
       destroyImageInstance(model.getBdFaceImageInstanceCrop());
   mCropBitmap = BitmapUtils.getInstaceBmp(cropInstance);
    // 获取头像
       mCircleHead.setImageBitmap(mCropBitmap);
   cropInstance.destory();
   // 軽放内右
   destroyImageInstance(model.getBdFaceImageInstanceCrop());
   mRelativeCollectSuccess.setVisibility(View, VISTBUE);
   mRelativePreview.setVisibility(View.GONE);
    mFaceRoundProView.setTipText("");
    for (int i = A: i < faceFeature.length; i++) {
     mFeatures[<u>i</u>] = faceFeature[<u>i</u>];
} else {
   mFaceRoundProView.setTipText("特征提取失败");
    mFaceRoundProView.setBitmapSource(R.mipmap.ic_loading_red);
```

```
} else if (id == R.id.btn_collect_confirm) { // 用户名注册
   String userName = mEditName.getText().toString();
   // 姓名过渡
   String nameResult = FaceApi.getInstance().isValidName(userName); + 11 Whyten
    if (!"0".equals(nameResult)) {
       ToastUtils.toast(getApplicationContext(), nameResult);
   String imageName = userName # .jpg";
   boolean isSuccess = FaceApi.getInstance().registerUserIntoDBmanager( groupName: null
         userName, imageName, userInfo: null, mFeatures);
      (isouccess) {
// 保存人脸图片
       File faceDir = FileUtils.getBatchImportSuccessDirectory();
       File file = new File(faceDir, imageName);
       FileUtils.saveBitmap(file, mCropBitmap);
       // 数据变化, 更新内存
       FaceApi.getInstance().initDatabases( isFeaturePush: true);
       mRelativeCollectSuccess.setVisibility(View.GONE);
       mRelativeRegisterSuccess.setVisibility(View.VISIBLE);
       mCircleRegSucHead.setImageBitmap(mCropBitmap);
       ToastUtils.toast(getApplicationContext(), text: "保存数据库失败," +
               "可能是用户名格式不正确"):
```


注意: 1.用户名为必填项, 支持英文 汉字 数字 和下划线。

- 2.注册成功后的图片命名和格式为设置名.jpg,保存在 sd 卡下的 Success-Import 文件夹下,用于人脸库的图片显示。
- 3.demo 使用安卓原生数据库,开发者可根据自己的业务需求场景使用其他安卓开源数据库,添加保存人脸信息。
- 二: 快速集成上手使用 (1:N 识别功能)
- 1.新建工程项目依赖 facelibrary module
- 2.把 demo app libs 下的 arr 和 jar 放到自己的工程 app libs 目录。复制 demo AndroidManifest.xml 相应的安卓权限和介入配置到自己的工程中(安卓 6.0 需要动态申请相应的权限参考 demo 里 BaseActivity 类)
- 3. 选择相应的激活方式:

分为离线激活和在线激活(在线激活分两种: 1.单设备授权。 2.批量授权)

(1) 在线激活

单设备授权 批單技权							
► 寫买授权 下载SDK	管理序列号 申请测试	序列号 *完成企业认证即可申请更多测计	式序列号,立即认证		\	开发文档 工单支持	
序号	标识 🗸	序列号	有效期 🗸	状态类型 🗸	激活状态 🗸	操作	
1	默认设备 🗷	SYJK-NXLF-XYUX-RXDJ	激活后90天内	测试版	未激活	联网激活 高线激活 查看	
2	默认设备 🖉	W8LZ-SVJL-VBCP-HCBD	激活后90天内	测试版	未激活	联网激活 高线激活 查看	
3	默认设备 🗷	WXUG-Q9PF-TZWE-NKXR	激活后90天内	测试版	未激活	联网激活 离线激活 查看	
4	默认设备 🗷	CCXN-ALX9-GXXY-AGCA	激活后90天内	测试版	未激活	联网激活 高线激活 查看	
5	默认设备 🖉	GP9U-VRL4-AN6N-FEAX	激活后90天内	测试版	未激活	联网激活 高线激活 查看	
6	默认设备 🗷	GQPT-LXDM-X2F8-M6Z5	激活后90天内	测试版	未激活	联网激活 离线激活 查得	



(2) 离线激活

单设备授权 批	量授权					
+ 购买授权 下载	SDK 管理序列号 申请测试序	字列号 *完成企业认证即可申请更多测	式序列号,立即认证			开发文档 工单支持
序号	标识 ❤	序列号	有效期 🗸	状态类型 🗸	激活状态 🗸	#操作
1	默认设备 🗷	SYJK-NXLF-XYUX-RXDJ	激活后90天内	測试版	未激活	联网激活 高线激活 查看
2	默认设备 🗷	W8LZ-SVJL-VBCP-HCBD	激活后90天内	测试版	未激活	联网激活 离线激活 查看
3	默认设备 🗷	WXUG-Q9PF-TZWE-NKXR	激活后90天内	测试版	未激活	联网激活 离线激活 查看
4	默认设备 🗷	CCXN-ALX9-GXXY-AGCA	激活后90天内	測试版	未激活	联网激活 高线激活 查看
5	默认设备 🗷	GP9U-VRL4-AN6N-FEAX	激活后90天内	测试版	未激活	联网激活 离线激活 查看





感谢您的下载 SDK在设备上校验授权,校验成功则激活完毕! 如下载失败,请尝试以下链接:


下载授权文件

如依然无法下载,请提交工单>>

```
// 离线激活方式
faceAuth.initLicenseOffLine( context: this, new Callback() {
    @Override
    public void onResponse(int code, String s) {
        if(code = 0){
            // 离线激活成功,跳转页面
        }
    }
};
```

(3) 批量激活(属于在线激活)





详细请参考 ActivitionActivity 激活方式调用。

4. 激活成功后, 初始化模型。

```
private void initListener() {
   if (FaceSDKManager.initStatus != FaceSDKManager.SDK_MODEL_LOAD_SUCCESS) {
       FaceSDKManager.getInstance().initModel( context this, new SdkInitListener() {
           @Override
           public void initStart() {
           @Override
           public void initLicenseSuccess() {
           @Override
           public void initLicenseFail(int errorCode, String msg) {
           @Override
           public void initModelSuccess() {
              FaceSDKManager.initModelSuccess = true;
               ToastUtils.toast( context: FaceRGBAttendanceActivity.this, text: "模型加载成功,欢迎使用");
           @Override
           public void initModelFail(int errorCode, String msg) {
              FaceSDKManager.initModelSuccess = false;
               if (errorCode != -12) {
                  ToastUtils.toast( context: FaceRGBAttendanceActivity.this, text: "模型加载失败, 请尝试重启应用");
```

5. 初始化模型成功后,选择自己人脸识别的镜头模态。

(1.单目 RGB, 2.RGB + NIR, 3.RGB + DEPTH)

(1) 例如: 考勤模块单目 RGB

(FaceRGBAttendanceActivity.class)

```
protected void onResume() {
   super.onResume();
   startTestOpenDebugRegisterFunction();
private void startTestOpenDebugRegisterFunction() {
   // TODO: 临时放置
    // CameraPreviewManager.getInstance().setCameraFacing(CameraPreviewManager.CAMERA_USB);
   CameraPreviewManager.getInstance().setCameraFacing(CameraPreviewManager.CAMERA_FACING_FRONT);
    CameraPreviewManager.getInstance().startPreview(mContext, mAutoCameraPreviewView,
                                  new CameraDataCallback() {
           PREFER_WIDTH, PERFER_W
               @Override
                 ubli void onGetCameraData(byte[] data, Camera camera, int width, int height) {
    // 摄像头预览数据进行人脸检测
                  FaceSDKManager.getInstance().onDetectCheck data, nirData: null, depthData: null,
                            height, width, mLiveType, new FaceDetectCallBack() {
                                @Override
                                public void onFaceDetectCallback(LivenessModel livenessModel) {
                                    checkCloseDebugResult(livenessModel);
                                    // 开发模式
                                    checkOpenDebugResult(livenessModel);
                               @Override
                                public void onTip(int code, String msg) {
}
                                public void onFaceDetectDarwCallback(LivenessModel livenessModel) {
                                   // 绘制人脸框
                                   showFrame(livenessModel):
```

- 1.CameraPreviewManager.getInstance().startPreview()开启RGB 摄像头预览,摄像头每一帧的图片数据 data 用于人脸检测识别。
- 2.FaceSDKManager.getInstance().onDetectCheck()人脸识别功能检测入口,及人脸检测识别结果返回。
 - (2) **例如: 考勤模块双目 RGB + NIR**

```
mCamera[1] = Camera.open(Math.abs(SingleBaseConfig.getBaseConfig().getRBGCameraId() - 1));
       int w = layoutParams.width;
           layoutParams.height = w;
           layoutParams.height = h;
private synchronized void checkData() {
   if (robData != null) && irData != null) {
      FaceSDKManager.getInstance().onDetectCheck(rgbData, irData, depthData: null,
```

这里是 RGB + NIR 模态,其中 RGB 和上面单目 rgb 的打开 镜头以及获取预览流数据基本一样(注意不同点的标注

CameraPreviewManager.getInstance().setCameraFacing(CameraPreviewManager.CAMERA_USB)),然后新增NIR 镜头的打开方式和获取预览流数据的方式。

(详细代码参考 FaceNIRAttendanceActivity.class)

(3) 例如: 考勤模块双目 RGB + Depth

```
private void startThread() {
    thread = (Thread) run() → {
            List<VideoStream> streams = new ArrayList<>>();
           streams.add(mDepthStream);
         mDepthStream.start();
            while (!exit) {
                OpenNI.waitForAnyStream(streams, timeout: 2000);
                } catch (TimeoutException e) {
                    e.printStackTrace();
                        mDepthGLView.update(mDepthStream);
                        VideoFrameRef videoFrameRef = mDepthStream.readFrame();
                         tyteBuffer depthByteBuf = videoFrameRef.getData();
                         if (depthByteBuf != null) {
                             int depthLen = depthByteBuf.remaining();
byte[] depthByte = new byte[depthLen];
                            depthbyteBuf.get(depthByte);
                          dealDepth(depthByte);
                        videoFrameRef.release();
    thread.start():
```

```
private synchronized void checkData() {

if (rqbData != null && depthData != null) {

FaceSDKManager.getInstance().onDetectCheck(rgbData, nirData: null, depthData, RGB_HEIGHT,

RGB_WIDIH, INVECHECKMOGE: 3, new FaceDetectCallBack() {

@Override

public void onFaceDetectCallBack(LivenessModel livenessModel) {

// 输出结果

// 预度模式

checkCloseDebugResult(livenessModel);

// 开发模式

checkOpenDebugResult(livenessModel);

}

@Override

public void onTip(int code, String msg) {

}

@Override

public void onFaceDetectDarwCallBack(LivenessModel livenessModel) {

showFrame(livenessModel);

}

});

rgbData = null;

depthData = null;


depthData = null;
```

这里是 RGB + Depth 模态,其中 RGB 和上面单目 rgb 的打开镜头以及获取预览流数据基本一样(注意不同点的标注 CameraPreviewManager.getInstance().setCameraFacing(CameraPreviewManager.CAMERA_USB)),然后新增 Depth 镜头的打开方式和获取预览流数据的方式。
(详细代码参考 FaceDepthAttendanceActivity.class)

三: 升级指导


(1)3.v - 4.v


注意(更新版本要刷新人脸底库,重新导入人脸)



- 1. libs 下所有 jar 和文件替换成 4.0 的
- 2. assets 下所有模型文件替换成 4.0 的,

GlobalSet 模型路径要对应到 assets 下相应的文件夹






根据上方注释掉 FaceSDKManager 标注的代码。

(2)4.v - 5.v


注意(更新版本要刷新人脸底库,重新导入人脸)



1.libs 下所有 jar 和文件替换成 5.0 的

2.assets 下所有模型文件替换成 5.0 的, GlobalSet 模型路径要对应到 assets 下相应的文件夹 V6-v7.1

注意(更新版本要刷新人脸底库,重新导入人脸)



.libs 下所有 jar 和文件替换成 7.1 的

2.assets 下所有模型文件替换成 7.1 的,

GlobalSet 模型路径要对应到 assets 下相应的文件夹

四: 常见问题

Q: 批量授权分配授权次数问题?

A:

1) 1 个 licenseID 可以绑定多个包名,如果运行到 1 台设备,即分配授权次数减少 1

2) 1 个 licenseID 绑定 1 个包名,如果运行在 10 台设备上,即分配授权次数减少 10

Q:RGB 人脸检测预览流和 RGB 视频流回显图人脸角度不正?

A:如果人脸角度和视频流回显角度不正,请到各自模块设置页面的(镜头设置 - 人脸检测角度和视频流回显角度)调整

Q:人脸框和视频流镜像问题?

A:如果人脸的移动方向和预览流里的人脸移动相反,请到各自模块设置页面的(镜头设置 - 镜像设置 - 检测框镜像)调整。

Q: 展示人脸图失败的问题

```
// 特征提取成功
if (ret = 128) {
    // 抠图
BDFaceImageInstance imageInstance = model.getBdFaceImageInstanceCrop();
AtomicInteger isOutoRoundary = new AtomicInteger();
BDFaceImageInstance cropInstance = FaceSDKManager.getInstance().getFaceCrop()
    .cropFaceByLandmark(imageInstance, model.getLandmarks(),
    enlargeRatio: 2.6 (, correction: false, isOutoBoundary);
if (cropInstance = null) {
    mFaceRoundProView.setTipText("指導失敗");
    mFaceRoundProView.setBitmapSourcetR.mipmap.ic_loading_red);
    // 释放内存
    destroyImageInstance(model.getBdFaceImageInstanceCrop());
    return;
}
mCropBitmap = BitmapUtils.getInstaceBmp(cropInstance);
// 获取头像
if (mCropBitmap != null) {
```

A:请注意相应的参数入参。可参考人脸注册模模块。

Q.SDK 激活鉴权错误码及含义?

A:

SUCCESS	0	成功
LICENSE_NOT_INIT_ERROR	1	license未初始化
LICENSE_DECRYPT_ERROR	2	license数据解密失败
LICENSE_INFO_FORMAT_ERROR	3	license数据格式错误
LICENSE_KEY_CHECK_ERROR		license-key(api-key)校验错误
LICENSE_ALGORITHM_CHECK_ERROR	5	算法ID校验错误
LICENSE_MD5_CHECK_ERROR	6	MD5校验错误
LICENSE_DEVICE_ID_CHECK_ERROR	7	设备ID校验错误
LICENSE_PACKAGE_NAME_CHECK_ERROR	8	包名(应用名)校验错误
LICENSE_EXPIRED_TIME_CHECK_ERROR	9	过期时间不正确
LICENSE_FUNCTION_CHECK_ERROR	10	功能未授权
LICENSE_TIME_EXPIRED	11	授权已过期
LICENSE_LOCAL_FILE_ERROR	12	本地文件读取失败
LICENSE_REMOTE_DATA_ERROR	13	远程数据拉取失败
LICENSE_LOCAL_TIME_ERROR	14	本地时间校验错误
OTHER ERROR	0xff	其他错误

Q.如何正确使用云端 url 特征值同步接口?

A:请求特征值同步接口获取到返回结果后,返回结果的 json 串 feature 字段的值需要 base64 解密成 byte[]在离线 sdk 中使用。

Q. 如何避免 SDK 升级后导致误识和漏识?

A:如果 SDK 升级后,发生误识和漏识的问题,需要刷新本地 人脸库,重新把人脸信息导入到本地人脸库。

Q, 多线程导致崩溃问题:

A:多线程导入+识别需创建两个检测识别内存,分别进行识别和导入

```
private Future mRegFuture;

private FaceDetect faceDetect; |
private FaceDetect faceDetectNir;
private FaceFeature faceFeature;
private FaceMouthMask faceMouthMask;
private float[] scores;
public static boolean isDetectMask = false;
private boolean mIsCropFace;

private FaceDetect faceDetectPerson;
private FaceFeature faceFeaturePerson;
private ImageIllum imageIllum;
private FaceDarkEnhance faceDarkEnhance;
```

B,识别过程中进行批量导入将数据库数据 push 至内存需与视频流 1: n 识别部分加锁避免内存中数据列表重排序导致误识别

```
synchronized (FaceSDKManager.getInstance().getFaceFeature()) {
           onFeatureCheck(rgbInstance, faceInfos[0].landmarks, faceInfosIr,
                    nirInstance, <u>livenessModel</u>, <u>featureCheckMode</u>,
                    SingleBaseConfig.getBaseConfig().getActiveModel());
           if (liveCheckMode == 1 && rgbScore > SingleBaseConfig.getBaseConfig
               onFeatureCheck(<u>rqbInstance</u>, faceInfos[0].landmarks, faceInfosIr
                        nirInstance, <u>livenessModel</u>, <u>featureCheckMode</u>,
                         featureType: 1);
           } else if (<u>liveCheckMode</u> == 2 && <u>rgbScore</u> > SingleBaseConfig.getBase
                    && nirScore > SingleBaseConfig.getBaseConfig().getNirLiveSc
               onFeatureCheck(rqbInstance, faceInfos[0].landmarks, faceInfosIr
                        livenessModel, featureCheckMode,
                        SingleBaseConfig.getBaseConfig().getActiveModel());
           } else if (<u>liveCheckMode</u> == 3 && <u>rgbScore</u> > SingleBaseConfig.getBase
                    && depthScore > SingleBaseConfig.getBaseConfig().getDepthLi
               onFeatureCheck(rqbInstance, faceInfos[0].landmarks, faceInfosIr
                        livenessModel, featureCheckMode,
synchronized (FaceSDKManager.getInstance().getFaceFeature()) {
   FaceSDKManager.getInstance().getFaceFeature().teaturePush(FaceApi.getInstance().getAllUserList());
```

五: 识别流程方法和阈值说明

FaceSDKManager.class

每个模块都有相应的 FaceSDKManager.class。

```
* 初始化模型,目前包含检查,活体,识别模型; 因为初始化是顺序执行,可以在最好初始化回掉中返回状态结果
* @param
public void initModel(final Context context, final SdkInitListener listener) {
   // 置 
Mail BDFaceInstance = new BDFaceInstance();
   bdFaceInstance.creatInstance();
   faceDetect = new FaceDetect(bdFaceInstance);
   BDFaceInstance IrBdFaceInstance = new BDFaceInstance();
   IrBdFaceInstance.creatInstance();
   faceDetectNir = new FaceDetect(IrBdFaceInstance);
   faceFeature = new FaceFeature();
   faceLiveness = new FaceLive();
   imageIllum = new ImageIllum();
   initConfig();
   startInitModelTime = System.currentTimeMillis();
   faceDetect.initModel(context,
          GlobalSet.DETECT_VIS_MODEL,
           GlobalSet.ALIGN_TRACK_MODEL,
          BDFaceSDKCommon.DetectType.DETECT_VIS,
          BDFaceSDKCommon.AlignType.BDFACE_ALIGN_TYPE_RGB_FAST,
           new Callback() {
              @Override
              public void onResponse(int code, String response) {
                 if (code != 0 && <u>listener</u> != null) {
                     listener.initModelFail(code, response);
```

第一步: initModel()初始化模型能力。code == 0 代表改模型能力初始化成功,否则 code!= 0 代表失败。

请参照 code 返回码表,查找失败原因

```
        参数名
        含义

        code == 0 成功; code == 1 context 为null; code == -1 非法的参数; code == -2 内存分配失败; code == -3 实例对象为空; code == -4 模型内容为空; code == -5 不支持的能力类型; code == -6 不支持预测类型; code == -7 预测库对象创建失败; code == -8 预测库初始化失败; code == -9 图像数据为空; code == -10 人脸能力初始化失败; code == -11 能力未加载; code == -12 人脸能力已加载; code == -13 未授权; code == -14 人脸能力运行异常; code == -15 不支持的图像类型; code == -16 图像转换失败;
```

注意 initConfig() 在每个初始化模型能力的前面调用。

第二步:开始检测识别,从预览流中获取到图片帧数据后,调用 onDetectCheck()方法传相应的参数,这里再拿考勤模块举例:

```
A 30
if (SingleBaseConfig.getBaseConfig().isDarkEnhance()){
    rgbInstance = faceDarkEnhance.faceDarkEnhance(rgbInstance);
// TODO: getImage() 获取送检图片,如果检测数据有问题,可以通过image view 展示送检图片
livenessModel.setBdFaceImageInstance(rgbInstance.getImage());
long startDetectTime = System.currentTimeMillis();
FaceInfo[] faceInfos = FaceSDKManager.getInstance().getFaceDetect()
        .track(EDFaceSDKCommon.DetectType.DETECT_VIS,
               BDFaceSDKCommon.AlignType.BDFACE_ALIGN_TYPE_RGB_FAST, rgbInstance);
livenessModel.setRgbDetectDuration(System.currentTimeMillis() - startDetectTime);
// 检测结果判断
if (faceInfos != null && faceInfos.length > 0) {
   livenessModel.setTrackFaceInfo(faceInfos);
    livenessModel.setFaceInfo(faceInfos[0])
    livenessModel.setTrackStatus(1);
    livenessModel.setLandmarks(faceInfos[0].landmarks);
    onLivenessCheck(rgbInstance, nirData, depthData, srcHeight,
           srcWidth, livenessModel.getLandmarks(),
```

首先会对图片进行暗光恢复,之后调用 track(),注意 track()获取到的人脸信息 FaceInfo[]数组,仅用于绘制人脸框,faceInfo[0]代表最优最近的一个人脸(多人脸由 initConfig()方法中的 config.maxDetectNum 设置人数,如果config.maxDetectNum = 2,faceinfo[0]和 faceinfo[1]分别会拿到两个人的信息)

第三步:

```
* 活体-特征-人脸检索全流程
* @param rgbInstance
* <u>@param</u> depthData
* <u>@param</u> srcHeight
                            可见光YUV 数据流-宽度
                            检测眼睛,嘴巴,鼻子,72个关键点
检测结果数据集合
* @param livenessModel
* @param startTime
                            活体检测模式 [不使用活体: θ]; [RGB:K体: 1]; [RGB+NIR:K体: 2]; [RGB+Depth活体: 3]; [RGB+NIR+Depth活体: 4]
特征抽取模式 [不提取特征: 1]; [提取特征: 2]; [提取特征+1: N检索: 3];
 * @param liveCheckMode
public void onLivenessCheck(final BDFaceImageInstance rgbInstance,
                           final byte[] nirData,
final byte[] depthData,
final int srcHeight,
                           final int srcWidth,
final float[] landm
                            final LivenessModel livenessModel,
                           final long startTime,
final int liveCheckMode,
                            final int featureCheckMode
                            final FaceDetectCallBack faceDetectCallBack.
                           final FaceInfo[] fastFaceInfos) {
    if (future2 != null && !future2.isDone()) {
        rgbInstance.destory();
    BDFaceDetectListConf bdFaceDetectListConfig = new BDFaceDetectListConf();
               = SingleBaseConfig.getBaseConfig().isQualityControl();
    bdFaceDetectListConfig.usingBestImage = SingleBaseConfig.getBaseConfig().isBestImage();
    FaceInfo[] faceInfos = FaceSDKManager.getInstance()
               .getFaceDetect()
                detect[BDFaceSDKCommon.DetectType.DETECT_VIS,
                         BDFaceSDKCommon.AlignType.BDFACE_ALIGN_TYPE_RGB_ACCURATE,
                          fastFaceInfos, bdFaceDetectListConfig);
    // 重新赋予详细人脸信息
```

<u>livenessModel</u>.setTrackStatus(2);

rqbInstance.destory();

livenessModel.setLandmarks(faceInfos[0].landmarks);

faceDetectCallBack.onFaceDetectCallback(livenessModel);

```
| ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ###
```

```
if (liveCheckMode == 2 || liveCheckMode == 4 && nirData != null) {
   // 创建检测对象,如果原始数据YUV-IR,转为算法检测的图片BGR
   long nirInstanceTime = System.currentTimeMillis();
   nirInstance = new BDFaceImageInstance(nirData, srcHeight,
           srcWidth, BDFaceSDKCommon.BDFaceImageType.BDFACE_IMAGE_TYPE_YUV_NV21,
           SingleBaseConfig.getBaseConfig().getNirDetectDirection(),
           SingleBaseConfig.getBaseConfig().getMirrorDetectNIR());
   livenessModel.setBdNirFaceImageInstance(nirInstance.getImage());
   livenessModel.setNirInstanceTime(System.currentTimeMillis() - nirInstanceTime);
   // 避免RGB检测关键点在IR对齐活体稳定,增加红外检测
   long startIrDetectTime = System.currentTimeMillis();
   BDFaceDetectListConf bdFaceDetectListConf = new BDFaceDetectListConf();
   bdFaceDetectListConf.usingDetect = true;
   faceInfosIr = faceDetectNir.detect(BDFaceSDKCommon.DetectType.DETECT_NIR,
           BDFaceSDKCommon.AlignType.BDFACE_ALIGN_TYPE_NIR_ACCURATE,
           nirInstance, faceInfos: null, bdFaceDetectListConf);
   bdFaceDetectListConf.usingDetect = false;
   livenessModel.setIrLivenessDuration(System.currentTimeMillis() - startIrDetectTime);
   if (faceInfosIr != null && faceInfosIr.length > 0) {
       long startNirTime = System.currentTimeMillis();
       FaceInfo faceInfoIr = faceInfosIr[0]:
       nirScore = FaceSDKManager.getInstance().getFaceLiveness().silentLive(
               BDFaceSDKCommon.LiveType.BDFACE_SILENT_LIVE_TYPE_NIR,
               nirInstance, faceInfoIr.landmarks);
```

```
float depthScore = -1:
if (liveCheckMode == 3 || liveCheckMode == 4 && depthData != null) {
   // TODO: 用户调整旋转角度和是否镜像,适配Atlas 镜头,目前宽和高400*640,其他摄像头需要动态调整,人脸72
   float[] depthLandmark = new float[faceInfos[0].landmarks.length];
   BDFaceImageInstance depthInstance;
   if (SingleBaseConfig.getBaseConfig().getCameraType() == 1) {
       System.arraycopy(faceInfos[0].landmarks, srcPos: 0, depthLandmark, destPos: 0, faceInfos
       if (SingleBaseConfig.getBaseConfig().getCameraType() == 1) {
               depthLandmark[i] -= 80;
       depthInstance = new BDFaceImageInstance(depthData,
               SingleBaseConfig.getBaseConfig().getDepthWidth(),
               SingleBaseConfig.getBaseConfig().getDepthHeight(),
               BDFaceSDKCommon.BDFaceImageType.BDFACE_IMAGE_TYPE_DEPTH,
   } else {
       depthInstance = new BDFaceImageInstance(depthData,
               SingleBaseConfig.getBaseConfig().getDepthHeight(),
               SingleBaseConfig.getBaseConfig().getDepthWidth(),
               BDFaceSDKCommon.BDFaceImageType.BDFACE_IMAGE_TYPE_DEPTH,
       | startDepthTime = System.currentTimeMillis();
   if (SingleBaseConfig.getBaseConfig().getCameraType() == 1) {
       depthScore = FaceSDKManager.getInstance().getFaceLivenes;().silentLive(
               BDFaceSDKCommon.LiveType.BDFACE_SILENT_LIVE_TYPE_DEPTH,
               depthInstance, depthLandmark);
       depthScore = FaceSDKManager.getInstance().getFaceLiveness().silentLive(
               BDFaceSDKCommon.LiveType.BDFACE_SILENT_LIVE_TYPE_DEPTH,
               depthInstance, faceInfos[0].landmarks);
   <u>livenessModel</u>.setDepthLivenessScore(<u>depthScore</u>);
   livenessModel.setDepthtLivenessDuration(System.currentTimeMillis() - startDepthTime);
     LogUtils.e(TIME_TAG, "live depth time = " + livenessModel.getDepthtLivenessDuration());
   depthInstance.destory();
```

然后调用 detect()获取详细的人脸信息包括质量检测,faceInfo[0]代表最优最近的一个人脸。如果开启了质量检测,并且通过质量检测后,就开始活体检测(包含3种类型1.rgb活体2.NIR活体3.depth活体)可选择自己的活体检测类型,调用 silentLive()得到活体检测得分。

```
(featureType = 3) {
   // todo: 混合模态使用方式是根据图片的曝光来选择需要使用的type, 光照的取值范围为: 0~255之间
   AtomicInteger atomicInteger = new AtomicInteger();
   FaceSDKManager.getInstance().getImageIllum().imageIllum(rgbInstance, atomicInteger);
   int illumScore = atomicInteger.get();
   if (illumScore > SingleBaseConfig.getBaseConfig().getIllumination()) {
       if (faceInfos != null && nirInstance != null) {
           long startFeatureTime = System.currentTimeMillis()
           float featureSize = FaceSDKManager.getInstance().getFaceFeature().feature()

BDFaceSDKCommon.FeatureType.BDFACE_FEATURE_TYPE_NIR, nirInstance,
                    faceInfos[0].landmarks, feature);
           livenessModel.setFeatureDuration(System.currentTimeMillis() - startFeatureTime);
           livenessModel.setFeature(feature);
           float featureSize = FaceSDKManager.getInstance().getFaceFeature().feature(
       BDFaceSDKComm. .FeatureType.BDFACE_FEATURE_TYPE_LIVE_PHOTO, rgpinstance, landmark, fe livenessModel.setFeatureTyration(System.currentTimeMillis() - startFeatureTime); livenessModel.setFeature(reature);
       featureSearch(featureCheckMode, livenessModel, feature, featureSize,
             BDFaceSDKCommon.FeatureType.BDFACE_FEATURE_TYPE_LIVE_PHOTO);
private void featureSearch(final int featureCheckMode,
                           LivenessModel livenessModel,
                           byte[] feature,
                           float featureSize,
                           BDFaceSDKCommon.FeatureType type) {
    // 如果只提去特征,不做检索,此处返回
    if (featureCheckMode == 2) {
        livenessModel.setFeatureCode(featureSize);
    ·
// 如果提取特征+检索,调用search 方法
if (featureSize == FEATURE_SIZE / 4) {
        // 特征提取成功
        // TODO 阈值可以根据不同模型调整
        long startFeature = System.currentTimeMillis();
        ArrayList<Feature> featureResult =
                FaceSDKManager.getInstance().getFaceFeature().featureSearch(feature,
                        type, topNum: 1, isPercent: true);
        // TODO 返回top num = 1 个数据集合,此处可以任意设置,会返回比对从大到小排序的num 个数据集合
        if (featureResult != null && featureResult.size() > 0) {
            Feature topFeature = featureResult.get(0);
            // 判断第一个阈值是否大于设定阈值,如果大士,检案成功
if (SingleBaseConfig.getBaseConfig().getActiveModel() == 1) {
                threholdScore = SingleBaseConfig.getBaseConfig().getLiveThreshold();
            } else if (SingleBaseConfig.getBaseConfig().getActiveModel() == 2) {
                threholdScore = SingleBaseConfig.getBaseConfig().getIdThreshold();
            } else if (SingleBaseConfig.getBaseConfig() getBaseConfig()
threholdScore = SingleBaseConfig().
                                                 tBaseConfig().getRgbAndNirThreshold();
            if (topFeature != null && topFeature.getScore() >
                  threholdScore) {
                // 当則featureEntity 只有id+feature 索引,在数据库中查到完整信息
                User user = FaceApi.getInstance().getUserListById(topFeature.getId());
                if (user != null) {
                    livenessModel.setUser(user);
                    livenessModel.setFeatureScore(topFeature.getScore());
        livenessModel.setCheckDuration(System.currentTimeMillis() - startFeature);
```

```
* 数据库发现变化时候,重新把数据库中的人脸信息添加到内存中,id+feature
public void initDatabases(final boolean isFeaturePush) {
    if (future != null && !future.isDone()) {
       future.cancel( mayInterruptIfRunning: true);
   future = es.submit(new Runnable() {
       @Override
       public void run() {
           ArrayList<Feature> features = new ArrayList<>();
           List<User> listUser = FaceApi.getInstance().getAllUserList();
           for (int j = 0; j < listUser.size(); j++) {</pre>
              Feature feature = new Feature();
              feature.setId(listUser.get(j).getId());
               feature.setFeature(listUser.get(j).getFeature())
               features.add(feature);
           if (isFeaturePush)
               FaceSDKManag .getInstance().getFaceFeat e().featurePush(features)
           mUserNum = features.size();
```

第四步:通过 track, detect 和 silentLive 之后,开始特征提取。特征提取用于 1:1 和 1:N。特征提取通过后,这里以考勤模块 1:N 举例。(注意在调用 1:N 方法前,一定要先预加载人脸库所有人的特征值作为特征底库,1:1 不需要预加载)

BaseConfig.class.

阈值指质量检测,活检检测,帧数设置,人脸大小设置等。 可参考各个模块的 BaseConfig.class。您可以根据自己的使用 场景调整这些阈值,用来控制严格或者宽松。

例如:质量检测

严格: 遮挡阈值越大越严格。

宽松: 遮挡阈值越小越宽松越容易通过质量检测。

```
// 模糊度设置,默认0.5。取值范围[0~1],0是最清晰,1是最模糊
private float blur = 0.8f;
// 光照设置,默认0.8.取值范围[0~1],数值越大,光线越强
// 三维旋转之俯仰角度[-90(上), 90(下)], 默认20
// 平面内旋转角[-180(逆时针), 180(顺时针)], 默认20
private float roll = 20;
// 三维旋转之左右旋转角[-90(左), 90(右)], 默认20
// 左眼被遮挡的阈值,默认0.6
// 右眼被遮挡的阈值,默认0.6
// 鼻子被遮挡的阈值,默认0.7
// 嘴巴被遮挡的阈值,默认0.7
private float mouth = 0.8f;
// 左脸颊被遮挡的阈值, 默认0.8
private float leftCheek = 0.8f;
// 右脸颊被遮挡的阈值,默认0.8
// 下巴被遮挡阈值,默认为0.6
```

阈值推荐:

姿态: 15

光照: 0.8

模糊: 0.8

左右眼: 0.8

左右脸颊: 0.8

鼻子: 0.8

嘴巴: 0.8

下巴: 0.8