# Calcolatori Elettronici Esercitazione 3

M. Sonza Reorda – M. Monetti

M. Rebaudengo – R. Ferrero

L. Sterpone – E. Vacca

Politecnico di Torino Dipartimento di Automatica e Informatica

#### Obiettivi

- Input robusto
- Operazioni di moltiplicazione e divisione

# Moltiplicazione

mul Rdest, Rsrc, Src Signed multiply with no overflow

Sets: Rdest = Rscr \* Src or Imm

# mulu Rdest, Rsrc, Src Unsigned multiply with no overflow

Sets: Rdest = Rscr \* Src or Imm

mulo Rdest, Rsrc, Src Signed multiply with overflow

Sets: Rdest = Rscr \* Src or Imm

**mulou** Rdest, Rsrc, Src Unsigned multiply with overflow

Sets: \$lo = Rscr \* Src or Imm

**mult** Rsrc1, Rsrc2 Signed 64-bit multiply

Sets \$hi:\$lo = Rscr \* Src or Imm

multu Rsrc1, Rsrc2 Unsigned 64-bit multiply

Sets \$hi:\$lo = Rscr \* Src or Imm

#### MOVE con registri &hi e \$lo

mfhi Rd Rd = \$hi mflo Rd Rd = \$lo

# - NON supportato da simulatore QtSpim

- La system call 5 permette di leggere in input un numero intero con segno.
- Cosa succede se l'utente introduce da tastiera un carattere non numerico?
- Si realizzi un programma per effettuare una lettura robusta di un numero intero unsigned.
- Il programma legge singoli caratteri tramite la system call 12, verifica se sono cifre e termina quando l'utente preme '\n' (invio).

- Si modifichi l'esercizio precedente per la lettura robusta di un numero intero unsigned tramite la system call 12.
- Oltre a verificare se i caratteri introdotto siano cifre, il programma deve controllare se il numero sia rappresentabile su 4 byte.
- Il programma termina quando è letto '\n'; il numero introdotto in input deve essere stampato a video tramite la system call 1.

## Implementazione

- Per convertire una sequenza di caratteri in un intero si utilizza un ciclo. Dopo aver inizialmente azzerato un registro accumulatore, ad ogni iterazione:
  - 1. l'ultimo carattere letto è convertito in intero sottraendo al suo codice ASCII il valore '0'
  - 2. il valore nell'accumulatore è moltiplicato per 10
  - si somma il valore calcolato all'accumulatore.
- Si noti che le operazioni ai punti 2 e 3 possono dare un overflow. In questo caso il programma deve stampare un opportuno messaggio.

# Esempio

- L'utente inserisce i caratteri '3', '4', '6', '\n'
- Prima iterazione:
  - 1. valore letto = '3' '0' = 3
  - 2. accumulatore \* 10 = 0 \* 10 = 0
  - 3. valore corrente = 0 + 3 = 3
- Seconda iterazione:
  - 1. valore letto = (4' 0)' = 4
  - 2. accumulatore \* 10 = 3 \* 10 = 30
  - 3. valore corrente = 30 + 4 = 34
- Terza iterazione:
  - 1. valore letto = (6' (0')) = 6
  - 2. valore precedente \* 10 = 34 \* 10 = 340
  - 3. valore corrente = 340 + 6 = 346
- Quarta iterazione:
  - 1. valore letto =  $'\n'$
  - 2. Il programma termina e stampa a video 346

# Verifica dell'overflow in binario puro

- MUL effettua la moltiplicazione tra i due operandi, restituisce il risultato su 32 bit e non scatena eccezione in caso di overflow
- Per verificare l'overflow su 32 bit in binario puro si può usare:
  - MULOU: scatena un'eccezione
  - MULTU: calcola il risultato su 64 bit, nei registri \$hi e \$10. Se \$hi è diverso da zero, c'è overflow

# Verifica dell'overflow in <u>Ca2</u>

- MUL non scatena eccezione in caso di overflow (non c'è distinzione tra signed e unsigned forzando il risultato su 32 bit)
- Per verificare l'overflow su 32 bit in Ca2 si usa:
  - MULO: scatena un'eccezione
  - MULT: calcola il risultato su 64 bit, nei registri \$hi e \$1○. Non c'è overflow su 32 bit se:
    - \$hi è uguale a 0 e il bit più significativo di \$lo è 0
    - \$hi è OxFFFFFFF e il bit più significativo di \$lo è 1

- Siano date tre variabili di tipo *byte* in memoria, che rappresentino rispettivamente il numero di giorni, ore e minuti passati da un certo istante  $T_0$ .
- Si calcoli il numero totale di minuti passati da  $T_0$ , e tale valore sia salvato nella variabile di tipo word risultato.
- È possibile ottenere overflow durante i calcoli?

- Si scriva un programma che acquisisca DIM valori word e quindi ne calcoli la media (intera) e la stampi a video.
  - DIM deve essere dichiarato come costante
  - Si lavori nell'ipotesi di non avere overflow nei calcoli
  - Si noti il tipo di arrotondamento effettuato sul risultato della divisione.