



企业级私有云盘系统运维规范

DPSir 个人私有云盘系统

服务器迁移、自动修复与日常运维使用说明书

系统品牌:	DPSir 智云盘 (Cloud Drive)
系统版本:	v2.0 纯净高可用稳定版
访问域名:	https://dpsirperson.085410.xyz
内网端口:	TCP 8081 (局域网自适应)
数据存储:	完全解耦架构 (任意盘符即插即用)
代码仓库:	GitHub 远程安全私有同步 (main 分支)
编制日期:	2026 年 9 月 15 日



目录概览

- 第一章：系统解耦架构与核心原理（为什么迁移绝不丢数据？）
- 第二章：服务器换机迁移极简三步法（手把手保姆级操作指南）
- 第三章：日常故障排查与一键自愈急救包（解决 1033 与连接异常）
- 第四章：双电脑代码迭代与云端同步（旧机改代码，新机热更新）
- 第五章：专属服务器 24 小时开机必备设置（防睡眠、断电来电自启）
- 附录：全套自动化批处理工具速查表（一键脚本功能汇总）

第一章：系统解耦架构与核心原理

DPSir 个人网盘在底层严格遵循“**程序逻辑与业务资产完全解耦**”的设计理念。系统由两个互不干扰的独立模块构成：

组成模块	目录位置	职能与存储说明
① 程序与工具包	<code>personal-cloud-drive</code>	存放前端界面（ <code>public/</code> ）、后端服务核心（ <code>server.js</code> ）、穿透工具（ <code>tools/cloudflared.exe</code> ）及自动化运维脚本。轻量纯净（十几 MB）。
② 真实业务数据包	<code>D:\PersonalCloudDrive</code>	存放网盘所有上传的真实文件、照片、视频、多级目录结构，以及用户账号与权限数据库（ <code>accounts.json</code> ）。当前约 2.14 GB。

💡 为什么换机能做到 100% 零丢失、零重新配置？

因为所有用户密码、文件夹加密密钥、历史文件全都在**数据包**中；而所有的网页样式与接口逻辑都在**程序包**中。只要把这两个文件夹完整复制到新电脑，在新电脑上不需要重新注册账号、不需要重新配置文件，即可 100% 完美无缝复原！

💡 双通道网络访问原理：

- **局域网高速通道**：同一 Wi-Fi 下直接通过 `http://192.168.x.x:8081` 访问，走内网千兆带宽，秒传大文件。
- **公网专属加密隧道**：室外 4G/5G 通过 `https://dpsirperson.085410.xyz` 访问，由 Cloudflare 提供全球安全加速。

第二章：服务器换机迁移极简三步法

当您准备把网盘从当前笔记本电脑搬到专属的 Windows 小主机（如 Intel N100 迷你主机、闲置电脑）时，只需依照以下三步：

1 第一步：在旧电脑（笔记本）上打包拷入 U 盘

1. 插上您的 U 盘或移动硬盘（确保可用空间大于 4GB）；
2. 打开笔记本上的 `personal-cloud-drive` 文件夹，双击运行：
👉 换机迁移与数据打包助手 `.bat`
3. 脚本会自动统计文件并弹出两个资源管理器窗口，直接将这两个文件夹**完整复制到 U 盘**：
 - `personal-cloud-drive`（程序代码与工具包）
 - `PersonalCloudDrive`（真实网盘文件与账号数据）

2 第二步：在新电脑（服务器/小主机）上一键部署

1. 将 U 盘插到新电脑上，把这两个文件夹复制粘贴进新电脑的硬盘：
 - 程序包建议放：`D:\personal-cloud-drive`（或 C 盘任意位置）；
 - 数据包放入新电脑容量最大的磁盘（如新电脑的 `D:\PersonalCloudDrive` 或外接大硬盘）。
2. 进入新电脑的代码文件夹，直接双击运行：
👉 一键部署新电脑(Windows).bat
3. 向导会自动为您完成以下所有配置：
 - ✓ 自动检测并极速安装官方 Node.js LTS 运行环境（无需手动去官网找安装包）；
 - ✓ 智能探测并绑定数据目录（支持新电脑任意盘符，直接按回车确认）；
 - ✓ 自动在 Windows 高级防火墙中添加 8081 入站放行规则；
 - ✓ 自动注册 Windows 开机后台静默自启动任务（开机静默守护，不弹黑框）；
 - ✓ 屏幕即时打印出局域网访问地址（如 `http://192.168.1.xxx:8081`）。

3 第三步：接管外网域名与旧电脑退役清理

1. 外网域名无缝接管：
在新电脑的程序文件夹里，双击运行：👉 `install-cloudflare-autostart.bat`
原公网域名 `https://dpsirperson.085410.xyz` 立即自动指向这台新主机，手机在外部 5G 秒开！
2. 旧电脑退役与瘦身（可选）：
在新电脑确认能打开网盘后，回到笔记本双击 `uninstall-lan-autostart.bat` 和 `uninstall-cloudflare-autostart.bat` 解除旧机自启，然后直接删除旧笔记本 D 盘的 `PersonalCloudDrive` 文件夹，立刻释放 2.14GB 空间。



第三章：日常故障排查与一键自愈急救包

3.1 万能急救按钮（一键重启与自动修复）

在日常使用中，如果遇到断网重连、电脑休眠唤醒、或者浏览器打不开网页时：

👉 **直接双击运行：** 一键重启与修复服务 `.bat`

该工具会在 5 秒钟内全自动执行以下修复闭环：

1. **清理僵死旧进程**：自动释放任何处于卡顿或假死状态的 `node` 和 `cloudflared` 进程；
2. **静默重新拉起**：在后台以静默守护模式重新激活网盘核心引擎与公网加密隧道；
3. **双链路健康体检**：自动检测本地端口与公网域名的连通性，当看到屏幕提示 **正常在线 [OK]** 时，回到浏览器按 **F5** 即可瞬间恢复！

3.2 常见错误速查与解决对策表

现象 / 错误提示	发生原因剖析	一秒自救方案
Error 1033 Cloudflare Tunnel error	Cloudflare 云端联系不上您的主机。通常是因为电脑关机、睡眠待机、断网或后台隧道停止。	1. 确保电脑已联网； 2. 双击运行 一键重启与修复服务 <code>.bat</code> ； 3. 刷新浏览器即可。
ERR_CONNECTION_REFUSED (拒绝连接)	网盘本地 8081 端口服务未在运行。	双击运行 一键重启与修复服务 <code>.bat</code> 重新拉起。
手机在家里 Wi-Fi 打不开	1. 手机没有连接和电脑同一个 Wi-Fi； 2. 路由器重启后分配给主机的局域网 IP 变动了。	在电脑上双击 <code>show-addresses.bat</code> 查看最新局域网 IP，或直接使用公网域名访问。
登录密码忘记	默认密码保存在本地凭证文件中。	查看 <code>.cloudflared\cloud-drive-password.txt</code> 获取当前管理员密码。

⚠️ **特别提醒（为什么不开机就不能访问？）：**

商业网盘（如百度网盘）是由服务商机房数千台服务器代管；而本系统是**真正的私人私有云盘**，您的电脑本身就是“专属服务器”。因此主机必须处于通电开机状态，数据才能隔空读取传输。



第四章：双电脑代码迭代与云端同步

采用“笔记本写代码，新电脑跑服务”是业界最标准高效的协同方式。以后网盘增加新功能或优化界面，完全无需插拔 U 盘：

操作电脑端	执行动作	自动化 workflow 说明
 笔记本 (开发维护机)	修改完代码后，双击运行：  上传到 <code>GitHub.bat</code>	自动对比代码差异 (Diff)，自动打包生成带时间戳的提交存档，一键将修改推送到 GitHub 远程私有仓库 (main 分支)。
 新电脑 (24h 服务器)	在需要同步新功能时，双击运行：  一键云端同步更新 <code>.bat</code>	自动从 GitHub 云端拉取最新代码，自动检查并装载新依赖 (<code>npm install</code>)，并在 2 秒内平滑重启网盘服务使新功能即刻生效！

第五章：专属服务器 24 小时开机必备设置

为确保您的 Windows 小主机成为一台稳定省心的 24 小时专属家庭/个人云盘服务器，请务必进行以下 3 项关键设置：

1. 关闭 Windows 自动休眠 (必做)

原因：Windows 默认在一段时间无键盘鼠标操作后会断网休眠，导致外网访问报 1033 错误。

设置：打开 Windows **设置** \$ o\$ **系统** \$ o\$ **电源**，在“屏幕和睡眠”中将“**接通电源时，使设备进入睡眠状态**”修改为【**从不**】。

2. 开启 BIOS “断电来电自启” (强烈推荐)

原因：万一家里停电或跳闸，来电后主机能自动通电开机，并由计划任务自动拉起网盘，无需手动按电源键。

设置：开机按 `Del` 或 `F2` 进入 BIOS，找到 **Advanced / Chipset** \$ o\$ **Restore AC Power Loss** (或 **Auto Power On**)，将其改为【**Power On / Always On**】，按 `F10` 保存退出。

3. 路由器绑定固定静态 IP (推荐)

原因：防止路由器重启后，小主机的局域网 IP 发生变动。

设置：登录家庭路由器后台 (通常为 `192.168.1.1`)，在 **DHCP 静态分配** (或 **IP-MAC 绑定**) 中，将小主机的 IP 固定为如 `192.168.1.100`，这样所有家庭设备的浏览器书签永久有效。



附录：全套自动化批处理工具速查表

在 `personal-cloud-drive` 项目根目录下，为您预装的核心批处理脚本功能一览：

批处理文件名称	适用端	日常使用时机与功能说明
一键重启与修复服务.bat	两端通用	急救首选 任何访问打不开或报 1033 时双击，5 秒全自动修复。
换机迁移与数据打包助手.bat	旧电脑 (笔记本)	换机搬家时双击，自动盘点数据量并弹出两个需拷贝的文件夹。
一键部署新电脑(Windows).bat	新电脑 (服务器)	在新电脑上首次双击，全自动装环境、设防火墙、注册开机自启。
上传到GitHub.bat	笔记本 (开发机)	笔记本修改代码或功能后双击，一键同步推送到 GitHub 云端。
一键云端同步更新.bat	新电脑 (服务器)	新电脑双击，一键从 GitHub 拉取最新功能并热重启生效。
install-cloudflare-autostart.bat	新电脑 / 笔记本	开机静默常驻公网隧道，让域名长期保持在线。
install-lan-autostart.bat	新电脑 / 笔记本	注册 Windows 局域网开机后台静默自启动任务。
uninstall-*.bat	旧电脑 (退役时)	一秒卸载旧电脑的后台自启任务，释放端口与系统资源。
show-addresses.bat	新电脑 / 笔记本	即时查看当前电脑的本机 IP、局域网网址与外网域名。
clean-hidden-drive-files.bat	新电脑 / 笔记本	一键清理数据盘中由系统自动生成的临时垃圾文件。

