Разные учебные машины

- 1) Ячейка (в учебных машинах) минимальная адресуемая часть памяти (конструктивно делится на более мелкие единицы разряды).
- 2) Адрес ячейки это её порядковый номер (при нумерации ячеек от нуля целыми числами).
- 3) Машинное слово это содержимое ячейки памяти (при этом машинное слово может представлять как команду, так и число).
- 4) Бит это содержимое отдельного разряда (в нем может храниться 0 или 1).
- **5**) Регистр это <u>ячейка</u>, которая находится <u>не в основной</u> (оперативной) <u>памяти, а в другом устройстве</u>, например, в ЦП (центральном процессоре), устройстве ввода-вывода и др. Доступ к регистру, как правило, в несколько раз быстрее, чем к обычной ячейке оперативной памяти.
- **6)** Дробно-адресная ЭВМ ЭВМ, имеющая адресуемые регистры (т.е. регистры, к которым можно обращаться из программы для хранения часто используемых величин, выполнения промежуточных вычислений и т.п.).
- 7) Машинная программа набор записанных в памяти (не обязательно последовательно) машинных команд, описывающих шаги работы алгоритма.
- 8) Машинная команда приказ машине выполнить одну из ее операций.
- 9) Код операции это номер (целое число) той операции, которую следует выполнить согласно машинной команде (хранится в отдельном поле машинной команды).
- **10**) Регистры операндов это внутренние (т.е. неадресуемые) регистры в ЦП, на которые помещаются исходные данные перед выполнением заданной в команде <u>операции</u>.
- 11) Сумматор это внутренний (т.е. неадресуемый) регистр в ЦП, на который помещается результат выполнения заданной в команде операции.
- **12)** Как в ЭВМ определяется, что в данный момент находится в ячейке: *данное* или *команда*? Команды и данные по внешнему виду (в двоичном представлении) не различаются. Когда содержимое ячейки поступает в регистр команд, то оно трактуется как *команда*, а когда содержимое ячейки поступает на регистры операндов, то оно трактуется как *данное*.
- **13)** Как в ЭВМ определяется, какое число *со знаком* или *без знака* находится в ячейке? Числа со знаком и без знака по внешнему виду (в двоичном представлении) не различаются. Трактовка числа как *знакового* или как *беззнакового* зависит от кода операции конкретной команды.

14) В чем преимущество УМ-2 по сравнению с УМ-3?

УМ-3: формат команд - КОП A1, A2, A3 действие — A1 :=<A2><A3>.

УМ-2: формат команд - КОП A1, A2, действие – A1:=<A1><A2>.

УМ-3: в рамках одной команды часто <u>требуются одни и те же адреса</u> (например, при x:=x*x или x:=x*y) или <u>не все адреса используются</u> (в командах пересылки, останова, ввода-вывода), что приводит к разрастанию программы. При переходе к **УМ-2** эта проблема частично (при x:=x*x все равно 2 адреса повторяются) решается $u => \underline{n}$ лина команды уменьшается. Но количество команд немного увеличиваются. Однако, в целом, достигается <u>сокращение размеров программы</u>. Недостаток **УМ-2** по сравнению с **УМ-3**: менее естественна для человека.

15) Почему (при одинаковой технической реализации) УМ-1 работает быстрее УМ-2?

УМ-2: формат команд - КОП A1, A2, действие – A1:=<A1><A2>,

3 обращения к памяти (два – для считывания операндов и одно – для записи результата).

УМ-1: формат команд – КОП A, действие – S:=<S><A>, где S сумматор (регистр в ЦП), =>

2 обращения к быстрому регистру (для считывания 1-го операнда и для записи результата, и одно обращение к более медленной оперативной памяти – для считывания 2-го операнда).

16) Почему (при одинаковой технической реализации) УМ-1 работает быстрее УМ-3?

УМ-3: формат команд - КОП A1, A2, A3 действие – A1 : = < A2 > \circ < A3 > ,

3 обращения к памяти (два – для считывания операндов и одно – для записи результата).

УМ-1: формат команд – КОП A, действие – S:=<S><A>, где S сумматор (регистр в ЦП), =>

2 обращения к быстрому регистру (для считывания 1-го операнда и для записи результата, и одно обращение к более медленной оперативной памяти – для считывания 2-го операнда).

17) Преимущества и недостатки стековых машин (УМ-С) по сравнению с другими архитектурами.

Память в них делится условно на 2 части: ОЗУ (оперативная память) и СТЕК.

Преимущества УМ-С. В арифметических командах не надо указывать местоположение <u>операндов</u> (они находятся в двух верхних словах стека) и не надо указывать местоположение <u>результата</u> (т.к. он помещается в стек) => в команде задается только КОП (команда стала короткой), что приводит к компактной программе.

Недостатки УМ-С. Требуется больше команд. Необходимо дополнительно иметь одноадресные команды для обмена с ОЗУ, для переходов. СТЕК – это часть оперативной памяти (медленной) => стековая машина работает медленно (иметь стек на регистрах - дорого). Кроме того, программировать только на стеке - неудобно.

18) Ответить на вопросы по учебным машинам: а) В чём назначение регистра счётчика адреса? б) Может ли программист изменить значение этого регистра, если да, то каким образом?

Во время выполнения текущей команды в регистре счётчика адреса хранится адрес следующей по порядку команды. Программист может изменить значение этого регистра только с помощью команд переходов.

19) В чем преимущества и недостатки дробно-адресной машины (УМ-Р)?

Преимущества УМ-Р. В УМ-Р имеются <u>регистры</u> (быстрые ячейки в процессоре), которые можно задействовать для хранения часто используемых в ходе вычислений величин (особенно в цикле). Тем самым *снижается количество обращений к основной (более медленной) памяти* и => *повышается быстродействие* программы.

Недостатки УМ-Р. Для каждой арифметической операции необходимо иметь по 2 варианта команд: регистр-регистр и регистр-память. Это приводит к *усложнению* и *удорожанию* ЦП. Кроме того, память на регистрах – дорогая (поэтому регистров не бывает много).

20) Общая схема выполнения команд в учебных машинах (только для УМ-3, УМ-2, УМ-1, УМ-С):

repeat

- 1. RK := <RA>; чтение очередной команды из ячейки памяти с адресом RA на регистр команд RK
- 2. RA := RA + 1; увеличение счётчика адреса на единицу, чтобы следующая команда (если текущая команда не является командой перехода) выполнялась из следующей ячейки памяти.
- 3. Выполнение в АЛУ операции, заданной в коде операции (КОП) (см. ниже подробно про каждую УМ).

until (Err = 1) or ($KO\Pi = CTO\Pi$)

Детализация шага 3 «выполнение операции» (применительно к двуместным арифметическим операциям):

```
YM-3: R1 := \langle A2 \rangle; R2 := \langle A3 \rangle; S := R1\otimesR2; \langle A1 \rangle := S;
```

YM-2: R1 := $\langle A1 \rangle$; R2 := $\langle A2 \rangle$; S := R1 \otimes R2; $\langle A1 \rangle$:= S;

УМ-1: $R1 := \langle A1 \rangle$; $S := S \otimes R1$; (+ доп. команды записи/чтения на сумматор)

УМ-С: R1 := ИЗСТЕКА; R2 := ИЗСТЕКА; S := R1 \otimes R2; ВСТЕК(S) (+ доп. команды записи/чтения в стек)

Обозначения: RK – регистр команды; RA – регистр счётчика адреса; R1 и R2 – регистры 1-го и 2-го операндов; S – сумматор (регистр результата); Err – регистр ошибки, \otimes - условное обозначение выполняемой арифметической операции.