Лекция 6

Преподаватель: Ефимов Владислав

Кластеризация Снижение размерности II

План занятия

Нелинейные методы снижения размерности

Задача кластеризации

Алгоритм k-means

Алгоритмы DBSCAN и HDBSCAN

Кратко о других алгоритмах кластеризации

Метрики качества кластеризации

Обучение без учителя:

Нелинейные преобразования

MDS — многомерное шкалирование

Есть признаковое пространство и мы хотим снизить размерность ... (Приэтом хотим чтобы потеряли минимум информации...)

- Бывают метричиские
- Бывают не метрические

Примеры:


PCA - (есть **kernel PCA** — которое делает PCA нелинейным. Но ядро тяжело считать/ Мы еще создаем новую размерность...)

• **kernel trick** — преобразование в виде скалярного произведения K(xi, xj) = <функционал $\Phi(xi)$, $\Phi(xj) >$ - вместо подсчета Φ считаем все скалярное произведение, что вычислительно дешевле выходит.

ISOMAP t-SNE MDS UMAP

Multidimensional Scaling (MDS)


Понятно, что точно воспроизвести расстояния получится не всегда.



T-SNE

t-SNE

- t-SNE (t-distributed Stochastic Neighbour Embedding) — практически многомерное шкалирование.
- Вместо приближения исходных попарных расстояний/метрик мы пытаемся перенести «окрестность» точек из исходного пространства в пространство меньшей размерности.
- Полученные расстояния, скорее всего, не будут соотноситься с исходными.



Мы пытаемся ближние точки переместить в новое пространстве так, чтобы при преобразвании получилось примерно тоже самое (но расстояния могут быть разными, но они будут близки)

t-SNE

- Схожесть между объектами в исходном пространстве \mathbb{R}^m

$$p(i,j) = \frac{p(i\,|\,j) + p(j\,|\,i)}{2n}, \quad p(j\,|\,i) = \frac{\exp(\,-\|\mathbf{x}_j - \mathbf{x}_i\|^2/2\sigma_i^2)}{\sum_{k \neq i} \exp(\,-\|\mathbf{x}_k - \mathbf{x}_i\|^2/2\sigma_i^2)}.$$

• σ_i неявно задаётся пользователем через параметр perplexity:

$$\begin{split} Perp(P_i) &= 2^{H(P_i)}, \\ H(P_i) &= -\sum_j p(j \mid i) \log_2 p(j \mid i) \,. \end{split}$$

есть 2 распределения и мы пытаемся их сделать похожими

sigma i = perplexia — это информация показывающая на сколько данные шумные или не шумные

Это определяли схожность в исходном пространстве, а теперь определим схожесть в новом пространстве:

t-SNE

- Схожесть между объектами в целевом пространстве $\mathbb{R}^k, k << m$

$$q(i,j) = \frac{g(|\mathbf{y}_i - \mathbf{y}_j|)}{\sum_{k \neq l} g(|\mathbf{y}_i - \mathbf{y}_j|)},$$

- где $g(z) = \frac{1}{1+z^2}$ распределение Коши (t-распределение Стьюдента с одной степенью свободы).
- Критерий

$$J_{t-SNE}(y) = KL(P||Q) = \sum_{i} \sum_{j} p(i,j) \log \frac{p(i,j)}{q(i,j)} \to \min_{\mathbf{y}}.$$


Критерий **Дельвергенция Кульбака Лейблера** ---- **KLD** :

Дивергенция Кульбака-Лейблера

- Насколько распределение P отличается от распределения Q?
- На этот вопрос отвечает метрика, которая называется дивергенция Кульбака-Лейблера:

$$KL(P||Q) = \sum_{z} P(z) \log \frac{P(z)}{Q(z)}$$

- Не симметрична и не отрицательна.
- Последнее верно в силу неравенства Гиббса.



- показывает, как одно распределени отличается от другого

t-SNE. Оптимизация

- Схожесть между объектами в целевом пространстве $\mathbb{R}^k, k << m$

$$q(i,j) = \frac{g(|\mathbf{y}_i - \mathbf{y}_j|)}{\sum_{k \neq l} g(|\mathbf{y}_i - \mathbf{y}_j|)},$$

где $g(z)=rac{1}{1+z^2}$ — распределение Коши (t-распределение Стьюдента с одной степенью свободы).

Критерий


$$J_{t-SNE}(y) = KL(P||Q) = \sum_{i} \sum_{j} p(i,j) \log \frac{p(i,j)}{q(i,j)} \to \min_{\mathbf{y}}.$$

• Оптимизируем этот критерий с помощью градиентного спуска.

t-SNE -нестабильный — отличается от запуска к запуску

t-SNE. Итоги

- Оригинальная статья.
- Примеры.
- Демо и советы.
- t-SNE может быть нестабильным.
- Размеры полученных сгустков могут ничего не значить.
- Расстояния между кластерами могут ничего не значить.
- Полностью шумовые данные могут выдать структуру.



UMAP

- развитие t-SNE
 - более быстрый, т.к отстуствует нормализация

UMAP

- UMAP (Uniform Manifold Approximation and Projection for Dimension Reduction) развитие подхода t-SNE.
- Более быстрый за счёт отсутствия нормализации для исходного и нового пространств.
- Старается сохранить не только локальную, но и глобальную структуру в данных.

UMAP

- Схожесть между объектами в исходном пространстве \mathbb{R}^m

$$\begin{split} p_{ij} &= p(i,j) = p(i \mid j) + p(j \mid i) - p(i \mid j) p(j \mid i), \\ p(i \mid j) &= \exp(-\frac{d(x_i, x_j) - \rho_i}{\sigma_i}). \end{split}$$

• $d(x_i,x_j)$ — расстояние между точками (необязательно евклидово), ho_i — расстояние от i-го элемента до ближайшего соседа, σ_i ищутся, исходя из уравнения (k — гиперпараметр, число соседей):

$$\sum_{j} p(i, j) = \log_2 k.$$

UMAP

- Схожесть между объектами в целевом пространстве $\mathbb{R}^k, k < m$

$$q_{ij} = q(i, j) = (1 + a(y_i - y_j)^{2b})^{-1},$$

где $a \approx 1.93$ и $b \approx 0.79$ — гиперпараметры и их значения по-умолчанию.

• Критерий – fuzzy set cross entropy, кросс-энтропия для нечётких множеств

$$CE(X,Y) = \sum_{i} \sum_{j} \left[p_{ij}(X) \log \frac{p_{ij}(X)}{q_{ij}(Y)} + (1 - p_{ij}(X)) \log \frac{(1 - p_{ij}(X))}{(1 - q_{ij}(Y))} \right].$$

• Оптимизируемся все также с помощью градиентного спуска.

КРИТЕРИЙ тоже меняется

t-SNE vs UMAP

- Если мы сравним критерии для t-SNE и UMAP, то увидим, что UMAP включает в себя критерий t-SNE.
- Но имеет еще дополнительный член, который активируется на объектах далеких друг от друга.
- Из-за этого при оптимизации мы получаем, что UMAP старается сохранить не только локальную структуру, но и глобальную.

