

GeniusHDR GainMap Studio

Benutzerhandbuch

Version 1.0 · 2026

Aktualisiert am 6. Oktober 2026

Inhaltsverzeichnis

Teil 1 · Einführung

- 1.1 Über dieses Handbuch
- 1.2 Über GeniusHDR GainMap Studio
- 1.3 Was eine Gain Map ist
- 1.4 Voraussetzungen für die HDR-Anzeige
- 1.5 Wichtige Begriffe

Teil 2 · Bilder öffnen und organisieren

- 2.1 Unterstützte Eingabedateien
- 2.2 Farbmanagement
- 2.3 Bilder über den Finder öffnen
- 2.4 Drag-and-drop und Programmübergaben
- 2.5 Mit der Bilderleiste arbeiten
- 2.6 Mehrfachauswahl
- 2.7 Vorhandene Gain Maps und fertige HDR-Bilder
- 2.8 Sehr große Bilder und Panoramen

Teil 3 · HDR-Wirkung gestalten

- 3.1 Motivautomatik
- 3.2 HDR-Leuchtkraft
- 3.3 Einsatzpunkt und Übergangsweichheit
- 3.4 Lichterzeichnung schützen
- 3.5 Monochrome Gain Maps
- 3.6 Regler zurücksetzen
- 3.7 Einstellungen pro Bild

Teil 4 · Vorschau und Diagnose

- 4.1 SDR- und HDR-Vorschau
- 4.2 HDR-Wirkung
- 4.3 Vergleichsansichten
- 4.4 Zoom und Großbildvorschau
- 4.5 HDR-Ausnutzung verstehen
- 4.6 Warnfarben verstehen
- 4.7 Diagnosehinweise richtig anwenden

Teil 5 · Ausgabeformate und Export

- 5.1 Ausgabeformat auswählen
- 5.2 HDR-JPEG (Apple-kompatibel)
- 5.3 HDR-HEIF (Apple-kompatibel)
- 5.4 HDR-JPEG (ISO 21496-1)
- 5.5 HDR-HEIF (ISO 21496-1)
- 5.6 Standard-JPEG ohne Gain Map
- 5.7 Einzel- und Stapel-Export

- 5.8 Qualitäts- und Größenbegrenzungen
- 5.9 Zielordner und Unterordnerstruktur
- 5.10 Dateinamen und Präfixe
- 5.11 Verhalten nach dem Export

Teil 6 · Automatik und Programmübergaben

- 6.1 Automatikmodus im Studio
- 6.2 Hintergrundworkflow
- 6.3 Übergabe aus DxO PhotoLab
- 6.4 Übergabe aus anderen Programmen
- 6.5 Menüleisten-Steuerung
- 6.6 Abschlussmitteilungen
- 6.7 Unbeaufsichtigte Verarbeitung sicher verwenden

Teil 7 · Einstellungen

- 7.1 Ordner
- 7.2 Hintergrundworkflow
- 7.3 Umbenennen
- 7.4 Darstellung
- 7.5 Gespeicherte Einstellungen


Teil 8 · Hilfe und Referenz

- 8.1 Empfohlene Arbeitsabläufe
- 8.2 Fehlerbehebung und FAQ
- 8.3 Das Bild lässt sich nicht auswählen oder wird nicht importiert
- 8.4 Die HDR-Datei sieht wie SDR aus
- 8.5 Magenta bleibt trotz Korrektur sichtbar
- 8.6 Cyan erscheint im Export
- 8.7 Ein Bild überschreitet das Größenlimit des gewählten Formats
- 8.8 Eine Programmübergabe exportiert nicht
- 8.9 Unterstützte Formate und Einschränkungen
- 8.10 Datenschutz und lokale Verarbeitung
- 8.11 Versionshistorie
- 8.12 Version 1.0 · 2026
- 8.13 Copyright und Drittanbieter-Komponenten

1.1 Über dieses Handbuch

Dieses Handbuch erklärt die Arbeit mit **GeniusHDR GainMap Studio** - vom Öffnen eines entwickelten SDR-Bildes über die Gestaltung der HDR-Wirkung bis zum Export als Bild mit HDR-Gain-Map. Es richtet sich an Fotografinnen und Fotografen, die ihre fertige SDR-Entwicklung um eine kontrollierte HDR-Darstellung ergänzen möchten.

Die Bezeichnungen entsprechen der deutschen Benutzeroberfläche der Version 1.0. Kleine Änderungen der Oberfläche können in späteren Versionen auftreten.



GeniusHDR GainMap Studio 1.0

1.2 Über GeniusHDR GainMap Studio

GeniusHDR GainMap Studio erzeugt aus einem entwickelten SDR-Bild eine HDR-Zielfassung und speichert die Differenz als Gain Map. Unterstützende Programme und Displays können daraus eine HDR-Darstellung rekonstruieren. Andere Programme zeigen weiterhin das eingebettete SDR-Grundbild.

Die App bietet Apple-kompatible HDR-JPEG- und HDR-HEIF-Ausgaben, standardisierte HDR-JPEG- und HDR-HEIF-Ausgaben nach ISO 21496-1 sowie ein gewöhnliches SDR-JPEG. Motivautomatik, manuelle Regler, Vorschau und Diagnose helfen dabei, die Wirkung kontrolliert einzustellen.

1.3 Was eine Gain Map ist

Eine Gain Map ist ein zusätzliches Bild im Ausgabedokument. Sie beschreibt, wie stark einzelne Bildbereiche für die HDR-Darstellung gegenüber dem SDR-Grundbild angehoben werden. Sie ist weder ein zweites vollständiges Foto noch eine einfache Helligkeitsmaske.

Das SDR-Grundbild bleibt die compatible Darstellung. Ein geeignetes Wiedergabesystem kombiniert es mit Gain Map und Metadaten entsprechend der verfügbaren HDR-Leuchtkraft des Displays.

Wichtig: Die Ansicht **HDR-Wirkung** ist eine verständliche Hilfsdarstellung der Helligkeitsanhebung. Sie zeigt nicht die in der exportierten Datei gespeicherte Gain Map.

1.4 Voraussetzungen für die HDR-Anzeige

GeniusHDR GainMap Studio benötigt **macOS 26 oder neuer**. Damit die HDR-Wirkung sichtbar wird, sind außerdem ein HDR- beziehungsweise EDR-fähiges Display und eine Anwendung erforderlich, die das jeweilige Gain-Map-Format auswertet.

Besonders geeignet sind Apples XDR-Displays, beispielsweise:

- integrierte Liquid Retina XDR Displays geeigneter MacBook-Pro-Modelle,
- Apple Pro Display XDR.

Auch kompatible HDR-Displays anderer Hersteller können die HDR-Wirkung darstellen. Die tatsächlich erreichbare Helligkeit und der sichtbare Dynamikumfang hängen vom Display, der Verbindung, den macOS-Displayeinstellungen und der verwendeten Anwendung ab.

Auf einem SDR-Monitor zeigt GeniusHDR bei gewählter HDR-Ausgabe mit aktiver HDR-Anhebung in den Ansichten **HDR**, **HDR-Wirkung** und **Vergleich** kein Vorschaubild. Stattdessen erscheint **Keine HDR-Vorschau**. Die **SDR**-Ansicht bleibt verfügbar. Bilder können auch auf einem SDR-Monitor bearbeitet und exportiert werden; zur Beurteilung der HDR-Wirkung verschiebe das Studiofenster auf ein HDR-/EDR-fähiges Display.

Bei der Wiedergabe einer exportierten Datei auf einem SDR-Display oder in einer anderen Anwendung ohne Gain-Map-Unterstützung erscheint gewöhnlich das SDR-Grundbild. Das bedeutet nicht, dass HDR-Daten verloren gegangen sind.

1.5 Wichtige Begriffe

Begriff	Bedeutung
SDR-Ausgangsbild	Das geöffnete, entwickelte Bild und kompatible Grundbild der HDR-Datei.
HDR-Zielfassung	Die von GeniusHDR berechnete Fassung mit erweitertem Helligkeitsumfang.
Gain Map	Zusatzbild, das die lokale Verstärkung vom SDR-Grundbild zur HDR-Darstellung beschreibt.
EDR	Apples Extended Dynamic Range für HDR-Ausgabe auf geeigneten Displays.
EV	Lichtwertstufe. +1 EV entspricht einer Verdopplung der relativen Helligkeit.
Headroom	Verfügbarer Helligkeitsspielraum oberhalb des SDR-Referenzweiß.
Encoder	Komponente, die Grundbild, Gain Map und Metadaten in die Ausgabedatei schreibt.

2.1 Unterstützte Eingabedateien

GeniusHDR GainMap Studio unterstützt entwickelte SDR-Bilder in folgenden Formaten:

- JPEG
- TIFF

- PNG
- HEIC und HEIF
- AVIF
- JPEG XL

Bereits HDR-codierte Bilder oder Dateien mit vorhandener HDR-Gain-Map werden nicht als neue SDR-Quelle bearbeitet. So verhindert die App eine unbeabsichtigte zweite HDR-Verstärkung.

Kamera-RAW-Dateien werden nicht direkt unterstützt. Entwickle RAW-Dateien zuerst in einer RAW-Software und übergib das Ergebnis anschließend in einem unterstützten SDR-Bildformat.

WebP, OpenEXR, Radiance HDR und PIC sind in Version 1.0 keine unterstützten Eingabeformate.

2.2 Farbmanagement

GeniusHDR berücksichtigt eingebettete ICC-Farbprofile des Ausgangsbildes. Dazu gehören unter anderem sRGB, Display P3, Adobe RGB (1998), ProPhoto beziehungsweise ROMM RGB und DxO WideGamut RGB. Das Profil wird beim Import nicht einfach durch einen anderen Farbraum ersetzt, sondern dient zur korrekten Interpretation der Bildfarben.

Beim Export werden die Farben farbmétrisch in den Zielfarbraum umgerechnet: HDR-Ausgaben verwenden Display P3, Standard-JPEG (SDR) verwendet sRGB. Enthält eine Quelldatei kein eingebettetes ICC-Profil, nimmt GeniusHDR sRGB als Quellfarbraum an.

Dadurch können beispielsweise Wide-Gamut-TIFFs aus einer Bildbearbeitung direkt als Quelle verwendet werden. Eine vorherige manuelle Konvertierung nach sRGB oder Display P3 ist nicht erforderlich, sofern das verwendete Quellprofil korrekt in der Datei eingebettet ist.

2.3 Bilder über den Finder öffnen

Klicke in der Werkzeugleiste auf **Bilder öffnen** oder in der leeren Arbeitsfläche auf **Bilder auswählen** Wähle eine oder mehrere unterstützte Dateien und bestätige mit **Importieren**.

Dateien, die bereits bei der Vorprüfung eindeutig als ungeeignet erkannt werden, können im Auswahldialog deaktiviert sein. Spätestens beim Import prüft GeniusHDR vollständig, ob eine Datei bereits HDR-Informationen oder eine eingebettete Gain Map enthält. Solche Dateien werden nicht als Ausgangsbilder aufgenommen; die App zeigt dazu einen entsprechenden Hinweis an. Du kannst unterstützte Dateien außerdem im Finder mit GeniusHDR GainMap Studio öffnen.

2.4 Drag-and-drop und Programmübergaben

Ziehe unterstützte Bilder aus dem Finder in die große Vorschaufläche. Mehrere Dateien können gemeinsam übergeben werden.

Andere Programme können Bilder über **Öffnen mit** oder eine vergleichbare Programmübergabe senden. GeniusHDR kann solche Bilder im Studio sammeln oder über den Hintergrundworkflow automatisch verarbeiten. Eine Programmübergabe ersetzt keine RAW-Entwicklung: Übergebene Kamera-RAW-Dateien werden übersprungen.

2.5 Mit der Bilderleiste arbeiten

Die Bilderleiste am unteren Fensterrand zeigt alle geladenen Bilder als Miniaturen. Ein Klick aktiviert ein Bild. Über die Schaltfläche an einer Miniatur entfernst du einen einzelnen Eintrag; der Papierkorb links leert die gesamte Liste. Die Originaldateien bleiben dabei unverändert. Die Höhe der Bilderleiste lässt sich am oberen Rand durch Ziehen anpassen.

Nach einem Export kann ein Bild abhängig von der Einstellung ausgegraut, mit einem grünen Haken markiert oder aus der Bilderleiste entfernt werden. Die Kennzeichnung verändert keine Datei.

Fenster schließen und wieder öffnen: Der rote Schließen-Knopf schließt nur das Studiofenster. Bilderleiste, Auswahl und individuelle Bearbeitungswerte bleiben während der laufenden App-Sitzung erhalten. Über das App-Symbol oder **Studio öffnen** in der Menüleiste kannst du weiterarbeiten; das Fenster und die Vorschau werden neu aufgebaut. Zum Leeren der Bilderleiste verwende den Papierkorb. Dabei werden auch laufende Importe abgebrochen; bereits laufende Exporte dürfen fertig werden. Beim vollständigen Beenden der App wird die Bilderliste nicht für die nächste Sitzung gespeichert. Läuft noch ein Import oder Export, fragt die App vor dem Beenden nach.

2.6 Mehrfachauswahl

Mit gedrückter Befehlstaste fügst du einzelne Bilder zur Auswahl hinzu oder entfernst sie daraus. Mit der Umschalttaste wählst du einen zusammenhängenden Bereich. Die Werkzeugleiste zeigt die Anzahl der ausgewählten Bilder.

Manuelle Änderungen an den HDR-Reglern gelten für die aktuelle Mehrfachauswahl. **Automatisch** berechnet dagegen für jedes markierte Bild eigene Werte aus seiner Motivbewertung. Auch der Automatik-Stärkeregler passt jedes Bild relativ zu seiner eigenen Motivautomatik an. **Exportieren** verarbeitet alle ausgewählten Bilder mit ihren jeweiligen Einstellungen.

2.7 Vorhandene Gain Maps und fertige HDR-Bilder

Erkennt die App vorhandene HDR-Informationen oder eine eingebettete Gain Map, nimmt sie die Datei nicht als bearbeitbares Ausgangsbild auf. Bei einer einzelnen betroffenen Datei erklärt der Hinweis, weshalb sie nicht importiert werden kann. Bei einer Mehrfachauswahl werden ungeeignete Dateien übersprungen und gemeinsam gemeldet.

Verwende für eine neue Bearbeitung möglichst das ursprüngliche entwickelte SDR-Bild. Das erneute Bearbeiten einer fertigen HDR-Datei kann Wirkung, Farbwiedergabe und Diagnose verfälschen.

2.8 Sehr große Bilder und Panoramen

Bei sehr großen Bildern mit mehr als 16.384 Pixeln auf einer Seite verwendet die App für eine flüssige und speicherschonende Darstellung eine reduzierte Arbeitsvorschau. Beim starken Vergrößern können darin weniger Details oder Darstellungsartefakte sichtbar sein. Die Originaldatei und die Exportauflösung werden durch diese Vorschauverkleinerung nicht verändert.

Die Ausgabeformate besitzen unterschiedliche Größenbegrenzungen. Davon kann jedes Bild betroffen sein, dessen Abmessungen das Limit des gewählten Formats überschreiten; Panoramen sind ein typisches Beispiel. GeniusHDR bietet vor dem Export je nach Format eine Verkleinerung oder den Wechsel zu HDR-JPEG an.

3.1 Motivautomatik

Beim Import analysiert GeniusHDR das Motiv und bestimmt neutrale Ausgangswerte. Der Regler **Automatisch** verschiebt diese Grundeinstellung zwischen **zurückhaltend**, **automatisch** und **kräftig**.

Die Schaltfläche **Automatisch** stellt die neutrale Motivautomatik wieder her. Bei mehreren markierten Bildern verwendet sie die individuelle Analyse jedes Bildes; die Werte des gerade angezeigten Bildes werden nicht auf die übrigen Bilder kopiert.

Die Motivautomatik ist ein Ausgangspunkt, keine Bewertung des Fotos. Prüfe besonders helle Flächen anschließend mit Vorschau und Diagnose.

3.2 HDR-Leuchtkraft

HDR-Leuchtkraft bestimmt den maximal vorgesehenen Helligkeitszuwachs in EV. Ein höherer Wert erlaubt stärkere Spitzlichter, kann aber größere Anforderungen an Display und Ausgabeformat stellen.

Erhöhe den Wert nur so weit, wie die Bildwirkung es erfordert. Eine hohe Einstellung macht nicht automatisch jedes Display heller; die Wiedergabe passt sich an dessen verfügbaren Headroom an.

3.3 Einsatzpunkt und Übergangsweichheit

Einsatzpunkt bestimmt, ab welcher Ausgangshelligkeit die HDR-Anhebung stärker einsetzt. Weiter rechts beschränkt die Wirkung stärker auf helle Bildbereiche. Weiter links bezieht sie größere Flächen ein.

Übergangsweichheit steuert, wie sanft die Verstärkung in den HDR-Bereich übergeht. Weiche Übergänge wirken meist natürlicher, während engere Übergänge Spitzlichter deutlicher abgrenzen können.

3.4 Lichterzeichnung schützen

Lichterzeichnung schützen dämpft problematische sehr helle beziehungsweise farbige Bereiche. Verwende den Regler behutsam: Er kann vorhandene Zeichnung schützen, aber keine Details rekonstruieren, die bereits im SDR-Ausgangsbild vollständig abgeschnitten sind.

Wenn die Diagnose magentafarbene Bereiche zeigt, prüfe zuerst die SDR-Entwicklung. Eine erneute Entwicklung aus dem Original kann mehr bewirken als eine stärkere Korrektur in GeniusHDR.

3.5 Monochrome Gain Maps

GeniusHDR GainMap Studio verwendet monochrome Gain Maps. Dabei beschreibt ein gemeinsamer Verstärkungswert die Helligkeitsanhebung aller Farbkanäle. Die im SDR-Ausgangsbild festgelegte Farbbalance bleibt dadurch grundsätzlich erhalten.

Farbige Spitzlichter werden weiterhin aus dem SDR-Grundbild und der berechneten HDR-Zielfassung abgeleitet. Wenn die Diagnose in solchen Bereichen einen zusätzlichen Detailverlust beim Export anzeigt, erhöhe zunächst die Bildqualität oder verwende ein hochwertigeres beziehungsweise besser geeignetes Ausgabeformat.

3.6 Regler zurücksetzen

Ein Doppelklick auf einen Regler setzt ihn auf den für das aktuelle Bild ermittelten Automatikwert zurück. Ein Doppelklick auf den Automatikregler stellt die neutrale Position **automatisch** wieder her.

Das Zurücksetzen betrifft nur den jeweiligen Bearbeitungswert und verändert nicht das Originalbild.

3.7 Einstellungen pro Bild

GeniusHDR speichert die Bearbeitungswerte während der Sitzung für jedes Bild getrennt. Beim Wechsel in der Bilderleiste werden die zugehörigen Werte wiederhergestellt.

Bei einer Mehrfachauswahl werden manuell eingestellte HDR-Reglerwerte auf alle ausgewählten Bilder übertragen. Motivautomatik und Automatik-Stärkeregler berücksichtigen dagegen weiterhin die individuelle Analyse jedes Bildes. Prüfe danach einzelne Bilder, wenn die Motive stark voneinander abweichen.

4.1 SDR- und HDR-Vorschau

SDR zeigt das unverstärkte Ausgangsbild. **HDR** zeigt das rekonstruierte HDR-Ergebnis, das GeniusHDR für die aktuelle Einstellung erzeugt. Auf einem geeigneten Display ist dies die wichtigste Beurteilungsansicht.

Auf einem SDR-Monitor ist die HDR-Vorschau bei aktiver HDR-Anhebung gesperrt; die App zeigt **Keine HDR-Vorschau**. Wechsle zu **SDR**, um das Ausgangsbild zu sehen, oder verschiebe das Fenster auf ein HDR-/EDR-fähiges Display. Bei Standard-JPEG ohne Gain Map zeigt die Ausgabeansicht das SDR-Ergebnis.

Die HDR-Vorschau ist eine farbverwaltete EDR-Darstellung. Sie ist keine Garantie dafür, dass jede andere Anwendung dieselbe maximale Helligkeit verwendet.

4.2 HDR-Wirkung

Die Ansicht **HDR-Wirkung** visualisiert, in welchen Bildbereichen GeniusHDR die Helligkeit gegenüber dem SDR-Ausgangsbild anhebt. Dunkle Bereiche bleiben weitgehend unverändert; hellere Bereiche kennzeichnen eine zunehmende HDR-Verstärkung.

Diese Ansicht ist eine verständliche Arbeitshilfe zur Beurteilung der räumlichen Verteilung und Stärke der HDR-Wirkung. Sie zeigt nicht die in der exportierten Datei gespeicherte Gain Map und darf nicht als deren technische Darstellung interpretiert werden.

Nutze die Ansicht, um zu erkennen, ob die HDR-Anhebung gezielt auf Spitzlichter begrenzt bleibt oder größere Bildflächen erfasst. Die endgültige Bildwirkung beurteilst du anschließend in der Ansicht **HDR**.

4.3 Vergleichsansichten

Vergleich stellt SDR-Ausgangsbild und HDR-Ergebnis gemeinsam dar. Nutze sie zur Kontrolle, ob das SDR-Grundbild weiterhin überzeugend bleibt und die HDR-Wirkung gezielt ergänzt.

4.4 Zoom und Großbildvorschau

Mit Minus, Plus oder dem Zoomregler vergrößerst du die Vorschau. Bei **100 %** entspricht ein Pixel des dargestellten Arbeitsbildes einem Pixel der Zeichenfläche. Ein Doppelklick auf das Bild oder auf den weißen Knopf des Zoomreglers wechselt zwischen der eingepassten Ansicht und dieser 1:1-Darstellung. Eine vergrößerte Ansicht lässt sich mit der Maus verschieben. Prüfe bei hoher Vergrößerung Übergänge, farbige Spitzlichter und feine Strukturen. Bei sehr großen Bildern basiert die Darstellung auf einer reduzierten Arbeitsvorschau; beim starken Hineinzoomen stehen deshalb nicht sämtliche Details der Originalauflösung zur Verfügung.

Bei reduzierten Großbildvorschauen können Anzeige-Artefakte entstehen. Beurteile in diesem Fall die großräumige HDR-Wirkung in GeniusHDR und kontrolliere die exportierte Datei zusätzlich in einer geeigneten Zielanwendung.

4.5 HDR-Ausnutzung verstehen

Die Diagnose bewertet das SDR-Ausgangsbild und die erzeugte HDR-Fassung. Soweit ein unmittelbarer Encodervergleich für die aktuelle Vorschau verfügbar ist, berücksichtigt sie dabei auch den tatsächlich decodierten Export.

Wert	Aussage	Praktische Folgerung
HDR-Ausnutzung	Verwendete EV im Verhältnis zur verfügbaren Reserve	Nahe 100 % bedeutet hohe Ausnutzung, aber nicht automatisch einen Fehler.
Fläche mit mindestens +1 EV	Anteil deutlich angehobener Bildbereiche	Große Werte bedeuten eine flächige HDR-Wirkung. Ein weiter rechts liegender Einsatzpunkt begrenzt die betroffene Fläche.
Sehr helle Fläche nahe der HDR-Obergrenze	Zusammenhängende, tatsächlich sehr helle Flächen, deren HDR-Wirkung möglicherweise zu stark ist	Falls die Fläche zu dominant wirkt, HDR-Leuchtkraft reduzieren oder den Einsatzpunkt nach rechts verschieben.
Lichter bereits im SDR ohne Zeichnung	Schon im Ausgangsbild abgeschnittene Bereiche	Möglichst die SDR-Entwicklung korrigieren; GeniusHDR kann verlorene Details nicht erfinden.
Detailverlust durch Export	Zusätzliche Abweichung des decodierten Exports von der HDR-Referenz	Qualität erhöhen oder ein hochwertigeres beziehungsweise besser geeignetes Ausgabeformat verwenden.
Maximaler HDR-Zuwachs	Größter gemessener Helligkeitsgewinn	Beschreibt eine Spitze, nicht die Wirkung des gesamten Bildes.
Auswertbare Bildfläche	Anteil mit belastbarer Messung	Kleine Abdeckung macht Flächenwerte weniger repräsentativ.

Ein einzelner Reflex, Stern oder Hotpixel löst bewusst nicht dieselbe Warnung aus wie eine relevante zusammenhängende Fläche.

4.6 Warnfarben verstehen

Die Option **Warnbereiche anzeigen** legt Analysemarkierungen über die Vorschau. Sie werden nicht exportiert.

Farbe	Bedeutung
Gelb	Zusammenhängende kräftige HDR-Flächen mit mindestens etwa +1 EV; noch kein nachgewiesener Detailverlust.
Rot	Zusammenhängende, tatsächlich sehr helle Flächen nahe der HDR-Obergrenze, deren Wirkung möglicherweise zu stark ist. Dunkle Bereiche werden nicht allein aufgrund einer hohen relativen Verstärkung rot markiert.
Magenta	Lichter, die bereits im SDR-Ausgangsbild keine verwertbare Zeichnung besitzen.
Cyan	Zusätzlicher Detailverlust des decodierten Exports gegenüber der HDR-Referenz.

Warnfarben sind Entscheidungshilfen. Ein gelber Bereich kann gestalterisch richtig sein; eine rote oder cyanfarbene Fläche verlangt dagegen eine bewusstere Kontrolle.

4.7 Diagnosehinweise richtig anwenden

Bei großen gelben Flächen verschiebe **Einsatzpunkt** nach rechts, wenn nur die hellsten Bereiche angehoben werden sollen. Reduziere **HDR-Leuchtkraft**, wenn die gesamte Wirkung zu stark ist.

Rote Flächen kennzeichnen eine möglicherweise zu starke HDR-Helligkeit, aber nicht automatisch sichtbares Clipping. Falls diese Flächen zu dominant wirken, reduziere die HDR-Leuchtkraft oder verschiebe den Einsatzpunkt nach rechts.

Bei Magenta kann **Lichterzeichnung schützen** die Wirkung mildern, aber fehlende Quelldetails nicht wiederherstellen. Bei Cyan erhöhe zuerst die **Bildqualität**; prüfe danach ein hochwertigeres beziehungsweise besser geeignetes Ausgabeformat.

5.1 Ausgabeformat auswählen

Öffne im Inspektor den Bereich **Ausgabeformat** und wähle das gewünschte Format. Die Bildregler bleiben beim Formatwechsel erhalten; nur Encoder und Container ändern sich.

Wähle das Format nach Zielanwendung und benötigter Kompatibilität. Prüfe wichtige Dateien im tatsächlichen Zielprogramm.

Die Apple-kompatiblen Formate richten sich an Anwendungen, die Apples Gain-Map-Darstellung unterstützen. Die ISO-Formate verwenden eine standardisierte Gain-Map-Beschreibung nach ISO 21496-1. JPEG bietet ein besonders breit lesbares SDR-Grundbild; HEIF ermöglicht eine effizientere Speicherung, setzt aber passende HEIF- und Gain-Map-Unterstützung in der Zielanwendung voraus. Keines der Formate ist deshalb pauschal für alle Weitergaben die beste Wahl.

5.2 HDR-JPEG (Apple-kompatibel)

JPEG mit Gain Map im Apple-Format. Es bietet breite JPEG-Kompatibilität für das SDR-Grundbild und kann Bildseiten bis 65.535 Pixel in voller Auflösung verarbeiten.

Verwende dieses Format bevorzugt für sehr große Panoramen oder einen Apple-orientierten JPEG-Arbeitsablauf.

5.3 HDR-HEIF (Apple-kompatibel)

HEIF mit Apple-kompatibler Gain Map. Es verbindet effiziente Speicherung mit HDR-Wiedergabe in geeigneten Apple-Umgebungen.

Die maximale Seitenlänge beträgt 16.384 Pixel. Bei größeren Bildern bietet GeniusHDR eine Verkleinerung oder den Wechsel zu HDR-JPEG an.

5.4 HDR-JPEG (ISO 21496-1)

JPEG mit standardisierter HDR-Gain-Map nach ISO 21496-1, erzeugt mit dem Ultra-HDR-Referenzcodec.

Dieses Format ist die standardisierte JPEG-Ausgabe der App. GeniusHDR validiert die erzeugte Datei mit dem Referenzcodec und berücksichtigt den decodierten Export, soweit für die aktuelle Bildgröße verfügbar, auch bei Vorschau und Diagnose. Die maximale Seitenlänge dieses Ausgabeformats beträgt 8.192 Pixel.

5.5 HDR-HEIF (ISO 21496-1)

HEIF beziehungsweise HEIC mit HDR-Wiedergabe über eine standardisierte Gain Map nach ISO 21496-1. Das Format verwendet denselben Bild- und Gain-Map-Verarbeitungsweg wie die übrigen HDR-Ausgaben.

Verwende dieses Format für Anwendungen und Systeme, die ISO-21496-1-Gain-Maps in HEIF unterstützen. Die tatsächliche HDR-Wiedergabe hängt von der Unterstützung durch Zielanwendung, Betriebssystem und Display ab. Die maximale Seitenlänge beträgt 16.384 Pixel; bei größeren Bildern bietet GeniusHDR eine Verkleinerung oder den Wechsel zu HDR-JPEG an.

5.6 Standard-JPEG ohne Gain Map

Gewöhnliches sRGB-JPEG ohne HDR-Gain-Map. Es enthält nur die SDR-Darstellung und eignet sich für Programme oder Weitergaben, bei denen keine HDR-Ausgabe benötigt wird.

Die HDR-Regler erzeugen in diesem Format keine Gain Map.

5.7 Einzel- und Stapel-Export

Wähle ein Bild oder mehrere Einträge in der Bilderleiste und klicke auf **Exportieren**. GeniusHDR verwendet die pro Bild gespeicherten Einstellungen.

Wichtig: Jeder Export erstellt eine neue Ausgabedatei in einem unterstützten Ausgabeformat. Das Bild wird dabei konvertiert; bei allen HDR-Ausgabeformaten wird eine Gain Map eingebettet und die technische Struktur unterscheidet sich von der Ausgangsdatei. Eine mit GeniusHDR eingebettete Gain Map kann mit der App nicht wieder entfernt werden. Bewahre deshalb die ursprüngliche beziehungsweise von einem anderen Programm übergebene Ausgangsdatei unabhängig von allen Exporten auf. Prüfe vor dem Export Vorschau, Ausgabeformat, Dateinamen und Zielordner.

Im Automatikmodus werden neu eingehende Bilder mit ihren motivabhängigen Automatikwerten verarbeitet. Vorhandene Originaldateien werden nicht überschrieben.

5.8 Qualitäts- und Größenbegrenzungen

Die Bildqualität stellst du im Hauptfenster unter **Ausgabeformat** → **Weitere Ausgabeoptionen** ein. Der Wert wird gespeichert. Eine höhere Qualität kann cyanfarbene Exportverluste reduzieren, erzeugt aber größere Dateien.

Format	Maximale Seitenlänge
HDR-JPEG (Apple-kompatibel)	65.535 Pixel
HDR-HEIF (Apple-kompatibel)	16.384 Pixel
HDR-JPEG (ISO 21496-1)	8.192 Pixel
HDR-HEIF (ISO 21496-1)	16.384 Pixel
Standard-JPEG	65.535 Pixel

Bei einer notwendigen Verkleinerung bleibt die Gain Map pixelgleich zur verkleinerten Grunddarstellung.

HDR-Ausgaben benötigen mindestens 8×8 Pixel. Bei kleineren Bildern bietet die App Standard-JPEG ohne Gain Map an. Bei 0 EV enthalten die Apple-basierten HDR-Ausgaben keine HDR-Anhebung; die App bietet deshalb Standard-JPEG an oder du brichst ab und erhöhst die HDR-Leuchtkraft. Ein Auftrag mit Größenwarnung behält seine ursprünglichen Bilder und Einstellungen, auch wenn du zwischenzeitlich die Auswahl änderst.

5.9 Zielordner und Unterordnerstruktur

Im Bereich **Zielordner** wählst du den Standard-Ausgabeordner. macOS speichert die Freigabe als Sicherheitslesezeichen. Nach Verschieben des Ordners kann eine erneute Freigabe erforderlich sein.

Unter **Einstellungen** → **Ordner** legst du die Struktur im Zielordner fest. Das Aufnahmedatum stammt bevorzugt aus den Bildmetadaten; fehlt es, verwendet die Ordnerstruktur das Dateidatum.

5.10 Dateinamen und Präfixe

Unter **Einstellungen** → **Umbenennen** aktivierst du die automatische Umbenennung. Möglich sind Datum, optional Uhrzeit und ein eigener Präfix je Ausgabeformat. Unter **Präfix nach Ausgabeformat** besitzt auch **HDR-HEIF (ISO 21496-1)** eine eigene Einstellung. Standardmäßig verwenden beide Apple-kompatiblen HDR-Formate den Präfix **HDR**, beide ISO-21496-1-Formate den Präfix **ISO-HDR**; beim Standard-JPEG ist der Präfix ausgeschaltet.

Technische Übergabe-Endungen wie **_openWith** können entfernt werden. Existiert der Zielname bereits, ergänzt GeniusHDR automatisch **-2**, **-3** und weitere Nummern, statt eine Datei zu überschreiben.

5.11 Verhalten nach dem Export

Unter **Einstellungen** → **Ordner** bestimmst du für normale Exporte, ob fertige Bilder ausgegraut, mit einem grünen Haken versehen oder aus der Bilderleiste entfernt werden.

Der Hintergrundworkflow besitzt eine eigene Einstellung. Die Wahl verändert nur die Bilderleiste, nicht die exportierten Dateien.

6.1 Automatikmodus im Studio

Neue Bilder sofort exportieren verarbeitet neu eintreffende Bilder ohne manuelle Einzelkontrolle. Vor dem Einschalten zeigt GeniusHDR eine Bestätigung und den Zielordner.

Der Automatikmodus im Studio gilt nur für die aktuelle Sitzung und wird beim Beenden der App ausgeschaltet. Originalbilder bleiben unverändert.

6.2 Hintergrundworkflow

Der Hintergrundworkflow nimmt Dateien aus anderen Anwendungen entgegen, während die Quellanwendung im Vordergrund bleiben kann. Er verwendet das gewählte Ausgabeformat, den gespeicherten Zielordner und die Automatikwerte des jeweiligen Bildes.

Der Schalter **Übergebene Bilder automatisch bearbeiten und exportieren** bleibt gespeichert, bis du ihn ausschaltest. Das unterscheidet ihn vom sitzungsgebundenen Automatikmodus im Studio.

6.3 Übergabe aus DxO PhotoLab

Entwickle das Foto vollständig in DxO PhotoLab und übergib ein unterstütztes SDR-Format an GeniusHDR. TIFF ist für hochwertige Zwischenstufen geeignet; JPEG kann für kompaktere Arbeitsabläufe verwendet werden.

Ein korrekt eingebettetes ICC-Profil der entwickelten Datei wird berücksichtigt. Auch eine Wide-Gamut-Datei muss vor der Übergabe nicht manuell nach sRGB oder Display P3 konvertiert werden.

Kamera-RAW sollte nicht direkt übergeben werden. GeniusHDR meldet die Datei als nicht verarbeitet und wartet auf eine entwickelte Fassung.

6.4 Übergabe aus anderen Programmen

Auch Capture One und andere Programme können über **Öffnen mit** oder eine vergleichbare Übergabe verwendet werden. Entscheidend ist, dass die übergebene Datei ein unterstütztes entwickeltes SDR-Bild ist.

Teste den Übergabeweg zunächst mit einem einzelnen Bild und kontrolliere Zielordner, Dateiname und Ausgabeformat.

6.5 Menüleisten-Steuerung

Das Menüleistensymbol bietet schnellen Zugriff auf:

- Ein- und Ausschalten des Hintergrundworkflows
- Ausgabeformat
- Zielordner
- letzte Hintergrundaktivität
- **Studio öffnen**
- **Einstellungen ...**
- **Beenden**

Im Menü stehen alle fünf Ausgabeformate zur Verfügung, einschließlich **HDR-HEIF (ISO 21496-1)**. Die dort getroffene Wahl gilt ebenso für den Hintergrundworkflow.

6.6 Abschlussmitteilungen

Nach einem erfolgreichen Hintergrundexport kann GeniusHDR ein eigenes Abschlussbanner mit Dateiname, Ausgabeformat und Zielordner anzeigen. Die Quellenanwendung bleibt dabei im Vordergrund.

Unter **Einstellungen** → **Hintergrundworkflow** kannst du Mitteilungen aktivieren und mit **Testmitteilung senden** prüfen.

6.7 Unbeaufsichtigte Verarbeitung sicher verwenden

Richte Zielordner, Ausgabeformat, Ordnerstruktur und Dateinamen vor einer Serie ein. Führe anschließend einen kontrollierten Testexport durch.

Kontrolliere regelmäßig die letzte Hintergrundaktivität. Eine erfolgreiche Automatik ersetzt weder eine Sichtprüfung wichtiger Bilder noch ein Backup der Originaldateien.

7.1 Ordner

Unter **Fotoordner für Vorprüfung** kannst du einen Fotoordner einmal freigeben. Die App speichert eine Lesefreigabe für diesen Ordner einschließlich seiner Unterordner. Dort können erkannte HDR-/Gain-Map-Dateien bereits im Importdialog ausgegraut werden. Der Importdialog startet in diesem Ordner. Außerhalb dieser Freigabe werden die ausgewählten Dateien erst beim Import zuverlässig geprüft. Über **Freigabe entfernen** kannst du die gespeicherte Freigabe zurücknehmen.

Im Register **Ordner** legst du Zielstruktur, Zieldialog und das Verhalten nach normalen Exporten fest. Den Standard-Ausgabeordner wählst du über das Menüleistensymbol beziehungsweise bei der Zielordnerabfrage.

Wenn **Beim Export nach Ziel fragen** ausgeschaltet ist, verwenden Einzel-, Stapel- und Automatikexport den gespeicherten Ausgabeordner.

7.2 Hintergrundworkflow

Im Register **Hintergrundworkflow** konfigurierst du automatische Programmübergaben, Zielordner, Verhalten nach erfolgreichem Export und Abschlussmitteilungen.

Diese Einstellungen betreffen den dauerhaften Übergabeworkflow. Der Schalter **Neue Bilder sofort exportieren** im Studio bleibt davon getrennt.

7.3 Umbenennen

Im Register **Umbenennen** steuerst du Datumsangabe, Schreibweise, formatspezifische Präfixe und das Entfernen technischer Übergabe-Endungen.

Für Datumspräfixe wird ausschließlich das echte EXIF-Aufnahmedatum **DateTimeOriginal** verwendet. Fehlt es, ergänzt die Umbenennung kein Datum. Dies unterscheidet sich vom Fallback der Ordnerstruktur.

7.4 Darstellung

Im Register **Darstellung** passt du die neutrale Helligkeit der Arbeitsfläche und die Akzentfarbe der Bedienelemente an. Zur Auswahl stehen Orange, Türkis, Limette, Flieder, Ozeanblau und Neutral.

Die Arbeitsfläche bleibt farbneutral. Eine Änderung beeinflusst weder Bilddaten noch Export.

7.5 Gespeicherte Einstellungen

GeniusHDR speichert unter anderem Ausgabeformat, Qualität, Zielordnerfreigabe, Ordnerstruktur, Dateinamensregeln und Darstellung. Die Einstellungen bleiben nach einem Neustart erhalten.

Der Automatikmodus **Neue Bilder sofort exportieren** ist aus Sicherheitsgründen ausgenommen und startet nach einem Neustart immer ausgeschaltet.

8.1 Empfohlene Arbeitsabläufe

Für eine kontrollierte Einzelbearbeitung:

1. Entwickle das Foto in deiner RAW-Software als ausgewogenes SDR-Bild.
2. Öffne die entwickelte Datei in GeniusHDR.
3. Beginne mit der Motivautomatik.
4. Prüfe SDR, HDR und HDR-Wirkung.
5. Aktiviere Warnbereiche und kontrolliere die Diagnose.

6. Wähle das Ausgabeformat für die Zielanwendung.
7. Exportiere und prüfe die Datei im tatsächlichen Zielprogramm.

Für Serien richte zunächst einen erfolgreichen Einzeltest ein und aktiviere erst danach Automatik oder Hintergrundworkflow.

8.2 Fehlerbehebung und FAQ

8.3 Das Bild lässt sich nicht auswählen oder wird nicht importiert

Prüfe, ob es ein unterstütztes SDR-Format ist. RAW, WebP, EXR, Radiance HDR und PIC werden nicht als bearbeitbare Quelle unterstützt. Bereits HDR- oder Gain-Map-codierte Dateien können je nach Ergebnis der Vorprüfung schon im Dialog deaktiviert sein oder werden spätestens beim Import mit einem Hinweis abgewiesen.

8.4 Die HDR-Datei sieht wie SDR aus

Die verwendete Anwendung oder das Display wertet die Gain Map möglicherweise nicht aus. Öffne die Datei in einer kompatiblen HDR-Anwendung auf einem HDR-/EDR-fähigen Display.

8.5 Magenta bleibt trotz Korrektur sichtbar

Die betroffenen Details fehlen bereits im SDR-Ausgangsbild. Reduziere die Wirkung oder entwickle das Ausgangsbild erneut mit besserer Lichterzeichnung.

8.6 Cyan erscheint im Export

Erhöhe zuerst die Bildqualität. Prüfe danach ein hochwertigeres beziehungsweise besser geeignetes Ausgabeformat.

8.7 Ein Bild überschreitet das Größenlimit des gewählten Formats

Beachte die maximale Seitenlänge. Wähle bei sehr großen Bildern HDR-JPEG (Apple-kompatibel) oder bestätige die angebotene Verkleinerung. Dies kann jedes entsprechend große Bild betreffen, nicht nur ein Panorama.

8.8 Eine Programmübergabe exportiert nicht

Prüfe Hintergrundschalter, Zielordnerfreigabe und letzte Hintergrundaktivität. Kamera-RAW wird nicht direkt verarbeitet.

8.9 Unterstützte Formate und Einschränkungen

Bereich	Unterstützt
Eingabe	SDR-JPEG, TIFF, PNG, HEIC/HEIF, AVIF, JPEG XL
Ausgabe	HDR-JPEG (Apple-kompatibel), HDR-HEIF (Apple-kompatibel), HDR-JPEG (ISO 21496-1), HDR-HEIF (ISO 21496-1), Standard-JPEG
Nicht unterstützte Eingabe	Kamera-RAW, WebP, OpenEXR, Radiance HDR, PIC

Bereich	Unterstützt
System	macOS 26 oder neuer

Die sichtbare HDR-Wirkung und Formatkompatibilität hängen von Display und Zielanwendung ab. Bewahre deshalb das entwickelte Ausgangsbild zusätzlich auf.

8.10 Datenschutz und lokale Verarbeitung

Die Bildverarbeitung erfolgt lokal auf dem Mac. GeniusHDR benötigt Zugriff auf die von dir gewählten Eingabe- und Ausgabeorte. Diese Freigaben werden über die macOS-Sicherheitsmechanismen verwaltet.

Die App lädt Bilder nicht für die HDR-Verarbeitung in einen Onlinedienst. Abschlussmitteilungen werden lokal durch GeniusHDR angezeigt.

8.11 Versionshistorie

8.12 Version 1.0 · 2026

- erste Veröffentlichung
- Apple-kompatible HDR-JPEG- und HDR-HEIF-Ausgabe
- HDR-JPEG und HDR-HEIF nach ISO 21496-1
- SDR-, HDR-, HDR-Wirkungs- und Vergleichsvorschau sowie HDR-Diagnose
- Stapel-, Automatik- und Hintergrundworkflow

8.13 Copyright und Drittanbieter-Komponenten

Copyright © 2026 Markus Ball. Alle Rechte vorbehalten.

GeniusHDR GainMap Studio verwendet für **HDR-JPEG (ISO 21496-1)** den von Google bereitgestellten Ultra-HDR-Referenzcodec (**libultrahdr**). Für die JPEG-Komprimierung dieses Verarbeitungswegs wird außerdem **libjpeg-turbo** eingesetzt. Die zugehörigen Lizenztexte werden mit der App ausgeliefert und sind im Hilfefenster der App unter „Drittanbieter-Lizenztexte“ zugänglich.

This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

Die Apple-kompatiblen Ausgabeformate sowie Vorschau und Bildverarbeitung verwenden Systemtechnologien von macOS, darunter ImageIO, Core Image und Metal. Diese Apple-Systemframeworks sind keine Drittanbieter-Komponenten der App. Apple, macOS, HEIF und weitere Produktnamen sind Marken ihrer jeweiligen Inhaber.