
3.10 波形信道及其信道容 量

一、波形信道(waveform channel)的概念:

输入/输出随时间连续取值、且取值集合是连续区间的信道,也称为模拟信道。在波形信道的输入和输出分别用随机过程*X(t)*和*Y(t)*来描述。

二、近似处理

在波形信道的持续时间**T**内对其输入和输出进行 采样,采样所得的信道可以用一个**N**维连续信道 来近似 (7(t)



一般来说,波形信道是无穷维连续信道,所以, 当N→∞时,N维连续信道的平均互信息的极 限就是波形信道的平均互信息

$$I(X(t); Y(t)) = \lim_{N \to \infty} I(\overline{X}; \overline{Y})$$
$$= \lim_{N \to \infty} I(X_1 X_2 \cdots X_N; Y_1 Y_2 \cdots Y_N)$$

三、信道容量:持续时间为**T**的波形信道的信道容量为

$$C_T(P_S) = \lim_{N \to \infty} \max_{f_{\overline{X}}(x)} \left\{ I(\overline{X}; \overline{Y}); E(\overline{X}^2) \le P_S \right\}$$

波形信道是无穷维连续信道,信道容量的一般性研究在数学上存在相当大的困难。我们只讨论一种简单的波形信道——带限、加性高斯白噪声信道,对该信道的研究在理论与实用上都有很大意义。

带限、加性高斯白噪声信道:频带限制在一定范围之内、受加性高斯白噪声干扰的波形信道

	白噪声	有色噪声
噪声功率谱	在整个频域内	在整个频域内分
密度	均匀分布	布不均匀

带限白噪声:白噪声Z(t)的频带限制为B,即 $f \leq |B|$,则称之为带限白噪声,其功率谱密度为

$$P_Z(f) = \frac{N_0}{2} - B \le f \le B,$$


 N_0 为一个常数,单位是"W/Hz?(瓦/赫)


白噪声是一种理想噪声信号,实际并不存在,但如果噪声功率谱密度均匀分布的频率范围远 大于所研究系统的带宽,则此噪声可认为是白 噪声,

白噪声经滤波变为带限白噪声。服从高斯分布的带限白噪声称为<u>带限高斯白噪声</u>。带限白噪声的相关函数是其功率谱密度的傅立叶反变换:

$$R_{Z}(\tau) = \int_{-B}^{B} \frac{N_{0}}{2} e^{j2\pi f\tau} df = N_{0}B \frac{\sin(2\pi B\tau)}{2\pi B\tau}$$

其平均功率为
$$P_N = R_Z(0) = N_0 B$$





当r=k/2B(k=1,2,...)时,自相关函数 $R_Z(r)=0$,即从这些点上得到的所有随机变量 $\{Z(k/2B), k=1,2,...\}$ 互不相关

根据采样定理,带限为B的随机信号Z(t)可用一组独立随机变量序列 {Z(k/2B), k=1,2,...}来近似表示。另外,工程中所遇到的信号通常是限时信号,即只在有限的时段起作用。

如果Z(t)的作用时段为[0,T],在此时段内以频率 f=2B进行采样,只能取N=2BT个点。若记 $Z_k=Z(k/2B)$,则上述结论可归纳为:

带限为B、限时为T的随机信号Z(t)可用 N=2BT 个相互独立的随机变量组成的序列 $\bar{Z}=Z_1Z_2\cdots Z_N$ 来近似表示。

如果*Z*(*t*)服从均值为0的高斯分布,采样之后 所得的2*BT*个独立分量也都服从均值为0的高 斯分布,各独立分量的平均功率等于[0,*T*]时 段内的总功率除以分量个数:

$$P_{N_k} = \frac{P_N T}{N} = \frac{N_0 B T}{2BT} = \frac{N_0}{2}, \quad k = 1, 2, \dots N$$