3.5 信道容量C




信息传输系统的衡量指标:


- (1) 数量(速度)指标:信息(传输)率R,即信道中平均 每个符号传递的信息量;
- (2) 质量指标: 平均差错率 P_o ,即对信道输出符号进行译码 的平均错误概率。

愿望:信道传输信息时速度快、错误少,即R尽量大而 P_e 尽 量小。

信息率能大到什么程度? 这就是信道容量问题。

3.5.1 信道容量的定义





信息率R,就是信道的平均互信息量:

$$R = I(X;Y) = H(X) - H(X|Y) = H(Y) - H(Y|X)$$
 bit/符号

信息传输速率 R_t : $R_t = \frac{1}{t}I(X;Y)$ bit/秒

信道容量C: 信道的最大的信息率,即

$$C = \max_{P_X} R = \max_{P_X} I(X; Y)$$
 bit/符号

信道容量也可以定义为信道的最大的信息速率,记为 C_t :

$$C_{t} = \max_{P_{X}} R_{t} = \max_{P_{X}} \left\{ \frac{1}{t} I(X; Y) \right\}$$
 bit/秒

关于信道容量的几点注释



$$C = \max_{P_X} R = \max_{P_X} I(X;Y)$$
 bit/符号

- (1) 信道容量C 是信道信息率的上限,定量描述了信道(信息的)最大通过能力;
- (2) 使得给定信道的I(X;Y) 达到最大值(即信道容量)的输入概率分布,称为最佳输入(概率)分布,记为 P_X^* ;
- (3) 信道的I(X;Y) 与输入概率分布 P_X 和转移概率分布 $P_{Y|X}$ 两者有关,但信道容量是信道的固有参数,只与信道转移概率 $P_{Y|X}$ 有关。