第4节课内容总结

成员变量存放在类对象的class_ro_t结构体当中。

类方法存在元类当中。

苹果为什么设计元类?

主要的目的是为了复用消息机制。在OC中调用方法,其实是在给某个对象发送某条消息。 消息的发送在编译的时候编译器就会把方法转换为objc_msgSend这个函数。 id objc_msgSend(id self, SEL op, ...) 这个函数有俩个隐式的参数:消息的接收者,消息的方法 名。通过这俩个参数就能去找到对应方法的实现。

objc_msgSend函数就会通过第一个参数消息的接收者的isa指针,找到对应的类,如果我们是通过 实例对象调用方法,那么这个isa指针就会找到实例对象的类对象,如果是类对象,就会找到类对 象的元类对象,然后再通过SEL方法名找到对应的imp,然后就能找到方法对应的实现。

那如果没有元类的话,那这个objc_msgSend方法还得多加俩个参数,一个参数用来判断这个方法 到底是类方法还是实例方法。一个参数用来判断消息的接受者到底是类对象还是实例对象。

消息的发送,越快越好。那如果没有元类,在objc_msgSend内部就会有有很多的判断,就会影响消息的发送效率。

所以元类的出现就解决了这个问题,让各类各司其职,实例对象就干存储属性值的事,类对象存储 实例方法列表,元类对象存储类方法列表,符合设计原则中的单一职责,而且忽略了对对象类型的 判断和方法类型的判断可以大大的提升消息发送的效率,并且在不同种类的方法走的都是同一套流 程,在之后的维护上也大大节约了成本。

所以这个元类的出现,最大的好处就是能够复用消息传递这套机制。不管你是什么类型的方法,都 是同一套流程。

在objc底层没有类方法和实例方法的区别,都是函数。

ro,rw,rwe

class_ro_t是在编译的时候生成的。当类在编译的时候,类的属性,实例方法,协议这些内容就存在class_ro_t这个结构体里面了,这是一块纯净的内存空间,不允许被修改。

class_rw_t是在运行的时候生成的,类一经使用就会变成class_rw_t,它会先将class_ro_t的内容"拿"过去,然后再将当前类的分类的这些属性、方法等拷贝到class_rw_t里面。它是可读写的。

class_rw_ext_t可以减少内存的消耗。苹果在wwdc2020里面说过,只有大约10%左右的类需要动态修改。所以只有10%左右的类里面需要生成class_rw_ext_t这个结构体。这样的话,可以节约很大一部分内存。

class_rw_ext_t生成的条件:

第一:用过runtime的Api进行动态修改的时候。

第二:有分类的时候,且分类和本类都为非懒加载类的时候。实现了+load方法即为非懒加载类。



类整体结构

