

# Сегодня мы рассмотрим устройство ФС FAT16

Эта ФС использовалась для дискет и небольших жёстких дисков. Примитивная, но простая.

#### Немного терминологии:

- FAT File Allocation Table,
- Sector минимальный блок данных, который диск может прочесть или записать (512 байт для наших примеров),
- Cluster несколько подряд идущих секторов; в FAT является минимальной единицей места, выделяемого под файл.

Два способа записать целое число в память или на диск

# Два способа записать целое число в память или на диск

В начале идут старшие байты (Big-endian)

```
u32 x = 0x1A2B3C4D;

На диске:
1A 2B 3C 4D | ..... | ..

нумерация байтов на диске
```

Используется в:

- PowerPC
- Itanium

# Два способа записать целое число в память или на диск

В начале идут старшие байты (**Big-endian**)

и32 x = 0x1A2B3C4D;

На диске:
1A 2B 3C 4D | ...... | ...

нумерация байтов на диске

Используется в:

РоwerPC

В начале идут младшие байты (**little-endian**)

и32 x = 0x1A2B3C4D;

На диске:
4D 3C 2B 1A | ...... | ...

нумерация байтов на диске

Используется в:

• x86

Itanium

# Два способа записать целое число в память или на диск

В начале идут старшие байты (**Big-endian**)

и32 x = 0x1A2B3C4D;

На диске:

1A 2B 3C 4D | ...... | ...

нумерация байтов на диске

Используется в:

• PowerPC

В начале идут младшие байты (**little-endian**)

В начале идут младшие байты (**little-endian**)

и32 x = 0x1A2B3C4D;

На диске:

4D 3C 2B 1A | ...... | ...

нумерация байтов на диске

Используется в:

• x86

Примечание: PowerPC, Itanium, ARM, MIPS на самом деле bi-endian, т.е. умеют работать как с little-endian, так и big-endian данными.

Itanium

При сохранении преобразовать данные из host byte order в некоторый фиксированный:

```
void dmap_ext2ondisk(struct dmap_ext_ondisk *dsk, const dmap_ext_t *ext)
{
    dsk->wr_seq = cpu to be64(ext->wr_seq);
    dsk->slice_id = cpu to be32(ext->slice_id);
    dsk->item_id = cpu_to_be64(ext->item_id);
    dsk->ext_offs = cpu_to_be64(ext->ext.offs);

/* pack extent len and deleted bit into 3 bytes */
    u32 len = ext->ext.len;
    dsk->ext_len[0] = (len >> 16) & 0xFF;
    dsk->ext_len[1] = (len >> 8) & 0xFF;
    dsk->ext_len[2] = len & 0xFF;
}
```

При чтении данных проделать обратное преобразование.

Определение struct dmap\_ext\_ondisk


Определение struct dmap\_ext\_ondisk

Более простой способ

```
struct dmap_ext_ondisk {
    long int item_id;
    long int ext_offs;
    char ext_len[3];
    long int wr_seq;
    int slice_id;
};
```

Определение struct dmap\_ext\_ondisk

Более простой способ



Как структуры будут выглядеть в памяти на х86\_64?

```
8 байт item_id
8 байт ext_offs
3 байта ext_len
8 байт wr_seq
4 байта slice_id
```

Определение struct dmap\_ext\_ondisk

Более простой способ

```
struct dmap_ext_ondisk {
    long int item_id;
    long int ext_offs;
    char ext_len[3];
    long int wr_seq;
    int slice_id;
};
```

Как структуры будут выглядеть в памяти на х86\_64?

8 байт	item_id	8 байт	item_id
8 байт	ext_offs	8 байт	ext_offs
3 байта	ext_len	3 байта	ext_len
8 байт	wr_seq	5 байт	padding
4 байта	slice_id	8 байт	wr_seq
		4 байта	slice_id
		4 байта	padding

Определение struct dmap\_ext\_ondisk

Более простой способ

<pre>struct dmap_ext_ondisk</pre>	{
long int	item_id;
long int	ext_offs;
char	ext_len[3];
long int	wr_seq;
int	slice id;
<b>}</b> ;	

	Как структуры буду	т выглядеть в памя	ти на х86_64?		А как на х86_32?	
8 байт	item_id	8 байт	item_id	4 байта	item_id	
8 байт	ext_offs	8 байт	ext_offs	4 байта	ext_offs	
3 байта	ext_len	3 байта	ext_len	3 байта	ext_len	
8 байт	wr_seq	5 байт	padding	1 байт	padding	
4 байта	slice_id	8 байт	wr_seq	<b>4</b> байта	wr_seq	
		4 байта	slice_id	4 байта	slice_id	
		4 байта	padding			

Boot sector	reserved	File Allocation Table	Root directory	Data area
(superblock)	area		listing	

от младших адресов к старшим

Boot sector (superblock)	reserved area	File Allocation Table	Root directory listing	Data area		
от младших адресов к старшим						

Superblock хранит данные об ФС в целом:

- Размер ФС,
- Размер кластера,
- Положение root directory listing,
- ...

Boot sector (superblock)	reserved area	File Allocation Table	Root directory listing	Data area		
от младших адресов к старшим						

Superblock хранит данные об ФС в целом:

- Размер ФС,
- Размер кластера,
- Положение root directory listing,
- ...

File Allocation Table представляет собой множество односвязных списков кластеров; каждый список описывает один файл.

Boot sector (superblock)	reserved area	File Allocation Table	Root directory listing	Data area	
от младших адресов к старшим					

Superblock хранит данные об ФС в целом:

- Размер ФС,
- Размер кластера,
- Положение root directory listing,
- ...

File Allocation Table представляет собой множество односвязных списков кластеров; каждый список описывает один файл.

Root directory listing содержит список элементов в корневом каталоге (он выделяется особо, поскольку в ранних версиях FAT некорневых каталогов не было).

Boot sector (superblock)	reserved area	File Allocation Table	Root directory listing	Data area	
от младших адресов к старшим					

Superblock хранит данные об ФС в целом:

- Размер ФС,
- Размер кластера,
- Положение root directory listing,
- ...

File Allocation Table представляет собой множество односвязных списков кластеров; каждый список описывает один файл.

Root directory listing содержит список элементов в корневом каталоге (он выделяется особо, поскольку в ранних версиях FAT некорневых каталогов не было).

Data area состоит из кластеров, в которых записано содержимое файлов; порядок, в котором кластеры соответствуют файлам, задаёт File Allocation Table.

### FAT16 boot sector (/usr/include/linux/msdos\_fs.h)

```
struct fat boot sector {
        u8 ignored[3]; /* Boot strap short or near jump */
             system id[8]; /* Name - can be used to special case
                               partition manager volumes */
             sector size[2]; /* bytes per logical sector */
        u8
             sec per clus; /* sectors/cluster */
        u8
        le16 reserved; /* reserved sectors */
                    /* number of FATs */
        u8
             fats;
             dir entries[2]; /* root directory entries */
        u8
             sectors[2]; /* number of sectors */
        u8
                           /* media code */
        u8
             media;
         le16 fat_length; /* sectors/FAT */
         le16 secs track; /* sectors per track */
                           /* number of heads */
         le16 heads;
         le32 hidden; /* hidden sectors (unused) */
         le32 total sect; /* number of sectors (if sectors == 0) */
       /* Extended BPB Fields for FAT16 */
             drive number; /* Physical drive number */
        u8
             state; /* undocumented, but used for mount state. */
        u8
             signature; /* extended boot signature */
        u8
             u8
             vol label[11]; /* volume label */
        u8
       u8
              fs type[8];
                           /* file system type */
```

#### FAT16 boot sector (отсутпление)

```
00000000 EB 3C 90 6D
                                    66 61 74 00
                                                  02 01 01 00 .<.mkfs.fat.....
                      6B 66 73 2E
00000010 02 00 02 00
                      80 F8 7F 00
                                    20 00 40 00
                                                  00 00 00 00
                                                              00000020 00 00 00 00
                      80 00 29 98
                                    91 5B FF 4E
                                                  4F 20 4E 41
                                                              .....)..[.NO NA
00000030 4D 45 20 20
                      20 20 46 41
                                    54 31 36 20
                                                  20 20 0E 1F ME
                                                                    FAT16
00000040 BE 5B 7C AC
                      22 C0 74 0B
                                    56 B4 0E BB
                                                  07 00 CD 10
                                                              .[|.".t.V.....
00000050 5E EB F0 32
                      E4 CD 16 CD
                                    19 EB FE 54
                                                  68 69 73 20 ^..2.....This
00000060 69 73 20 6E
                                    20 62 6F 6F
                                                  74 61 62 6C
                      6F 74 20 61
                                                              is not a bootabl
00000070 65 20 64 69
                      73 6B 2E 20
                                    20 50 6C 65
                                                  61 73 65 20 e disk. Please
00000080 69 6E 73 65
                      72 74 20 61
                                    20 62 6F 6F
                                                  74 61 62 6C insert a bootabl
                                                  OD OA 70 72 e floppy and..pr
00000090 65 20 66 6C
                      6F 70 70 79
                                    20 61 6E 64
                                                  74 6F 20 74
000000A0 65 73 73 20
                      61 6E 79 20
                                    6B 65 79 20
                                                              ess any key to t
000000B0 72 79 20 61
                      67 61 69 6E
                                                  20 0D 0A 00 ry again ... ...
                                    20 2E 2E 2E
000000C0 00 00 00 00
                      00 00 00 00
                                    00 00 00 00
                                                  00 00 00 00
000000D0 00 00 00 00
                      00 00 00 00
                                    00 00 00 00
                                                  00 00 00 00
                      00 00 00 00
000000E0 00 00 00 00
                                    00 00 00 00
                                                  00 00 00 00
```

#### FAT16 boot sector (отсутпление)


```
00000000 EB 3C 90 6D
                       6B 66 73 2E
                                     66 61 74 00
                                                   02 01 01 00
                                                               .<.mkfs.fat....
                                                                00000010 02 00 02 00
                      80 F8 7F 00
                                     20 00 40 00
                                                   00 00 00 00
00000020 00 00 00 00
                       80 00 29 98
                                     91 5B FF 4E
                                                   4F 20 4E 41
                                                                .....)..[.NO NA
00000030 4D 45 20 20
                       20 20 46 41
                                     54 31 36 20
                                                   20 20 0E 1F
                                                                      FAT16
00000040 BE 5B 7C AC
                       22 C0 74 0B
                                     56 B4 0E BB
                                                   07 00 CD 10
                                                                .[|.".t.V.....
00000050 5E EB F0 32
                       E4 CD 16 CD
                                     19 EB FE 54
                                                   68 69 73 20
                                                                ^..2....This
00000060 69 73 20 6E
                      6F 74 20 61
                                     20 62 6F 6F
                                                   74 61 62 6C
                                                                is not a bootabl
00000070 65 20 64 69
                       73 6B 2E 20
                                     20 50 6C 65
                                                   61 73 65 20
                                                                e disk. Please
00000080 69 6E 73 65
                       72 74 20 61
                                     20 62 6F 6F
                                                   74 61 62 6C
                                                                insert a bootabl
                                                   0D 0A 70 72
00000090 65 20 66 6C
                      6F 70 70 79
                                     20 61 6E 64
                                                                e floppy and..pr
000000A0 65 73 73 20
                       61 6E 79 20
                                     6B 65 79 20
                                                   74 6F 20 74
                                                                ess any key to t
000000B0 72 79 20 61
                      67 61 69 6E
                                     20 2E 2E 2E
                                                   20 0D 0A 00
                                                                ry again ... ...
                                                   00 00 00 00
000000C0 00 00 00 00
                      00 00 00 00
                                     00 00 00 00
000000D0 00 00 00 00
                      00 00 00 00
                                     00 00 00 00
                                                   00 00 00 00
000000E0 00 00 00 00
                      00 00 00 00
                                     00 00 00 00
                                                   00 00 00 00
```

В первых трёх байтах стоит jmp 0x3e nop

Первый jmp прыгает через суперблок в код, который напечатает "this is not a bootable disk blah-blah". Почему так – узнаем позже, когда будем говорить про загрузку компьютера, MBR и GPT.

## File Allocation Table: массив из 16-битных чисел-номеров секторов

Если мы знаем номер кластера, принадлежащего файлу, то FAT позволяет определить номер следующего кластера:



Тут представлены три файла:

- 1. Состоит из секторов 2, 8, 9, 5 (в таком порядке),
- 2. Состоит из секторов 3 и 6,
- 3. Состоит из секторов 4, 7, и А.

Содержимое корневого каталога представляется в виде массива 32-байтных записей следующего формата:

Поле **name** содержит имя, компоненты которого дополнены пробелами: "prog . . . . с . ." вместо "prog.c".

Содержимое корневого каталога представляется в виде массива 32-байтных записей следующего формата:

Поле **name** содержит имя, компоненты которого дополнены пробелами: "prog . . . . с . ." вместо "prog.c".

У удалённых файлов первая буква имени заменяется на 0xE5.

Содержимое корневого каталога представляется в виде массива 32-байтных записей следующего формата:

Поле **name** содержит имя, компоненты которого дополнены пробелами: "prog . . . . с . ." вместо "prog.c".

У удалённых файлов первая буква имени заменяется на 0xE5.

Если имя начинается на 0х00, то это признак конца каталога.

Содержимое корневого каталога представляется в виде массива 32-байтных записей следующего формата:

Поле **name** содержит имя, компоненты которого дополнены пробелами: "prog . . . . с . ." вместо "prog.c".

У удалённых файлов первая буква имени заменяется на 0xE5.

Если имя начинается на 0х00, то это признак конца каталога.

Атрибуты **attr**: read only (bit 0), hidden (bit 1), system, volume label, subdirectory, archive; биты 6 и 7 не используются.

# Соберём всё вместе: как прочесть файл с FAT16

- 1. Прочесть root directory listing, отыскать файл с заданным именем,
- 2. Запомнить  $\mathbf{i} := \text{dir\_entry-} > \text{start} \text{номер первого кластера в файле,}$
- 3. Прочесть кластер і,
- 4. В FAT прочесть і-й элемент это будет следующий кластер файла,
- 5. Повторять #3 и #4, пока не прочтём 0xFFFF из FAT.

# Расширения **FAT16**

Подкаталоги: хранятся как обычные файлы; содержат, как и корневой каталог, массив из struct msdos\_dir\_entry.

# **Расширения FAT16**

Подкаталоги: хранятся как обычные файлы; содержат, как и корневой каталог, массив из struct msdos\_dir\_entry.

В FAT32 и корневой каталог хранится как файл – это позволяет не ограничивать его в размере.

### Расширения FAT16

Подкаталоги: хранятся как обычные файлы; содержат, как и корневой каталог, массив из struct msdos\_dir\_entry.

В **FAT32** и корневой каталог хранится как файл – это позволяет не ограничивать его в размере.

**VFAT**: длинные имена у файлов

Вместо одного struct msdos\_dir\_entry в каталоге хранится много таких записей, в каждой хранится часть имени. У всех записей, кроме последней, entry->attr содержит 0xF (невозможное значение), в последней хранится короткое имя в формате 8.3.

### Расширения FAT16

Подкаталоги: хранятся как обычные файлы; содержат, как и корневой каталог, массив из struct msdos\_dir\_entry.

В **FAT32** и корневой каталог хранится как файл – это позволяет не ограничивать его в размере.

**VFAT**: длинные имена у файлов

Вместо одного struct msdos\_dir\_entry в каталоге хранится много таких записей, в каждой хранится часть имени. У всех записей, кроме последней, entry->attr содержит 0xF (невозможное значение), в последней хранится короткое имя в формате 8.3.

#### Больше деталей можно почитать тут:

- https://www.win.tue.nl/~aeb/linux/fs/fat/fat-1.html
- http://www.tavi.co.uk/phobos/fat.html
- http://lxr.free-electrons.com/source/fs/fat/

#### Домашнее задание

На разделе FAT16 расположен файл длиной 1024 кластера, кластеры которого идут подряд. Один кластер имеет размер 1024 байта.

Сколько времени потребуется (для типичного HDD), чтобы прочесть этот файл в следующих случаях:

- 1. Чтение выполняется по алгоритму из лекции (прочли кластер, посмотрели номер следующего, прочли его, etc.),
- 2. Содержимое FAT зачитывается в память целиком, формируются большие запросы на чтение данных, эти запросы исполняются.

#### Домашнее задание

На разделе FAT16 расположен файл длиной 1024 кластера, кластеры которого идут подряд. Один кластер имеет размер 1024 байта.

Сколько времени потребуется (для типичного HDD), чтобы прочесть этот файл в следующих случаях:

- 1. Чтение выполняется по алгоритму из лекции (прочли кластер, посмотрели номер следующего, прочли его, etc.),
- 2. Содержимое FAT зачитывается в память целиком, формируются большие запросы на чтение данных, эти запросы исполняются.

Разберитесь с mkfs.vfat, создайте образ диска с FAT16. Примонтируйте этот образ и создайте в нём несколько файлов.

Теперь напишите программу, которая

- Распечатывает список файлов в корневом каталоге,
- (\*) Распечатывает список файлов и напротив каждого пишет атрибуты и время создания/изменения,
- (\*) Читает файл, сохранённый в образе FAT16, и печатает его в stdin.
- (\*) Напишите программу, которая умеет показать список элементов в подкаталоге.
- (\*) Поддержите FAT32 в программе, которая печатает список элементов каталога.
- (\*\*\*) Напишите программу, которая с помощью FUSE монтирует ФС, содержимое которой берётся из файла с образом FAT16.