

# Устройство NTFS в целом

Parameters File Space metadata Space Block Table			Free Space	More metadata	Free Space
--	--	--	---------------	------------------	---------------

от младших адресов к старшим

### Устройство NTFS в целом

Boot Parameters Block	Master File Table	Free Space	More metadata	Free Space
-----------------------------	-------------------------	---------------	------------------	---------------

от младших адресов к старшим

Boot Parameters Block – аналог superblock в ext2. Он указывает, где на диске отыскать начало MFT.

MFT – аналог inode table в ext2. Каждая запись в MFT описывает один файл\*.

More metadata – это область, хранящая

- MFT Mirror (копию первых четырёх записей в MFT),
- Журнал.

#### Acronis @ МФТИ

<sup>\*</sup> Иногда файл может занимать несколько записей в MFT (обсудим потом).

### Устройство NTFS в целом

Parameters F	Master File Table	Free Space	More metadata	Free Space
--------------	-------------------------	---------------	------------------	---------------

от младших адресов к старшим

Boot Parameters Block – аналог superblock в ext2. Он указывает, где на диске отыскать начало MFT.

MFT – аналог inode table в ext2. Каждая запись в MFT описывает один файл\*.

More metadata – это область, хранящая

- MFT Mirror (копию первых четырёх записей в MFT),
- Журнал.

Можно ли увеличить размер MFT, если надо увеличить раздел с NTFS?

Где аналог block bitmap?

#### Acronis @ МФТИ

<sup>\*</sup> Иногда файл может занимать несколько записей в MFT (обсудим потом).

```
struct NTFS BOOT {
                                                     u8 unused5;
    u8 jump code[3];
                                                     le64 sectors per volume;
                                                      le64 mft clst;
    u8 system_id[8]; // "NTFS
                                                     le64 mft2 clst;
    u8 bytes_per_sector[2];
                                                     s8 mft record size;
                                                     u8 unused6[3];
                                                     s8 indx record size;
    u8 sectors per clusters;
                                                     u8 unused7[3];
    u8 unused1[7];
    u8 media type;
                                                     le64 serial num;
    u8 unused2[2];
                                                     __le32 check_sum;
    le16 sct per track;
                                                     u8 boot code[0x200 - 0x50 - 2 - 4];
     le16 heads;
     _le32 hidden_sectors;
                                                     u8 boot_magic[2];
    u8 unused3[4];
                                                 };
    u8 bios drive num;
    u8 unused4;
    u8 signature ex;
```

#### ВРВ содержит:

• Magic numbers для проверки того, что раздел действительно является разделом с NTFS,

```
struct NTFS_BOOT {
                                                     u8 unused5;
    u8 jump code[3];
                                                     le64 sectors per volume;
                                                       le64 mft_clst;
    u8 system_id[8]; // "NTFS
                                                     le64 mft2 clst;
                                                     s8 mft record size;
    u8 bytes_per_sector[2];
                                                     u8 unused6[3];
                                                     s8 indx record size;
    u8 sectors per clusters;
    u8 unused1[7];
                                                     u8 unused7[3];
    u8 media type;
                                                     le64 serial num;
    u8 unused2[2];
                                                     __le32 check_sum;
    le16 sct per track;
                                                     u8 boot code[0x200 - 0x50 - 2 - 4];
     le16 heads;
    __le32 hidden_sectors;
                                                     u8 boot_magic[2];
    u8 unused3[4];
                                                 };
    u8 bios drive num;
    u8 unused4;
    u8 signature ex;
```

#### ВРВ содержит:

- Magic numbers для проверки того, что раздел действительно является разделом с NTFS,
- Информацию о размере раздела и основных структур ФС,

```
struct NTFS_BOOT {
                                                     u8 unused5;
    u8 jump code[3];
                                                     le64 sectors per volume;
                                                      le64 mft clst;
    u8 system_id[8]; // "NTFS
                                                     le64 mft2 clst;
    u8 bytes_per_sector[2];
                                                     s8 mft record size;
                                                     u8 unused6[3];
                                                     s8 indx record size;
    u8 sectors per clusters;
                                                     u8 unused7[3];
    u8 unused1[7];
    u8 media type;
                                                     le64 serial num;
    u8 unused2[2];
                                                     __le32 check_sum;
    le16 sct per track;
                                                     u8 boot code[0x200 - 0x50 - 2 - 4];
     le16 heads;
    __le32 hidden_sectors;
                                                     u8 boot_magic[2];
    u8 unused3[4];
                                                 };
    u8 bios drive num;
    u8 unused4;
    u8 signature ex;
```

#### ВРВ содержит:

- Magic numbers для проверки того, что раздел действительно является разделом с NTFS,
- Информацию о размере раздела и основных структур ФС,
- Указатели на MFT и MFT Mirror.

```
struct NTFS_BOOT {
                                                     u8 unused5;
    u8 jump code[3];
                                                     le64 sectors per volume;
                                                      le64 mft_clst;
    u8 system_id[8]; // "NTFS
                                                     le64 mft2 clst;
    u8 bytes_per_sector[2];
                                                     s8 mft record size;
                                                     u8 unused6[3];
                                                     s8 indx record size;
    u8 sectors per clusters;
                                                     u8 unused7[3];
    u8 unused1[7];
    u8 media type;
                                                     le64 serial num;
    u8 unused2[2];
                                                     __le32 check_sum;
     le16 sct per track;
                                                     u8 boot code[0x200 - 0x50 - 2 - 4];
     le16 heads;
     _le32 hidden_sectors;
                                                     u8 boot_magic[2];
    u8 unused3[4];
                                                 };
    u8 bios_drive_num;
    u8 unused4;
    u8 signature ex;
Как узнать
 версию ФС,
 размер MFT
```

# Устройство MFT Entry

MFT Header	Attribute 0	Attribute 1	Attribute 2					
	от младших адресов к старшим							

В NTFS файл – это что-то вроде записи в таблице в БД. Атрибуты соответствуют колонкам таблицы.

### Устройство MFT Entry

MFT Entry Header	Attribute 0	Attribute 1	Attribute 2	•••
---------------------	-------------	-------------	-------------	-----

от младших адресов к старшим

В NTFS файл – это что-то вроде записи в таблице в БД. Атрибуты соответствуют колонкам таблицы.

Атрибуты регулярных файлов:

- \$STANDARD\_INFORMATION (даты создания/модификации, флаги "системный", "сжатый", etc.)
- \$NAME,
- \$SECURITY\_DESCRIPTOR,
- Данные.

### Атрибуты файлов (src/linux/fs/ntfs3/ntfs.h)

ATTR header Имя атрибута Значение атрибута или runlist

```
struct ATTRIB {
    enum ATTR_TYPE type;
     le32 size;
    u8 non_res;
    u8 name len;
     le16 name_off;
     le16 flags;
    le16 id;
    union {
        struct ATTR RESIDENT res;
        struct ATTR NONRESIDENT nres;
```

```
struct ATTR_RESIDENT {
    __le32 data_size;
    __le16 data_off;
    u8 flags;
    u8 res;
};
```

```
struct ATTR_NONRESIDENT {
    __le64 svcn;
    __le64 evcn;
    __le16 run_off;
    u8 c_unit;
    u8 res1[5];
    __le64 alloc_size;
    __le64 data_size;
    __le64 valid_size;
    __le64 total_size;
};
```

Короткие атрибуты, значения которых умещаются в MFT Entry.

Обязательно резидентны Standard Information и имена файла.

Runlist – список екстентов, которые составляют значение атрибута.

### **Runlists**

Runlist описывает, как VCN, Virtual Cluster Number (номера кластеров внутри значения атрибута), сопоставляются LCN, Logical Cluster Number (номерам кластеров на диске).

Runlist для несжатого файла представляет собой массив записей переменной длины (размеры указаны в элементах из 4 битов):

F	L	length	delta LCN
1	1	2*L	2*F

F	L	length	delta LCN
1	1	2*L	2*F



Homepa VCN, которые описывает i-й элемент runlist, вычисляются неявно: элементы runlist описывают примыкающие друг к другу части файла.

Homep LCN в runlist[i] получается как последний LCN, использованный в runlist[i-1], плюс delta LCN из runlist[i].

### **Runlists**

Runlist описывает, как VCN, Virtual Cluster Number (номера кластеров внутри значения атрибута), сопоставляются LCN, Logical Cluster Number (номерам кластеров на диске).

Runlist для несжатого файла представляет собой массив записей переменной длины (размеры указаны в элементах из 4 битов):

F	L	L length delta LCI	
1	1	2*L	2*F

F	L	L length delta	
1	1	2*L	2*F

...

Homepa VCN, которые описывает і-й элемент runlist, вычисляются неявно: элементы runlist описывают примыкающие друг к другу части файла.

Homep LCN в runlist[i] получается как последний LCN, использованный в runlist[i-1], плюс delta LCN из runlist[i].

Диапазону VCN могут не соответствовать никакие LCN: получается sparse file.

	F, L	Length	Delta LCN	
runlist[0]	4, 1	128	2^31 – 123	Екстент начинается в кластере 2^31 - 123
runlist[1]	0, 1	64	(empty)	Sparse extent
runlist[2]	2, 1	128	2^15	Екстент начинается в кластере 2^31 - 123 + 2^15

# Атрибуты регулярных файлов

- \$STANDARD\_INFORMATION,
- \$FILE\_NAME,
- \$OBJECT\_ID,
- \$SECURITY\_DESCRITPOR,
- \$DATA,
- \$EA\_INFORMATION,
- \$EA.

```
    $STANDARD INFORMATION,

                               struct ATTR STD INFO5 {
                                   le64 cr time;
                                                        // 0x00: File creation file.
• $FILE NAME,
                                    le64 m_time;
                                                        // 0x08: File modification time.
• $OBJECT ID,
                                   le64 c time; // 0x10: Last time any attribute was modified.
• $SECURITY DESCRITPOR,
                                   le64 a time;
                                                        // 0x18: File last access time.

    $DATA,

                                  enum FILE ATTRIBUTE fa; // 0x20: Standard DOS attributes & more.
• $EA INFORMATION,
                                   le32 max ver num; // 0x24: Maximum Number of Versions.
• $EA.
                                   _le32 ver_num;
                                                        // 0x28: Version Number.
                                   le32 class id;
                                  // Win2k and later
                                   __le32 owner_id;
                                                        // 0x30: Owner Id of the user owning the file.
                                  le32 security_id;
                                                         // 0x34: The Security Id is a key in the
                                                         // $SII Index and $SDS.
                                   le64 quota charge;
                                                         // 0x38:
                                   le64 usn;
                                                         // 0x40: Last Update Sequence Number of the
                                                         // file. This is a direct index into the file
                                                         // $UsnJrnl. If zero, the USN Journal is
                                                         // disabled.
                              };
```

```
$STANDARD_INFORMATION,
$FILE_NAME,
$OBJECT_ID,
$SECURITY_DESCRITPOR,
$DATA,
$EA_INFORMATION,
$EA.
```

Тип файловых имён, по существу, задаёт пространство имён:

- FILE NAME POSIX,
- FILE NAME UNICODE,
- FILE NAME DOS.

У файлов на NTFS есть как минимум 2 имени: UNICODE-имя и DOS-имя, сокращённое до 8.3.

Файлы могут иметь дополнительные имена, если на них есть hardlinks.

```
$STANDARD_INFORMATION,
$FILE_NAME,
$OBJECT_ID,
$SECURITY_DESCRITPOR,
$DATA,
$EA_INFORMATION,
$EA.
```

Уникальные идентификаторы файлов были добавлены для того, чтобы ярлыки на рабочем столе не ломались при переименовании или перемещении файлов.

#### Каталоги в NTFS

В NTFS каталог – это В-дерево со списком файлов, индексированных по некоторому их атрибуту.

Каталог – это файл, состоящий из следующих атрибутов:

- \$STANDARD\_INFORMATION,
- \$FILE\_NAME,
- \$SECURITY DESCRIPTOR,
- \$INDEX\_ROOT,
- \$INDEX\_ALLOCATION,
- \$BITMAP.

Если индекс построен по атрибуту \$NAME, то получаем каталог в смысле ext2.

Индекс по атрибуту \$ID — это список файлов, которым присвоен уникальный идентификатор. Идентификатор присваивается файлу при создании на него ярлыка. Тогда файл можно переименовывать, а ярлыки продолжат на них ссылаться.

# Файлы с большим количеством атрибутов.

Как быть с файлами, состоящими из большого числа екстентов (фрагментированными или дырявыми)? Их runlist может не поместиться в одну MFT Entry.

### Файлы с большим количеством атрибутов.

Как быть с файлами, состоящими из большого числа екстентов (фрагментированными или дырявыми)? Их runlist может не поместиться в одну MFT Entry.

1. Файл может описываться многими MFT Entry.

Файл может иметь атрибут \$ATTRIBUTE\_LIST (возможно, нерезидентный!), значение которого – это массив из

Элементы массива перечисляют атрибуты файла и указывают, в каких MFT Entry выделено место для их хранения.


### Файлы с большим количеством атрибутов.

Как быть с файлами, состоящими из большого числа екстентов (фрагментированными или дырявыми)? Их runlist может не поместиться в одну MFT Entry.


- 1. Файл может описываться многими MFT Entry.
- 2. Атрибут файла может повторяться. Тогда его значение получается как конкатенация значений повторяющихся атрибутов.

Runlist нерезидентного атрибута начинает отсчитывать VCN от SVCN атрибута (Start VCN). Это позволяет склеивать runlists из повторяющихся атрибутов.


# Файлы с большим количеством атрибутов: пример



### Файлы с большим количеством атрибутов: пример



### Файлы с большим количеством атрибутов: пример



### Файлы в NTFS: отличия от POSIX

- 1. Имена файлов для разных пространств имён.
- 2. Имена файлов в пространстве имён "Unicode" имеют **case-preserving** семантику, т.е. имена файлов сохраняются так, как их передали приложения, но поиск файла при открытии делается без учёта строчных/прописных букв.
- 3. Каталоги могут группировать файлы по произвольному атрибуту, допускающему сравнение.
- 4. Множественные потоки данных:
  - OpenFile("file.txt") открывает неименованный \$DATA,
  - OpenFile("file.txt:alt") открывает \$DATA с именем "alt".

### Системные файлы в NTFS

Первые 16 файлов в NTFS-разделе – это системные файлы, содержащие метаданные самой ФС:

- \$MFT,
- \$MFTMirr,
- \$LogFile,
- \$Volume,
- \$AttrDef,
- •
- \$Bitmap,
- \$Boot,
- \$BadClus,
- \$Quota,
- \$Secure,
- \$UpCase,
- \$Extend,
- \$ObjId,
- \$Reparse,
- \$UsnJournal.

# Системные файлы в NTFS

Первые 16 файлов в NTFS-разделе – это системные файлы, содержащие метаданные самой ФС:

- \$MFT,
- \$MFTMirr,
- \$LogFile,
- \$Volume,
- \$AttrDef,
- •
- \$Bitmap,
- \$Boot,
- \$BadClus,
- \$Quota,
- \$Secure,
- \$UpCase,
- \$Extend,
- \$ObjId,
- \$Reparse,
- \$UsnJournal.

Описывает область на диске, которую занимает MFT. Нужно для того, чтобы менять размер MFT при увеличении ФС или при заполнении её пользовательскими данными.

### Системные файлы в NTFS

Первые 16 файлов в NTFS-разделе – это системные файлы, содержащие метаданные самой ФС:

```
    $MFT,

• $MFTMirr,

    $LogFile,

    $Volume,

    $AttrDef,

• $Bitmap,

    $Boot,

    $BadClus,

    $Quota,

    $Secure,

    $UpCase,

• $Extend,

    $ObjId,
```

```
Содержит атрибуты $VOLUME NAME и $VOLUME INFORMATION: имя раздела и
версию NTFS.
struct VOLUME_INFO {
      _le64 res1; // 0x00
    u8 major_ver;  // 0x08: NTFS major version number
u8 minor_ver;  // 0x09: NTFS minor version number
    __le16 flags; // 0x0A: Volume flags, see VOLUME_FLAG_XXX
};
#define VOLUME FLAG DIRTY cpu to le16(0x0001)
#define VOLUME_FLAG_RESIZE_LOG_FILE cpu_to_le16(0x0002)
```

\$Reparse,

\$UsnJournal.

# Системные файлы в NTFS

Первые 16 файлов в NTFS-разделе – это системные файлы, содержащие метаданные самой ФС:

- \$MFT,
- \$MFTMirr,
- \$LogFile,
- \$Volume,
- \$AttrDef,
- .<---
- \$Bitmap,
- \$Boot,
- \$BadClus,
- \$Quota,
- \$Secure,
- \$UpCase,
- \$Extend,
- \$ObjId,
- \$Reparse,
- \$UsnJournal.

Корневой каталог раздела.

### Системные файлы в NTFS

Первые 16 файлов в NTFS-разделе – это системные файлы, содержащие метаданные самой ФС:

- \$MFT,
- \$MFTMirr,
- \$LogFile,
- \$Volume,
- \$AttrDef,
- •
- \$Bitmap,
- \$Boot,
- \$BadClus,
- \$Quota,
- \$Secure,
- \$UpCase,
- \$Extend,
- \$ObjId,
- \$Reparse,
- \$UsnJournal.

Битовая маска занятых и свободных кластеров. Аналог block bitmap в ext2.

# Системные файлы в NTFS

Первые 16 файлов в NTFS-разделе – это системные файлы, содержащие метаданные самой ФС:

- \$MFT,
- \$MFTMirr,
- \$LogFile,
- \$Volume,
- \$AttrDef,
- •
- \$Bitmap,
- \$Boot,
- \$BadClus,
- \$Quota,
- \$Secure,
- \$UpCase,
- \$Extend,
- \$ObjId,
- \$Reparse,
- \$UsnJournal.

Описывает область на диске с ВРВ.

### Системные файлы в NTFS

Первые 16 файлов в NTFS-разделе – это системные файлы, содержащие метаданные самой ФС:

- \$MFT,
- \$MFTMirr,
- \$LogFile,
- \$Volume,
- \$AttrDef,
- .
- \$Bitmap,
- \$Boot,
- \$BadClus,
- \$Quota,
- \$Secure,
- \$UpCase,
- \$Extend,
- \$ObjId,
- \$Reparse,
- \$UsnJournal.

NTFS — это case-preserving ФС, т.е. имена файлов сохраняются так, как их передали приложения, но поиск файла при открытии делается без учёта строчных/прописных букв.

Это проблема, т.к. правила преобразования регистра букв зависят не только от языка и региона, но и от версии Unicode. NTFS-разделы хранят правила преобразования символов, которые были актуальны при создании раздела.

### Системные файлы в NTFS

Первые 16 файлов в NTFS-разделе – это системные файлы, содержащие метаданные самой ФС:

- \$MFT,
- \$MFTMirr,
- \$LogFile,
- \$Volume,
- \$AttrDef,
- .
- \$Bitmap,
- \$Boot,
- \$BadClus,
- \$Quota,
- \$Secure,
- \$UpCase,
- \$Extend,
- \$ObjId,
- \$Reparse,
- \$UsnJournal.

Список точек монтирования. В отличие от Linux или BSD, точки монтирования существуют не в runtime, а постоянно сохраняются на диске.

Особые типы reparse points:

- Junction point (аналог mount или bind-mount, >= win2k),
- Символические ссылки (>= vista),
- OneDrive.

# Дополнительное чтение

- <a href="https://dubeyko.com/development/FileSystems/NTFS/ntfsdoc.pdf">https://dubeyko.com/development/FileSystems/NTFS/ntfsdoc.pdf</a>
- /src/linux/fs/ntfs3/\*

### Домашнее задание

Разберитесь с API библиотеки ntfs-3g и напишите программу, которая по образу диска строит список занятых секторов на нём, притом сопоставляет каждому сектору файл, который его использует.

- 1. Создайте раздел с NTFS,
- 2. Раздайте его по iSCSI,
- 3. Подключите этот раздел только на чтение в VM с Windows,
- 4. Запишите iSCSI-сессию с помощью tcpdump,
- 5. Прочтите несколько файлов с этого раздела,
- 6. Используя список из задачи 1, по дампу iSCSI-сессии восстановите список файлов, которые читала VM.