

#### Виртуальные FS в Linux: procfs

B Linux есть файловая система, каталоги в корне которой соответствуют исполняющимся процессам, а файлы внутри каждого каталога описывают состояние процесса.

```
artem@dev:~$ ls -lh /proc/self/
total 0

-r--r--r-- 1 artem artem 0 Oct 2 10:08 cmdline
lrwxrwxrwx 1 artem artem 0 Oct 2 10:08 cwd -> /home/artem
lrwxrwxrwx 1 artem artem 0 Oct 2 10:08 exe -> /bin/ls
dr-x---- 2 artem artem 0 Oct 2 10:08 fd
-r--r-- 1 artem artem 0 Oct 2 10:08 maps
-r--r-- 1 artem artem 0 Oct 2 10:08 stat
.....
```

#### Домашнее задание:

- man 5 proc,
- что находится в файле /proc/PID/auxv и как выглядит стек процесса сразу после execve()?
- напишите программу, которая спрячет первый аргумент командной строки из /proc/PID/cmdline (подсказка: man prctl + операция PR\_SET\_MM),
- напишите аналоги
  - ps
  - Isof

#### Виртуальные FS в Linux: FUSE

FUSE (Filesystem in USer spacE) — это способ создания драйверов файловых систем, которые исполняются как пользовательские процессы, а не часть ядра.

Драйверы FUSE работают как сервера, которые обслуживают один pipe. Они читают оттуда команды вроде "найти элемент каталога по имени", "открыть/закрыть файл", "прочесть/записать данные в файл". Клиентом такого сервера является ядро ОС.

Пример: sshfs.

#### Виртуальные FS в Linux: FUSE

FUSE (Filesystem in USer spacE) — это способ создания драйверов файловых систем, которые исполняются как пользовательские процессы, а не часть ядра.

Драйверы FUSE работают как сервера, которые обслуживают один pipe. Они читают оттуда команды вроде "найти элемент каталога по имени", "открыть/закрыть файл", "прочесть/записать данные в файл". Клиентом такого сервера является ядро ОС.

Пример: sshfs.

#### Преимущества FUSE:

- Позволяет легко экспериментировать,
- Реализации ФС могут иметь сложные зависимости, которые были бы нежелательны в ядре,
- Может использоваться непривилегированными пользователями.

#### Недостатки FUSE:

• Низкая производительность.

#### Домашнее задание:

- прочтите документацию по FUSE high level API,
- напишите драйвер для FUSE, который предоставляет ФС, состоящую из одного файла "hello", из которого можно прочесть строку "hello, world!"; в каталоге, куда монтируется эта ФС, должны работать команды `ls` и `cat hello`.

#### Acronis @ МФТИ

# **Memory-mapped files**

```
int fd = open("file.txt", O_RDONLY);
char *str = mmap(NULL, length, PROT_READ, MAP_PRIVATE, fd, 0);

/* work with @str as if it were an array */
printf("%s\n", str);

munmap(str, length);
Как это работает?
```

# Виртуальная память: зачем это надо?

Процессы не имеют доступа к физической памяти.

Вместо этого, ОС предоставляют процессам линейное адресное пространство, которое может произвольно отображаться на физическую память.

#### Виртуальная память: зачем это надо?


Процессы не имеют доступа к физической памяти.

Вместо этого, ОС предоставляют процессам линейное адресное пространство, которое может произвольно отображаться на физическую память.


Задачи, которые решает введение виртуального адресного пространства:

- 1. Возможность предоставить каждому процессу единообразное адресное пространство: процесс просто считает, что ему доступны все адреса в диапазоне [0, MAX\_ADDR),
- 2. Изоляция процессов,
- 3. Возможность прозрачно разделять часть памяти между процессами (shared libraries, text segments, etc.),
- 4. Возможность «незаметно» для процесса заполнять/выгружать его части из памяти: memory-mapped files, swapping,

# Виртуальная память с точки зрения CPU



#### Виртуальная память с точки зрения CPU



- Таблицы разрешается заполнять частично, чтобы не тратить много памяти.
- Поиск по таблицам требует много обращений к памяти, поэтому результаты преобразований адресов кешируются в TLB (Translation Look-aside Buffer)

#### Acronis @ МФТИ

# Виртуальная память с точки зрения ОС

Для операционной системы память процесса представляется как набор VMA (Virtual Memory Area).

Каждая VMA указывает

- диапазон адресов,
- права доступа (и флаги вроде copy-on-write),
- правило, как подгружать страницы из данной VMA.

# Memory-mapped files: проблемы

Если файл виден как массив в памяти, то чтение и запись делаются очень просто.

Но как

- 1. увеличивать размер файла?
- 2. обрабатывать ошибки чтения из файла?
- 3. обрабатывать ошибки записи в файл?

# Memory-mapped files: проблемы

Если файл виден как массив в памяти, то чтение и запись делаются очень просто.

#### Но как

- 1. увеличивать размер файла?
- 2. обрабатывать ошибки чтения из файла?
- 3. обрабатывать ошибки записи в файл?

Ответ: никак.

До недавнего времени ошибки при отложенной записи (writeback) можно было легко потерять:

- https://lwn.net/Articles/718734/
- http://stackoverflow.com/q/42434872/398670

# Page cache и отложенная запись (writeback)

```
Аналогичные проблемы с записью есть и в POSIX API:

int fd = open("file.txt", O_RDWR);
pwrite(fd, buf, size, 0);
fsync(fd);
close(fd);
```

# Page cache и отложенная запись (writeback)

```
Аналогичные проблемы с записью есть и в POSIX API:

int fd = open("file.txt", O_RDWR);
pwrite(fd, buf, size, 0);
fsync(fd);
close(fd);

Вызов pwrite() не записывает данные в файл, а только помещает их в раде cache.
Данные будут записаны на диск только после вызова fsync() или когда ОС решит сбросить раде cache на диск.
```

- ошибки записи будут возвращены из fsync()
- close() тоже может завершаться с ошибкой.

# Page cache и отложенная запись (writeback)

fsync() и fdatasync()

- могут сказать, что записать данные не удалось,
- не указывают диапазон страниц, которые не удалось записать.

Как с этим бороться?

# Page cache и отложенная запись (writeback)

fsync() и fdatasync()

- могут сказать, что записать данные не удалось,
- не указывают диапазон страниц, которые не удалось записать.

Как с этим бороться?

Упорядочивать записи в файл:

- 1. записать новые данные,
- 2. fsync(),
- 3. записать заголовок, который ссылается на новые данные,
- 4. fsync().

#### Page cache и отложенная запись (writeback)

fsync() и fdatasync()

- могут сказать, что записать данные не удалось,
- не указывают диапазон страниц, которые не удалось записать.

Как с этим бороться?

Упорядочивать записи в файл:

- 1. записать новые данные,
- 2. fsync(),
- 3. записать заголовок, который ссылается на новые данные,
- 4. fsync().

Как быть с перезаписями?

- 1. append-only files (только append и punch holes),
- 2. следить за использованием областей и перезаписывать только те, которые не используются.

POSIX API	Windows API			
open(const char *path, int mode, int flags)	HANDLE WINAPI CreateFile( _In_ LPCTSTR			
read(int fd, void *buf, size_t count)	BOOL WINAPI ReadFile( _In_ HANDLE hFile, _Out_ LPVOID lpBuffer, _In_ DWORD nNumberOfBytesToRead, _Out_opt_ LPDWORD lpNumberOfBytesRead, _Inout_opt_ LPOVERLAPPED lpOverlapped );			
write(int fd, const void *buf, size_t count)	BOOL WINAPI WriteFile(    _In_			
close(int fd)	BOOL WINAPI CloseHandle( _In_ HANDLE hObject			

POSIX API	Windows API
open(const char *path, int mode, int flags)	HANDLE WINAPI CreateFile(     _In_
read(int fd, void *buf, size_t count)	BOOL WINAPI ReadFile(    _In_
write(int fd, const void *buf, size_t count)	BOOL WINAPI WriteFile( _In_ HANDLE hFile, _In_ LPCVOID lpBuffer, _In_ DWORD nNumberOfBytesToWrite, _Out_opt_ LPDWORD lpNumberOfBytesWritten, _Inout_opt_ LPOVERLAPPED lpOverlapped );
close(int fd)	BOOL WINAPI CloseHandle( _In_ HANDLE hObject

# Синхронный и асинхронный ввод-вывод, pipelining и multiplexing

```
Рассмотрим пример: копирование файла с одного диска на другой.

Тривиальная реализация будет такой:

for (;;) {
    int r = read(fd_src, buf, sizeof(buf));
    write(fd_dst, buf, sizeof(buf));
}

Эффективна ли она?
```

#### Синхронный и асинхронный ввод-вывод

Диск, если начал операцию, не прерывает её до тех пор, пока она не завершится. API для работы с файлами сохранили это же свойство – они не отдают управление, пока не завершатся.

```
for (;;) {
   int r = read(fd_src, buf, sizeof(buf));
   write(fd_dst, buf, sizeof(buf));
                                          int r = read(fd src, buf, sizeof(buf));
                                                                                int r = read(fd src, buf, sizeof(buf));
                                                                                                                     int r = read(fd src, buf, sizeof(buf));
                                                                                                                                                          int r = read(fd src, buf, sizeof(buf));
     операция
                                          write(fd dst, buf, sizeof(buf));
                                                                                write(fd dst, buf, sizeof(buf));
                                                                                                                     write(fd dst, buf, sizeof(buf));
                                                                                                                                                          write(fd dst, buf, sizeof(buf));
     src disk
                                                                               idle
                                                                                                                                                          idle
                                          active
                                                                                                                     active
     dst disk
                                          idle
                                                                                                                     idle
                                                                                active
                                                                                                                                                          active
```

время

#### Синхронный и асинхронный ввод-вывод

Диск, если начал операцию, не прерывает её до тех пор, пока она не завершится. АРІ для работы с файлами сохранили это же свойство — они не отдают управление, пока не завершатся.

```
for (;;) {
   int r = read(fd_src, buf, sizeof(buf));
   write(fd_dst, buf, sizeof(buf));
                                         int r = read(fd src, buf, sizeof(buf));
                                                                             int r = read(fd src, buf, sizeof(buf));
                                                                                                                  int r = read(fd src, buf, sizeof(buf));
     операция
                                         write(fd dst, buf, sizeof(buf));
                                                                             write(fd dst, buf, sizeof(buf));
                                                                                                                  write(fd dst, buf, sizeof(buf));
     src disk
                                                                                                                  idle
                                         active -
                                                                             active
     dst disk
                                         idle
                                                                             active
                                                                                                                 active
```

Решение: запросы на запись надо отправлять асинхронно и тут же переходить к чтению следующего блока.

время

# **Pipelining и multiplexing**

Также надо учитывать время, которое требуется для того, чтобы отослать команду на чтение или запись. Оно было пренебрежимо мало для HDD, но оно велико для сетей и для SSD и NVMe.

```
for (;;) {
  int r = read(fd_src, buf, sizeof(buf));
  write(fd_dst, buf, sizeof(buf));
}
```

операция	<pre>int r = read(fd_src, buf, sizeof(buf));      write(fd_dst, buf, sizeof(buf));</pre>		<pre>int r = read(fd_src, buf, sizeof(buf));      write(fd_dst, buf, sizeof(buf));</pre>			
src disk	idle	read	idle			
host machine	send read cmd	idle	recv read resp	send write cmd	idle	recv write resp
dst disk				idle	write	idle
						время

#### Pipelining и multiplexing

Также надо учитывать время, которое требуется для того, чтобы отослать команду на чтение или запись. Оно было пренебрежимо мало для HDD, но оно велико для сетей и для SSD и NVMe.

```
for (;;) {
  int r = read(fd src, buf, sizeof(buf));
  write(fd dst, buf, sizeof(buf));
                                              int r = read(fd src, buf, sizeof(buf));
                                                                                                                  int r = read(fd src, buf, sizeof(buf));
    операция
                                                write(fd dst, buf, sizeof(buf));
                                                                                                                     write(fd dst, buf, sizeof(buf));
    src disk
                          idle
                                                                        idle
                                                        read
    host machine
                          send read cmd
                                                         idle
                                                                        recv read resp
                                                                                              send write cmd
                                                                                                                             idle
                                                                                                                                            recv write resp
```

Решение: запросы на чтение надо отправлять в таком количестве, чтобы у диска всегда была непустая очередь команд. Первая команда всё равно увидит задержку на отправку запроса и получение ответа, но для последующих этой задержки не будет.

idle

write

idle

время

dst disk

# Pipelining и head-of-line blocking

Предположим, что мы послали много запросов к диску (или к серверу). В каком порядке будут отсылаться ответы?

Есть два возможных варианта:

- в порядке получения запросов,
- в порядке завершения.

#### Pipelining и head-of-line blocking

Предположим, что мы послали много запросов к диску (или к серверу). В каком порядке будут отсылаться ответы?

Есть два возможных варианта:

- в порядке получения запросов,
- в порядке завершения.

Первый вариант (pipelining) зачастую можно реализовать для протоколов, где изначально не позаботились о мультиплексировании.

Второй вариант требует поддержки в протоколе: у запросов должны быть уникальные номера.

Pipelining имеет существенный недостаток: если серверу были отправлены запросы  $R_1$ ,  $R_2$ , ..., то  $R_2$  и последующие должны ждать, пока закончится  $R_1$ . Если он окажется очень медленным, то все следующие за ним проведут много времени в очереди, даже если бы могли исполниться быстро. Такое явление называется head-of-line blocking.

#### Pipelining и head-of-line blocking

Предположим, что мы послали много запросов к диску (или к серверу). В каком порядке будут отсылаться ответы?

Есть два возможных варианта:

- в порядке получения запросов,
- в порядке завершения.

Первый вариант (pipelining) зачастую можно реализовать для протоколов, где изначально не позаботились о мультиплексировании.

Второй вариант требует поддержки в протоколе: у запросов должны быть уникальные номера.

Pipelining имеет существенный недостаток: если серверу были отправлены запросы  $R_1$ ,  $R_2$ , ..., то  $R_2$  и последующие должны ждать, пока закончится  $R_1$ . Если он окажется очень медленным, то все следующие за ним проведут много времени в очереди, даже если бы могли исполниться быстро. Такое явление называется head-of-line blocking.

#### Дополнительное чтение:

- Google, "The QUIC Transport Protocol", <a href="https://research.google.com/pubs/archive/46403.pdf">https://research.google.com/pubs/archive/46403.pdf</a>
- Daniel Bernstein, "HTTP 2 explained", <a href="https://legacy.gitbook.com/book/bagder/http2-explained/details">https://legacy.gitbook.com/book/bagder/http2-explained/details</a>