



^{*} Ensuring data reaches disk: https://lwn.net/Articles/457667/






Очереди Ю

Рассмотрим наивное копирование файла с одного диска на другой:

```
while (!done) {
   r = read(fd_in, buf, sizeof(buf));
   r1 = write(fd_out, buf, r);
   ...
}
```

Как расположены во времени обращения к дискам?




время

Очереди Ю

Рассмотрим наивное копирование файла с одного диска на другой:

```
while (!done) {
   r = read(fd_in, buf, sizeof(buf));
   r1 = write(fd_out, buf, r);
   ...
}
```


Как расположены во времени обращения к дискам?



Очереди Ю

Обычно проблема хуже. Если ФС, между которыми делается копирование, сетевые, или расположены на быстрых NVMeустройствах, то картина будет выглядеть так:

```
while (!done) {
   r = read(fd_in, buf, sizeof(buf));
   r1 = write(fd_out, buf, r);
   ...
}
```



Обычно проблема хуже. Если ФС, между которыми делается копирование, сетевые, или расположены на быстрых NVMeустройствах, то картина будет выглядеть так:

```
while (!done) {
  r = read(fd in, buf, sizeof(buf));
 r1 = write(fd out, buf, r);
21-02-18 23:40:38.936 s#1412709.r#6998305: readfile = {offset = 0x4c44d78350, length = 16}
21-02-18 23:40:39.191 s#1412709.r#6998305: send 16 at offset 0x4c44d78350
21-02-18 23:40:39.191 s#1412709.r#6998305: completed
21-02-18 23:40:39.757 s#1412709.r#6998344: readfile = {offset = 0x4c44d78360, length = 944}
21-02-18 23:40:39.757 s#1412709.r#6998344: send 944 at offset 0x4c44d78360
21-02-18 23:40:39.757 s#1412709.r#6998344: completed
21-02-18 23:40:40.242 s#1412709.r#6998358: readfile = {offset = 0x4c44d7e360, length = 16}
21-02-18 23:40:40.361 s#1412709.r#6998358: send 16 at offset 0x4c44d7e360
21-02-18 23:40:40.361 s#1412709.r#6998358: completed
```

Обычно проблема хуже. Если ФС, между которыми делается копирование, сетевые, или расположены на быстрых NVMeустройствах, то картина будет выглядеть так:

```
while (!done) {
  r = read(fd in, buf, sizeof(buf));
 r1 = write(fd out, buf, r);
21-02-18 23:40:38.936 s#1412709.r#6998305: readfile = {offset = 0x4c44d78350, length = 16}
21-02-18 23:40:39.191 s#1412709.r#6998305: send 16 at offset 0x4c44d78350
21-02-18 23:40:39.191 s#1412709.r#6998305: completed
21-02-18 23:40:39.757 s#1412709.r#6998344: readfile = {offset = 0x4c44d78360, length = 944}
21-02-18 23:40:39.757 s#1412709.r#6998344: send 944 at offset 0x4c44d78360
21-02-18 23:40:39.757 s#1412709.r#6998344: completed
21-02-18 23:40:40.242 s#1412709.r#6998358: readfile = {offset = 0x4c44d7e360, length = 16}
21-02-18 23:40:40.361 s#1412709.r#6998358: send 16 at offset 0x4c44d7e360
21-02-18 23:40:40.361 s#1412709.r#6998358: completed
```

while (!done) {

Обычно проблема хуже. Если ФС, между которыми делается копирование, сетевые, или расположены на быстрых NVMeустройствах, то картина будет выглядеть так:

```
r = read(fd in, buf, sizeof(buf));
 r1 = write(fd out, buf, r);
21-02-18 23:40:38.936 s#1412709.r#6998305: readfile = {offset = 0x4c44d78350, length = 16}
21-02-18 23:40:39.191 s#1412709.r#6998305: send 16 at offset 0x4c44d78350
21-02-18 23:40:39.191 s#1412709.r#6998305: completed
                               570ms потрачены впустую
21-02-18 23:40:39.757 s#1412709.r#6998344: readfile = {offset = 0x4c44d78360, length = 944}
21-02-18 23:40:39.757 s#1412709.r#6998344: send 944 at offset 0x4c44d78360
21-02-18 23:40:39.757 s#1412709.r#6998344: completed
21-02-18 23:40:40.242 s#1412709.r#6998358: readfile = {offset = 0x4c44d7e360, length = 16}
21-02-18 23:40:40.361 s#1412709.r#6998358: send 16 at offset 0x4c44d7e360
21-02-18 23:40:40.361 s#1412709.r#6998358: completed
```

Обычно проблема хуже. Если ФС, между которыми делается копирование, сетевые, или расположены на быстрых NVMeустройствах, то картина будет выглядеть так:

```
while (!done) {
   r = read(fd_in, buf, sizeof(buf));
   r1 = write(fd_out, buf, r);
   ...
}
```

```
21-02-18 23:40:38.936 s#141270
21-02-18 23:40:39.191 s#14127
21-02-18 23:40:39.191 s#14127
21-02-18 23:40:39.757 s#14127
21-02-18 23:40:39.757 s#14127
21-02-18 23:40:39.757 s#14127
21-02-18 23:40:40.242 s#14127
21-02-18 23:40:40.361 s#14127
21-02-18 23:40:40.361 s#14127
```

976 байт мы скачали примерно за 1.4с.

С какой скоростью скачиваются архивы из Acronis Data Cloud?


```
0x4c44d78350, length = 16}
1c44d78350

0x4c44d78360. length = 944}
x=c44d78360

0x4c44d7e360, length = 16}
1c44d7e360
```

Очереди IO: pipelining

В случае, когда последовательные IO-запросы независимы, простым решением будет **pipelining** запросов: приложение испускает запросы наперёд, чтобы очередь IO у устройств никогда не была пустой. Таким образом мы можем скрыть время, требуемое на отправку запросов.



время

Очереди IO: head-of-line blocking

Очереди IO: head-of-line blocking

```
06-09-18 14:12:23.567 s#164034.r#66643120: readfile = {offset = 0x39f0d000, length = 524288}
06-09-18 14:12:23.577 s#164034.r#66643125: readfile = {offset = 0x39f8d000, length = 524288}
06-09-18 14:12:23.593 s#164034.r#66643145: readfile = {offset = 0x3a00d000, length = 524288}
06-09-18 14:12:23.604 s#164034.r#66643147: readfile = {offset = 0x3a08d000, length = 524288}
06-09-18 14:12:23.612 s#164034.r#66643147: send 0x3a08d000:524288
06-09-18 14:12:23.612 s#164034.r#66643147: completed
06-09-18 14:12:23.618 s#164034.r#66643154: readfile = {offset = 0x3a10d000, length = 524288}
06-09-18 14:12:23.627 s#164034.r#66643158: readfile = {offset = 0x3a18d000, length = 524288}
06-09-18 14:12:23.632 s#164034.r#66643154: send 0x3a10d000:524288
06-09-18 14:12:23.632 s#164034.r#66643154: completed
06-09-18 14:12:23.634 s#164034.r#66643166: readfile = {offset = 0x3a20d000, length = 524288}
06-09-18 14:12:23.636 s#164034.r#66643158: send 0x3a18d000:524288
06-09-18 14:12:23.636 s#164034.r#66643158: completed
06-09-18 14:12:23.641 s#164034.r#66643168: readfile = {offset = 0x3a28d000, length = 524288}
06-09-18 14:12:23.643 s#164034.r#66643166: send 0x3a20d000:524288
06-09-18 14:12:23.643 s#164034.r#66643166: completed
06-09-18 14:12:23.649 s#164034.r#66643168: send 0x3a28d000:524288
06-09-18 14:12:23.649 s#164034.r#66643168: completed
06-09-18 14:12:23.783 s#164034.r#66643120: send 0x39f0d000:524288
06-09-18 14:12:23.783 s#164034.r#66643120: completed
```

Очереди IO: head-of-line blocking

```
06-09-18 14:12:23.567 s#164034.r#66643120: readfile = {offset = 0x39f0d000, length = 524288}
06-09-18 14:12:23.577 s#164034.r#66643125: readfile = {offset = 0x39f8d000, length = 524288}
06-09-18 14:12:23.593 s#164034.r#66643145: readfile = {offset = 0x3a00d000, length = 524288}
06-09-18 14:12:23.604 s#164034.r#66643147: readfile = {offset = 0x3a08d000, length = 524288}
06-09-18 14:12:23.612 s#164034.r#66643147: send 0x3a08d000:524288
06-09-18 14:12:23.612 s#164034.r#66643147: completed
06-09-18 14:12:23.618 s#164034.r#66643154: readfile = {offset = 0x3a10d000, length = 524288}
06-09-18 14:12:23.627 s#164034.r#66643158: readfile = {offset = 0x3a18d000, length = 524288}
06-09-18 14:12:23.632 s#164034.r#66643154: send 0x3a10d000:524288
06-09-18 14:12:23.632 s#164034.r#66643154: completed
06-09-18 14:12:23.634 s#164034.r#66643166: readfile = {offset = 0x3a20d000, length = 524288}
06-09-18 14:12:23.636 s#164034.r#66643158: send 0x3a18d000:524288
06-09-18 14:12:23.636 s#164034.r#66643158: completed
06-09-18 14:12:23.641 s#164034.r#66643168: readfile = {offset = 0x3a28d000, length = 524288}
06-09-18 14:12:23.643 s#164034.r#66643166: send 0x3a20d000:524288
06-09-18 14:12:23.643 s#164034.r#66643166: completed
06-09-18 14:12:23.649 s#164034.r#66643168: send 0x3a28d000:524288
06-09-18 14:12:23.649 s#164034.r#66643168: completed
06-09-18 14:12:23.783 s#164034.r#66643120: send 0x39f0d000:524288
06-09-18 14:12:23.783 s#164034.r#66643120: completed
```

Очереди IO: head-of-line blocking

```
06-09-18 14:12:23.567 s#164034.r#66643120; readfile = {offset = 0x39f0d000, length = 524288}
06-09-18 14:12:23.577 s#164034.r#66643125: readfile = {offset = 0x39f8d000, length = 524288}
06-09-18 14:12:23.593 s#164034.r#66643145: readfile = {offset = 0x3a00d000, length = 524288}
06-09-18 14:12:23.604 s#164034.r#66643147: read file = {offset = /
06-09-18 14:12:23.612 s#164034.r#66643147: send 0x3a08d000:5247
                                                               Запрос r#66643120 попал на диск, занятый другим
06-09-18 14:12:23.612 s#164034.r#66643147.completed
                                                               клиентом.
06-09-18 14:12:23.618 s#164034.r#66643154: readfile = \( \)offset
06-09-18 14:12:23.627 s#164034.r#66643158: readfile = {offset
06-09-18 14:12:23.632 s#164034.r#66643154: send 0x3a10d203.524
                                                               Запрос r#66643147 исполнился с незанятого диска, но не
06-09-18 14:12:23.632 s#164034.r#66643154: completed
                                                               имеет права отослать готовый ответ вперёд r#66643120.
06-09-18 14:12:23.634 s#164034.r#66643166: readfile = {offset/
06-09-18 14:12:23.636 s#164034.r#66643158: send 0x3a18d000:524
06-09-18 14:12:23.636 s#164034.r#66643158: completed
                                                               Из-за описанного поведения скорость Acronis Disaster
06-09-18 14:12:23.641 s#164034.r#66643168: readfile = /offset
                                                               Recovery Service отличается на порядок на нагруженном и
06-09-18 14:12:23.643 s#164034.r#66643166: send 0x3a20d000:524
06-09-18 14:12:23.643 s#164034.r#66643166: completed
                                                               ненагруженном сторадж-кластере.
06-09-18 14:12:23.649 s#164034.r#66643168: send 0x3a28d000:52428
06-09-18 14:12:23.649 s#164034.r#66643168: completed
06-09-18 14:12:23.783 s#164034.r#66643120: send 0x39f0d000:524288
06-09-18 14:12:23.783 s#164034.r#66643120 completed
```

Очереди IO: multiplexing

Pipelining имеет следующую проблему: если первый запрос в очереди исполняется неожиданно долго, то все последующие должны его подождать. Даже если последующие запросы могут быть выполнены быстро, сервер должен отсылать ответы в порядке поступления запросов.

Избегать head-of-line blocking можно путём мультиплексирования запросов:

- добавим к каждому Ю-запросу уникальный номер,
- сервер теперь может посылать ответы в любом порядке, снабдив их номерами.

Очереди IO: multiplexing

Pipelining имеет следующую проблему: если первый запрос в очереди исполняется неожиданно долго, то все последующие должны его подождать. Даже если последующие запросы могут быть выполнены быстро, сервер должен отсылать ответы в порядке поступления запросов.


Избегать head-of-line blocking можно путём мультиплексирования запросов:

- добавим к каждому Ю-запросу уникальный номер,
- сервер теперь может посылать ответы в любом порядке, снабдив их номерами.

Эта идея используется в:


- SCTP,
- HTTP/2,
- QUIC.

^{*} The QUIC Transport Protocol: Design and Internet-scale Deployment: https://research.google.com/pubs/archive/46403.pdf



Очереди IO: queueing и scheduling


Время отклика и количество IOPS в зависимости от глубины очереди запросов:



Очереди IO: queueing и scheduling

Время отклика и количество IOPS в зависимости от глубины очереди запросов:

Вывод: нет смысла испускать слишком много IO-запросов одновременно, их можно накапливать в очереди приложения в userspace.



Очереди IO: queueing и scheduling

Идея: нет смысла испускать слишком много IO-запросов одновременно, их можно накапливать в очереди приложения в userspace.

Очереди в userspace не ухудшают время обработки запросов, но позволяют делать обработку, невозможную в ядре:

- собирать статистику о том, сколько времени запрос проводит в каких очередях,
- настраивать приоритеты запросов, пользуясь знанием об их природе,
- отменять запросы, если они стали не нужны.

См. также ScyllaDB userspace disk IO scheduler:

- https://www.scylladb.com/2016/04/14/io-scheduler-1/
- https://www.scylladb.com/2016/04/29/io-scheduler-2/
- https://www.scylladb.com/2018/04/19/scylla-i-o-scheduler-3/

Очереди IO: queueing и scheduling

Идея: нет смысла испускать слишком много IO-запросов одновременно, их можно накапливать в очереди приложения в userspace.

Очереди в userspace не ухудшают время обработки запросов, но позволяют делать обработку, невозможную в ядре:

- собирать статистику о том, сколько времени запрос проводит в каких очередях,
- настраивать приоритеты запросов, пользуясь знанием об их природе,
- отменять запросы, если они стали не нужны.

Какую статистику можно собирать:

• время обработки запросов,

Очереди IO: queueing и scheduling

Идея: нет смысла испускать слишком много IO-запросов одновременно, их можно накапливать в очереди приложения в userspace.

Очереди в userspace не ухудшают время обработки запросов, но позволяют делать обработку, невозможную в ядре:

- собирать статистику о том, сколько времени запрос проводит в каких очередях,
- настраивать приоритеты запросов, пользуясь знанием об их природе,
- отменять запросы, если они стали не нужны.

Какую статистику можно собирать:

• время обработки запросов плохой показатель для машин, которые разбивают обработку запросов на более мелкие и отправляют их подчинённым; он показывает, насколько загружены подчинённые машины.

Очереди IO: queueing и scheduling

Идея: нет смысла испускать слишком много IO-запросов одновременно, их можно накапливать в очереди приложения в userspace.

Очереди в userspace не ухудшают время обработки запросов, но позволяют делать обработку, невозможную в ядре:

- собирать статистику о том, сколько времени запрос проводит в каких очередях,
- настраивать приоритеты запросов, пользуясь знанием об их природе,
- отменять запросы, если они стали не нужны.

Какую статистику можно собирать:

- время обработки запросов,
- загруженность CPU и RAM,

Очереди IO: queueing и scheduling

Идея: нет смысла испускать слишком много IO-запросов одновременно, их можно накапливать в очереди приложения в userspace.

Очереди в userspace не ухудшают время обработки запросов, но позволяют делать обработку, невозможную в ядре:

- собирать статистику о том, сколько времени запрос проводит в каких очередях,
- настраивать приоритеты запросов, пользуясь знанием об их природе,
- отменять запросы, если они стали не нужны.

Какую статистику можно собирать:

- время обработки запросов,
- загруженность CPU и RAM если мы успеваем обрабатывать запросы за требуемое время, то нет разницы, загружен CPU на 50% или на 80%; можно использоваться только для планирования масштабирования системы.

Очереди IO: queueing и scheduling

Идея: нет смысла испускать слишком много IO-запросов одновременно, их можно накапливать в очереди приложения в userspace.

Очереди в userspace не ухудшают время обработки запросов, но позволяют делать обработку, невозможную в ядре:

- собирать статистику о том, сколько времени запрос проводит в каких очередях,
- настраивать приоритеты запросов, пользуясь знанием об их природе,
- отменять запросы, если они стали не нужны.

Какую статистику можно собирать:

- время обработки запросов,
- загруженность CPU и RAM,
- длина очереди в байтах или других единицах «стоимости» запроса,
- время ожидания запросов в очереди.

Очереди IO: CoDel и RED


Для ТСР оказались полезными две идеи об управлении очередями:

- Controlled Delay: промежуточные узлы ограничивают время ожидания пакетов в очередях; как только время превышает некоторый порог, узел сигнализирует о перегруженности линии (TCP congestion),
- Random Early Detection*: промежуточные узлы сигнализируют о congestion незадолго **ДО** того, как истечёт время ожидания в очереди или длина очереди будет превышена; пакеты отбрасываются из случайно выбранных соединений и из случайно выбранных позиций.

^{*} См., однако, "RED in different light": http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.22.9406


Для ТСР отбрасывание пакетов на нагруженных линиях работает хорошо, заставляя обе стороны замедлять скорость отсылки пакетов. Случайность выбора отбрасываемого пакета не представляет проблемы, поскольку одновременных потоков ТСР обычно много.

Для распределённой системы случайное отбрасывание запросов – плохая затея:



Обычно для выполнения одного запроса к системе требуется разослать запросы на несколько подчинённых систем и собрать ответ из частей.


Если сервера 1, 2, ..., N-1 выполнили свою работу, а сервер N отбросил запрос, то сервера с 1 по N-1 отработали впустую. Таким образом, случайное отбрасывание запросов в условиях перегруженности сервиса только ведёт к бОльшей перегрузке.



Обычно для выполнения одного запроса к системе требуется разослать запросы на несколько подчинённых систем и собрать ответ из частей.

Если сервера 1, 2, ..., N-1 выполнили свою работу, а сервер N отбросил запрос, то сервера с 1 по N-1 отработали впустую. Таким образом, случайное отбрасывание запросов в условиях перегруженности сервиса только ведёт к бОльшей перегрузке.

Напоминание: мы уже видели похожую проблему при обсуждении **tail latency.**



Обычно для выполнения одного запроса к системе требуется разослать запросы на несколько подчинённых систем и собрать ответ из частей.

Если сервера 1, 2, ..., N-1 выполнили свою работу, а сервер N отбросил запрос, то сервера с 1 по N-1 отработали впустую. Таким образом, случайное отбрасывание запросов в условиях перегруженности сервиса только ведёт к бОльшей перегрузке.

Идея: запросы надо отбрасывать не случайным образом, а выделить менее важные, и отбрасывать уже их.

Идея: в условиях перегруженности отбрасывать запросы с меньшими приоритетами.

Проблема (приоритеты в порядке убывания – 0, 1, ...):

- если запросов с приоритетами <= N достаточно много, чтобы перегрузить систему, то отбрасываем все запросы с
 приоритетами >= N,
- если оказывается, что запросов с приоритетами <= N-1 недостаточно много, что перегрузить систему, то через небольшое время мы снова разрешим принимать запросы с приоритетом N,
- в нашей системе получается колебание между перегруженным и недогруженным состояниями.

Идея: в условиях перегруженности отбрасывать запросы с меньшими приоритетами.

Проблема (приоритеты в порядке убывания – 0, 1, ...):

- если запросов с приоритетами <= N достаточно много, чтобы перегрузить систему, то отбрасываем все запросы с приоритетами >= N,
- если оказывается, что запросов с приоритетами <= N-1 недостаточно много, что перегрузить систему, то через небольшое время мы снова разрешим принимать запросы с приоритетом N,
- в нашей системе получается колебание между перегруженным и недогруженным состояниями.

Идея: сделать очень много уровней приоритета. Например, в пределах каждого уровня приоритетов типа запроса ввести уровни приоритета, соответствующие номеру пользователя.

Больше деталей см. в Overload Control for Scaling WeChat Microservices: https://www.cs.columbia.edu/~ruigu/papers/socc18-final100.pdf

