

第一章 Mysql 简介及安装和配置

Java1234\_小锋

扣扣:527085608

Java1234 官方群 1, 2, 3: (已满)

## 第一节: Mysql 简介

百度百科

## 第二节: Mysql 安装及配置

- 1, Mysql5.1 下载及安装
- 2, Mysql 数据库编码配置 utf-8
- 3, Mysql 图形界面 Sqlyog 下载及安装



第二章 Mysql 数据类型简介

Java1234\_小锋

扣扣:527085608

Java1234 官方群 1, 2, 3: (已满)

### 第一节:整数类型、浮点数类型和定点数类型

### 1,整数类型

整数类型	字节数	无符号(unsigned)范围	有符号(signed)范围(默认)
TINYINT	1	0~255	-128~127
SMALLINT	2	0~65535	-32768~32767
MEDIUMINT	3	0~16777215	-8388608~8388607
INT	4	0~4294967295	-2147483648~2147483647
INTEGER	4	0~4294967295	-2147483648~2147483647
BIGINT	8	0~18446744073709551615	-9223372036854775808
			~9223372036854775807

#### 2, 浮点数类型和定点数类型

类型	字节数	无符号(unsigned)范围	有符号(signed)范围(默认)
FLOAT	4	0,	-3.402823466E+38
		1.175494351E-38	~1.175494351E-38,
		~3.402823466E+38	0,
			1.175494351E-38
			~3.402823466E+38
DOUBLE	8	0,	-1.7976931348623157E+308
		2.2250738585072014E-308	~2.2250738585072014E-308,
		~1.7976931348623157E-308	0,
			2.2250738585072014E-308
			~1.7976931348623157E+308
DECIMAL(M,D)	M+2	同 Double	同 Double

M表示:数据的总长度(不包括小数点);

D表示:小数位;

例如 decimal(5,2) 123.45 存入数据的时候,按四舍五入计算

第二节: 日期与时间类型

类型	字节数	取值范围	零值
YEAR	1	1910~2155	0000
DATE	4	1000-01-01~9999-12-31	0000:00:00
TIME	3	-838:59:59~838:59:59	00:00:00
DATETIME	8	1000-01-01 00:00:00	0000-00-00 00:00:00
		~9999-12-31 23:59:59	
TIMESTAMP	4	19700101080001~20380119111407	00000000000000

第三节:字符串类型

类型	说明	
CHAR	固定长度字符串	
VARCHAR	可变长度字符串	
TEXT	大文本(TINYTEXT,TEXT,MEDIUMTEXT,LONGTEXT)	
ENUM	枚举类型(只能取一个元素)	
SET	集合类型(能取多个元素)	

第四节:二进制类型

类型	说明
BINARY(M)	字节数为 M, 允许长度为 0~M 的定长二进制字符串
VARBINARY(M)	允许长度为 0~M 的变长二进制字符串,字节数为值的长度加 1
BIT(M)	M 位二进制数据,最多 255 个字节
TINYBLOB	可变长二进制数据,最多 255 个字节
BLOB	可变长二进制数据,最多(216-1)个字节
MEDIUMBLOB	可变长二进制数据,最多(224-1)个字节
LONGBLOB	可变长二进制数据,最多(232-1)个字节



第三章 数据库基本操作

Java1234\_小锋

扣扣:527085608

Java1234 官方群 1, 2, 3: (已满)

### 第一节:数据库简介

数据库(Database)是按照数据结构来组织、存储和管理数据的仓库;

#### 第二节:显示所有数据库

Show databases;

#### 第三节: 创建数据库

Create database 数据库命

#### 第四节: 删除数据库

Drop database 数据库名



第四章 数据库表基本操作

Java1234\_小锋

扣扣:527085608

Java1234 官方群 1, 2, 3: (已满)

### 第一节: 创建表

约束条件	说明
PRIMARY KEY	标识该属性为该表的主键,可以唯一的标识对应的记录
FOREIGN KEY	标识该属性为该表的外键,与某表的主键关联
NOT NULL	标识该属性不能为空
UNIQUE	标识该属性的值是唯一的
AUTO_INCREMENT 标识该属性的值自动增加	
DEFAULT	为该属性设置默认值

```
创建图书类别表: t_bookType

CREATE TABLE t_booktype(
    id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    bookTypeName VARCHAR(20),
    bookTypeDesc VARCHAR(200)
);
```

```
创建图书表: t_book

CREATE TABLE t_book(
id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
bookName VARCHAR(20),
author VARCHAR(10),
price DECIMAL(6,2),
bookTypeId INT,
CONSTRAINT `fk` FOREIGN KEY (`bookTypeId`) REFERENCES `t_bookType` (`id`)
);
```

#### 第二节: 查看表结构

1, 查看基本表结构: DESCRIBE(DESC) 表名;

2, 查看表详细结构: SHOW CREATE TABLE 表名;

#### 第三节:修改表

1,修改表名 ALTER TABLE 旧表名 RENMAE 新表名;

2,修改字段 ALTER TABLE 表名 CHANGE 旧属性名 新属性名 新数据类型

3,增加字段 ALTER TABLE 表名 ADD 属性名 1 数据类型 [完整性约束条件] [FIRST | AFTER 属性名 2]

4, 删除字段 ALTER TABLE 表名 DROP 属性名

#### 第四节: 删除表

1, 删除表 DROP TABLE 表名;