

Network Management

Network Management

DE HOGESCHOOL MET HET NETWERK

Hogeschool PXL – Dep. PXL-IT – Elfde-Liniestraat 26 – B-3500 Hasselt www.pxl.be - www.pxl.be/facebook




Intro

- configuratie nic:
 - via GUI: is mogelijk op een desktop
 - → kan problemen geven als simultaan in CLI wordt geconfigureerd
 - via CLI: varieert afhankelijk van distributie
 - → we bekijken Ubuntu




- vervangt het vroegere ifup/ifdown
 - Config in yaml file, afhankelijk van installatie:





Op de desktop



- vervangt het vroegere ifup/ifdown
 - Config in yaml file, afhankelijk van installatie:

Install Type	Renderer	File
Server ISO	systemd-networkd	/etc/netplan/01-netcfg.yaml
Cloud Image	systemd-networkd	/etc/netplan/50-cloud-init.yaml
Desktop ISO	NetworkManager	/etc/netplan/01-network-manager-all.yaml

1 netwerk kaart:

Renderer : NetworkManager

→ standaard op Desktop

→ voor wifi enz. via GUI

Ethernet (not wifi/bridge)

Naam: ens33 (later meer)
Geen vast ip-adres

dhcp4: ip-adres wordt via dhcp geleverd over ipv4



Op de server

```
student@ubuntuserver01: $ cd /etc/netplan/
student@ubuntuserver01:/etc/netplan$ ls
50-cloud-init.yaml
student@ubuntuserver01:/etc/netplan$ cat 50-cloud-init.yaml
# This file is generated from information provided by
# the datasource. Changes to it will not persist across an instance.
# To disable cloud-init<sup>7</sup>s network configuration capabilities, write a fi
le
# /etc/cloud/cloud.cfg.d/99-disable-network-config.cfg with the followin
# network: {config: disabled}
network:
    ethernets:
        ens33:
            addresses: []
            dhcp4: true
    version: 2
student@ubuntuserver01:/etc/netplanS
```

Beter voor een server: fixed ip (static) gateway: alle trafic voor buiten het netwerk wordt naar de gateway (router) gestuurd

```
1 netwerk kaart:
Renderer: networkd

→ geen NetworkManager want
geen GUI
Ethernet (not wifi/bridge)
Naam: ens33 (later meer)
vaste instellingen voor
ip-adres met prefix
gateway
nameservers
search domain
dhcp4: geen dhcp
```

```
student@ubuntuserver01:~$ cat 50-cloud-init.yaml
# This file is generated from information provided by
# the datasource. Changes to it will not persist across an instance.
# To disable cloud-init's network configuration capabilities, write a fi
# /etc/cloud/cloud.cfg.d/99-disable-network-config.cfg with the followin
# network: {config: disabled}
network:
    version: 2
    renderer: networkd
    ethernets:
        ens33:
            addresses: [172.16.226.137/24]
            gateway4: 172.16.226.2
            nameservers:
                addresses: [172.16.226.2,8.8.8.8,8.8.4.4]
                search: [sysnet.lan]
                # dhcp4: no
                # dhcv6: no
<u>student@ubuntuserver01:~S</u>
```



Wijzigingen in /etc/netplan/*.yaml worden doorgevoerd met sudo netplan apply

Dit maakt ook de volgende file aan

student@ubuntuserver01: "\$

/run/systemd/network/<nr>-netplan-<nic>.network

```
STATIC
                                                                    student@ubuntuserver01:/etc/netplan$ cat /run/systemd/network/10-netplan
                                                                    ens33.network
 DHCP
                                                                    [Match]
student@ubuntuserver01: $ cat /run/systemd/network/10-netplan-ens33.netu
                                                                   Name=ens33
[Match]
                                                                    [Network]
Name=ens33
                                                                    Address=172.16.226.137/24
[Network]
                                                                   Gateway=172.16.226.2
DHCP=ipv4
                                                                    DNS=172.16.226.2
                                                                    DNS=8.8.8.8
[DHCP]
                                                                    DNS=8.8.4.4
UseMTU=true
                                                                   Domains=sysnet.lan
RouteMetric=100
```

student@ubuntuserver01:/etc/netplan5

Wijzigingen in /etc/netplan/*.yaml worden doorgevoerd met sudo netplan apply

```
Dit maakt ook de nodige instellingen in volgende file

/etc/resolv.conf → hier zie je enkel nog de DNS-search

→ resolving wordt nu gedaan door systemd-resolve

→ deze instellingen vind je nu terug in

/run/systemd/resolve/resolv.conf

OF via systemd-resolve --status
```



```
student@ubuntuserver01:/etc/netplan$ systemd-resolve --status | tail -4

DNS Servers: 172.16.226.2

8.8.8.8

8.8.4.4

DNS Domain: sysnet.lan

student@ubuntuserver01:/etc/netplan$
```

network status bekijken

Je kan de huidige instellingen ook bekijken met networkctl

Op de server

```
student@ubuntuserver01: $\times networkctl \\
IDX LINK TYPE OPERATIONAL SETUP
1 lo loopback carrier unmanaged
2 ens33 ether routable configured

2 links listed.
student@ubuntuserver01: $\times \text{tudent@ubuntuserver01: }\times \text{
```

```
student@ubuntuserver01:~$ networkctl status ens33
 2: ens33
      Link File: /lib/systemd/network/99-default.link
   Network File: /run/systemd/network/10-netplan-ens33.network
           Type: ether
          State: routable (configured)
           Path: pci-0000:02:01.0
         Driver: e1000
         Vendor: Intel Corporation
          Model: 82545EM Gigabit Ethernet Controller (Copper) (PRO/1000
     HW Address: 00:0c:29:31:8f:3d (VMware, Inc.)
        Address: 172.16.226.137
                 fe80::20c:29ff:fe31:8f3d
        Gateway: 172.16.226.2 (VMware, Inc.)
            DNS: 172.16.226.2
 Search Domains: localdomain
student@ubuntuserver01:~$
```



Benaming netwerkkaarten

```
student@ubuntuserver01: $ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN grou
p default glen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
      valid lft forever preferred lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
      valid lft forever preferred lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel stat
e UP group default glen 1000
    link/ether 00:0c:29:9d:eb:4e brd ff:ff:ff:ff:ff
    inet 172.16.226.137/24 brd 172.16.226.255 scope global dynamic ens33
      valid_lft 1030sec preferred_lft 1030sec
    inet6 fe80::20c:29ff:fe9d:eb4e/64 scope link
      valid_lft forever preferred_lft forever
student@ubuntuserver01: $
```

In de laatste versies van ubuntu zijn de netwerkkaarten niet meer eth0, eth1, eth2, enz. genoemd

ens33: is hier de enige netwerkkaart.

→ Zou vroeger dus eth0 geweest zijn



Benaming netwerkkaarten

Vroeger werden de netwerkkaarten genummerd, in de volgorde dat de kernel deze zag tijdens het booten. Daarom kon het soms zijn dat eth0 en eth1 ineens gewisseld waren!

Nu wordt iedere netwerkkaart tijdens het booten hernoemd naar een eenduidige naam, die steeds hetzelfde is.

```
en -- ethernet sl -- serial line IP (slip) wl -- wlan
                                                                      ww -- wwan
b<number> -- BCMA bus core number
                                           ccw<name> -- CCW bus group name
o<index>[d<dev port>] -- on-board device index number
s<slot>[f<function>][d<dev_port>] -- hotplug slot index number
x<MAC> -- MAC address
```

```
$ dmesg | grep -i eth
    3.050064] e1000 0000:02:01.0 eth0: (PCI:66MHz:32-bit) 00:0c:29:05:a3:e2
    3.050074] e1000 0000:02:01.0 eth0: Intel(R) PRO/1000 Network Connection
    3.057410] e1000 0000:02:01.0 ens33: renamed from eth0
```



Benaming netwerkkaarten

Het hernoemen van de netwerkkaarten naar een naam die steeds hetzelfde blijft is een goed idee. Indien je echter terug wilt naar de oude namen eth0, eth1, enzovoorts, kan je dat op volgende wijze:

```
$ sudo nano /etc/default/grub
   GRUB CMDLINE LINUX="net.ifnames=0 biosdevname=0"
$ sudo grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
$ sudo nano /etc/network/interfaces
   auto eth0
   iface eth0 inet static
                  race 100 160 10 10
```



sudo reboot

ifconfig vs ip

- ifconfig is deprecated
 - ip is het vervangende commando

```
student@ubuntuserver01: $\frac{1}{2}$ if configens 33
ens33: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
        <u>inet 172.16.226.137</u> netmask 255.255.255.0 broadcast 172.16.226
.255
        inet6 fe80::20c:29ff:fe9d:eb4e prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
        ether 00:0c:29:9d:eb:4e txqueuelen 1000 (Ethernet)
        RX packets 315 butes 354570 (354.5 KB)
        RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
        TX packets 198 bytes 14947 (14.9 KB)
        TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
student@ubuntuserver01:~$ ip a s ens33
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER UP> mtu 1500 qdisc fq codel stat
e UP group default glen 1000
    link/ether 00:0c:29:9d:eb:4e brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 172.16.226.137/24 brd 172.16.226.255 scope global dynamic ens33
       valid lft 1782sec preferred lft 1782sec
    inet6 fe80::20c:29ff:fe9d:eb4e/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
student@ubuntuserver01:~$
```



ifconfig - deprecated

- informatie opvragen en wijzigingen aanbrengen
 - informatie opvragen zonder arguments: alle nic's

```
student@ubuntuServer:~$ ifconfig
         Link encap:Ethernet | HWaddr 00:0c:29:52:5a:5b
                                                             Subnet mask
ens33
P address inet addr:172.16.110.128 | Bcast:172.16.110.255 | Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::20c:29ff:fe52:5a5b/64 Scope:Link
Link state UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
          RX packets:56 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:53 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:12834 (12.8 KB) TX bytes:5903 (5.9 KB)
                                                          Broadcast address
         Link encap:Local Loopback
lo
         inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1
          RX packets:160 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:160 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
         collisions:0 txqueuelen:1
          RX bytes:11840 (11.8 KB) TX bytes:11840 (11.8 KB)
```



ip address

- informatie opvragen en wijzigingen aanbrengen
 - informatie opvragen zonder arguments: alle nic's

```
student@ubuntuServer:~$ ip address
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default glen 1
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
       valid_lft forever preferred_lft forever
   ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default glen 10
                 Mac address
    link/ether 00:0c:29:52:5a:5b brd ff:ff:ff:ff:ff
                                                                             Link state
    inet 172.16.110.128/24 brd 172.16.110.255 scope global ens33
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::Z0c:29ff:fe52:5a5b/64 scope link
                                                   Broadcast address
       valid_lft forever preferred_lft forever
```

IP address prefix



 Of ip addr of ip a ddress show of ip a of ip a s

ip address show <nic>

- informatie opvragen en wijzigingen aanbrengen
 - informatie opvragen met arguments: 1 specifieke nic

```
student@ubuntuServer: $\( \) ip a s dev ens33
2: ens33: \( \) BROADCAST, MULTICAST, UP, LOWER_UP \> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 10
00
    link/ether 00:0c:29:52:5a:5b brd ff:ff:ff:ff
    inet 172.16.110.128/24 brd 172.16.110.255 scope global ens33
    valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:fe52:5a5b/64 scope link
    valid_lft forever preferred_lft forever
```

ip a s ens33 of ip a s dev ens33



ip addr show up

```
student@ubuntuServer:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1
    link/loopback 00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state DOWN group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:52:5a:5b brd ff:ff:ff:ff
    inet 172.16.110.128/24 brd 172.16.110.255 scope global ens33
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

```
student@ubuntuServer:~$ ip a s up
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
```



'ip a s up' toont enkel de actieve linken

('down' bestaat niet als argument)

ip link up en ip link down

disablen van een nic

ip link set ens33 down

enablen van een nic

ip link set ens33 up

 \rightarrow Dit leest de netplan-yaml file opnieuw uit



herstarten van de networkservice

```
sudo netplan apply

OF

sudo systemctl restart NetworkManager (op Desktop)

sudo systemctl restart systemd-networkd (op Server)
```

configuratie uit yaml-file in /etc/netplan wordt opnieuw toegepast



setting up IP address

Tijdelijke wijziging

```
student@ubuntuServer: $\(^\$\) ip a s ens33 | grep 172
inet 172.16.110.100/24 brd 172.16.110.255 scope global ens33
student@ubuntuServer: $\(^\$\$\) sudo ip addr del 172.16.110.100/24 dev ens33
student@ubuntuServer: $\(^\$\$\$\) ip a s ens33 | grep 172 ______ geen output=geen ip
student@ubuntuServer: $\(^\$\$\$\$\$\ ip a s ens33 | grep 172.16.110.101/24 dev ens33
student@ubuntuServer: $\(^\$\$\$\$\$\$\ ip a s ens33 | grep 172
inet 172.16.110.101/24 scope global ens33
```

ip link up → leest de yaml-file opnieuw uit!



```
student@ubuntuServer: $\frac{\sudo}{\sudo} \text{ ip link set ens33 down && sudo ip link set ens33 up student@ubuntuServer: $\frac{\subset}{\subset} \text{ ip a s ens33 | grep 172 inet 172.16.110.100/24 brd 172.16.110.255 scope global ens33
```

hostname

Tijdelijke wijziging

```
Nieuwe naam zichtbaar bij het starten van een nieuwe shell

student@ubuntuServer: "$ sudo hostname nieuwenaam

student@ubuntuServer: "$ bash

student@nieuwenaam: "$ cat /etc/hostname

ubuntuServer
```

/etc/hostname is niet aangepast, dus bij een reboot opnieuw oude naam



hostnames mogen bestaan uit 64 letters, cijfers, (punten en) koppeltekens, maar niet eindigen met een koppelteken.

hostnamectl

Permanente wijziging

```
student@ubuntuServer: "$ cat /etc/hostname
ubuntuServer
student@ubuntuServer: "$ sudo hostnamectl set-hostname nieuwenaam
sudo: unable to resolve host nieuwenaam
student@ubuntuServer: "$ cat /etc/hostname
nieuwenaam
student@ubuntuServer: "$ bash
student@nieuwenaam: "$
```

/etc/hostname is aangepast, dus bij het starten van een nieuwe shell en het herstarten van de PC in de toekomst blijft de nieuwe naam behouden.

```
ENKEL ALS: in de file /etc/cloud/cloud.cfg => preserve_hostname: true

Default:
```

```
student@ubuntuserver01:~$ cat /etc/cloud/cloud.cfg | grep preserve_hostname preserve_hostname: false
```

Je kan natuurlijk ook gewoon de file "/etc/hostname" aanpassen met vi of nano.



/etc/hosts

Aanpassen van /etc/hosts voor name-resolving (voor sudo)

- sudo doet voor ieder commando een name-resolving voor de hostname
 - Daarom is het belangrijk dat je de file /etc/hosts ook aanpast
 - anders heb je een lange timeout voordat een sudo commando wordt uitgevoerd

```
student@ubuntuServer: "$ cat /etc/hostname
ubuntuServer
student@ubuntuServer: "$ cat /etc/hosts
127.0.0.1 localhost
127.0.1.1 ubuntuServer

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1 localhost ip6-localhost ip6-loopback
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
```



arp - deprecated

Toon alle entries

```
student@ubuntuserver01:~$ arp -a
qateway (192.168.202.2) at 00:50:56:ec:9d:b4 [ether] on ens33
? (192.168.202.130) at 00:0c:29:25:f7:50 [ether] on ens33
                 student@ubuntuserver01:~$ ip a s dev ens33
                 2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER UP> mtu 1500 qdisc fq codel state UP q
                      link/ether 00:0c:29:a8:0c:fb brd ff:ff:ff:ff:ff
                      inet 192.168.202.10/24 brd 192.168.202.255 scope global ens33
student@ubuntuserver01:~$ ping 192.168.202.132
PING 192.168.202.132 (192.168.202.132) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.202.132: icmp seq=1 ttl=64 time=0.403 ms
student@ubuntuserver01:~$ arp -a
? (192.168.202.132) at 00:0c:29:76:2f:ad [ether] on ens33
gateway (192.168.202.2) at 00:50:56:ec:9d:b4 [ether] on ens33
  (192.168.202.130) at 00:0c:29:25:f7:50 [ether] on ens33
```



arp - deprecated

```
student@ubuntuserver01:~$ arp -a
? (192.168.202.132) at 00:0c:29:76:2f:ad [ether] on ens33
_gateway (192.168.202.2) at 00:50:56:ec:9d:b4 [ether] on ens33
? (192.168.202.130) at 00:0c:29:25:f7:50 [ether] on ens33
```

Delete entry

```
student@ubuntuserver01:~$ sudo arp -d 192.168.202.132
student@ubuntuserver01:~$ arp -a
_gateway (192.168.202.2) at 00:50:56:ec:9d:b4 [ether] on ens33
? (192.168.202.130) at 00:0c:29:25:f7:50 [ether] on ens33
```

```
student@ubuntuserver01:~$ ping 192.168.202.133
PING 192.168.202.133 (192.168.202.133) 56(84) bytes of data.
From 192.168.202.10 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
```

ping naar onbestaand IP

```
student@ubuntuserver01:~$ arp -a
? (192.168.202.133) at <incomplete> on ens33
_gateway (192.168.202.2) at 00:50:56:ec:9d:b4 [ether] on ens33
? (192.168.202.130) at 00:0c:29:25:f7:50 [ether] on ens33
```



ip neighbor (arp-tabel)

```
IP-NEIGHBOUR (8)
                                     Linux
                                                               IP-NEIGHBOUR (8)
NAME
       ip-neighbour - neighbour/arp tables management.
SYNOPSIS
       ip [ OPTIONS ] neigh { COMMAND | help }
       ip neigh { add | del | change | replace } { ADDR [ lladdr LLADDR ] [
               nud STATE | proxy ADDR } [ dev DEV ]
       ip neigh { show | flush } [ proxy ] [ to PREFIX ] [ dev DEV ] [ nud
               STATE ]
       STATE := { permanent | noarp | stale | reachable | none | incomplete
               delay | probe | failed }
DESCRIPTION
       The ip neigh command manipulates neighbour objects that establish bind-
       ings between protocol addresses and link layer addresses for hosts
       sharing the same link. Neighbour entries are organized into tables.
       The IPv4 neighbour table is also known by another name - the ARP table.
```



ip neighbor (of ip n)

Toon alle entries

```
student@ubuntuserver01:~$ ip n show
192,168,202,133 dev ens33 FAILED
192.168.202.2 dev ens33 lladdr 00:50:56:ec:9d:b4 STALE
192.168.202.130 dev ens33 lladdr 00:0c:29:25:f7:50 DELAY
```

192.168.202.133 ping host unreachable 192.168.202.130 Connectie via ssh

```
student@ubuntuserver02:~$ ip a s ens33
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP grou
    link/ether 00:0c:29:76:2f:ad brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.202.132/24 brd 192.168.202.255 scope global dynamic ens33
```

```
student@ubuntuserver01:~$ ping 192.168.202.132
PING 192.168.202.132 (192.168.202.132) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.202.132: icmp seq=1 ttl=64 time=0.547 ms
```

```
student@ubuntuserver01:~$ ip n show
192.168.202.132 dev ens33 lladdr 00:0c:29:76:2f:ad STALE
192.168.202.133 dev ens33 FAILED
192.168.202.2 dev ens33 lladdr 00:50:56:ec:9d:b4 STALE
192.168.202.130 dev ens33 lladdr 00:0c:29:25:f7:50 DELAY
```



```
Delete ent student@ubuntuserver01:~$ sudo ip n del 192.168.202.132 dev ens33
              student@ubuntuserver01:~$ ip n show
             192.168.202.133 dev ens33 FAILED
             192.168.202.2 dev ens33 lladdr 00:50:56:ec:9d:b4 DELAY
             192.168.202.130 dev ens33 lladdr 00:0c:29:25:f7:50 REACHABLE
```

route - deprecated

```
student@ubuntuserver01:~$ route
Kernel IP routing table
Destination Gateway
                          Genmask
                                       Flags Metric Ref Use Iface
default gateway
                          0.0.0.0 UG
                                                          0 ens33
192.168.202.0 0.0.0.0
                          255.255.255.0 U
                                                          0 ens33
student@ubuntuserver01:~$ netstat -r
Kernel IP routing table
Destination
             Gateway
                          Genmask
                                        Flags MSS Window irtt Iface
default gateway
                                       UG
                                                0 0
                          0.0.0.0
                                                           0 ens33
192.168.202.0
             0.0.0.0
                          255.255.255.0
                                                0 0
                                                           0 ens33
```

Tijdelijk wijzigingen routering: (vb. default gateway)

```
sudo route add default gw 192.168.202.xx (man route)
```



ip route

```
IP-ROUTE (8)
                                     Linux
                                                                    IP-ROUTE (8)
NAME
       ip-route - routing table management
SYNOPSIS
       ip [ ip-OPTIONS ] route { COMMAND | help }
       ip route { list | flush } SELECTOR
       ip route get ADDRESS [ from ADDRESS iif STRING ] [ oif STRING ] [ tos
               TOS ]
       ip route { add | del | change | append | replace } ROUTE
       SELECTOR := [ root PREFIX ] [ match PREFIX ] [ exact PREFIX ] [ table
               TABLE ID ] [ proto RTPROTO ] [ type TYPE ] [ scope SCOPE ]
DESCRIPTION
       ip route is used to manipulate entries in the kernel routing tables.
       Route types:
               unicast - the route entry describes real paths to the destina-
```

ip route (of ip r)

```
student@ubuntuserver01:~$ ip route
default via 192.168.202.2 dev ens33 proto static
192.168.202.0/24 dev ens33 proto kernel scope link src 192.168.202.10
Of ip r show of ip r list
```

Tijdelijk wijzigingen routering: (vb. default gateway)

sudo ip route add default via 192.168.14.xx




ping

Met ping wordt vaak de TCP/IP configuratie getest.

(ook traceroute, dig)



VMware: NAT-instelling in Workstation



VMware: NAT-instellingen op de host

interface vmnet8

NAT router en DNS Server

ip = 172.16.226.2

DHCP Server

ip = 172.16.226.**254**

```
PS C:\Users\gertv> Get-NetIPConfiguration *VMnet8
InterfaceAlias
                     : VMware Network Adapter VMnet8
InterfaceIndex
                     : 15
InterfaceDescription : VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet8
IPv4Address
                     : 172.16.226.1
IPv6DefaultGateway
IPv4DefaultGateway
DNSServer
                     : fec0:0:0:ffff::1
                       fec0:0:0:ffff::2
                       fec0:0:0:ffff::3
PS C:\Users\gertv>
```



VMware: NAT-instelling in de VM

Desktop: Een lease wordt aangevraagd door de NetworkManager bij het opstarten of herstarten van het netwerk van deze netwerkkaart.

```
student@ubuntudesktop01:~$ tail -16 /var/lib/NetworkManager/dhclient-e6c4d070-9d
3e-3144-837c-92a3594e9379-ens33.lease
lease {
  interface "ens33";
  fixed-address 172.16.226.148;
  option subnet-mask 255.255.255.0;
  option routers 172.16.226.2;
  option dhcp-lease-time 1800;
  option dhcp-message-type 5;
  option domain-name-servers 172.16.226.2;
  option dhcp-server-identifier 172.16.226.254;
  option broadcast-address 172.16.226.255;
  option netbios-name-servers 172.16.226.2;
  option domain-name "localdomain";
  renew 3 2018/10/03 18:31:20;
  rebind 3 2018/10/03 18:43:52;
  expire 3 2018/10/03 18:47:37:
student@ubuntudesktop01:~$
```

VMware: NAT-instelling in de VM

Server: Een lease wordt aangevraagd door de networkd bij het opstarten of herstarten van het netwerk van deze netwerkkaart.

CLIENTID=ff2b9434c100020000ab11e422c0dcbce95e73

student@ubuntuserver01:~\$

```
student@ubuntuserver01:~$ cat /var/run/systemd/netif/leases/2.
  This is private data. Do not parse.
ADDRESS=172.16.226.137
NETMASK=255.255.255.0
ROUTER=172.16.226.2
SERVER ADDRESS=172.16.226.254
NEXT SERVER=172.16.226.254
                                       student@ubuntuserver01:~$ networkctl
                                       IDX LINK
                                                       TYPE
                                                                     OPERATIONAL SETUP
T1 = 900
                                                      loopback
                                        1 ln
                                                                    carrier
                                                                              unmanaged
T2=1575
                                        2 ens33
                                                      ether
                                                                    routable
                                                                              configured
LIFETIME=1800
                                       2 links listed.
                                       student@ubuntuserver01:~$
DNS=172.16.226.2
DOMAINNAME=localdomain
```



VMware: NAT

Default GW

```
student@ubserv: $ route
Kernel IP routing table
Destination
               Gateway
                                Genmask
                                                Flags Metric Ref
                                                                     Use Iface
                172.16.226.2
default
                                0.0.0.0
                                                UG
                                                      0
                                                              0
                                                                       0 ens33
172.16.226.0
                                255.255.255.0
                                                                       0 ens33
                                                              0
```

DNS



DNS - poort 53

```
student@ubserv: $ dig www.pxl.be
 <>>> DiG 9.10.3-P4-Ubuntu <<>> www.pxl.be
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 18360
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1
:: OPT PSEUDOSECTION:
 EDMS: version: 0, flags:; MBZ: 0005 , udp: 4000
:: QUESTION SECTION:
;www.pxl.be.
                                IN
                                        A
:: ANSWER SECTION:
                                IN
www.pxl.be.
                        5
                                        A
                                                 192.168.4.20
;; Query time: 4 msec
;; SERVER: 172.16.226.2;53(172.16.226.2)
:: WHEN: Fri Oct 06 15:30:13 CEST 2017
;; MSG SIZE roud: 55
```

ifconfig vs ip

NET-TOOLS COMMANDS	IPROUTE COMMANDS
arp -a	ip neigh
arp -v	ip -s neigh
arp -s 192.168.1.1 1:2:3:4:5:6	ip neigh add 192.168.1.1 lladdr 1:2:3:4:5:6 dev eth:
arp -i eth1 -d 192.168.1.1	ip neigh del 192.168.1.1 dev eth1
ifconfig -a	ip addr
ifconfig eth0 down	ip link set eth0 down
ifconfig eth0 up	ip link set eth0 up
ifconfig eth0 192.168.1.1	ip addr add 192.168.1.1/24 dev eth0
ifconfig eth0 netmask 255.255.255.0	ip addr add 192.168.1.1/24 dev eth0
ifconfig eth0 mtu 9000	ip link set eth0 mtu 9000
ifconfig eth0:0 192.168.1.2	ip addr add 192.168.1.2/24 dev eth0
netstat	ss
netstat -neopa	ss -neopa
netstat -g	ip maddr
route	ip route
route add -net 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 dev eth0	ip route add 192.168.1.0/24 dev eth0
route add default gw 192.168.1.1	ip route add default via 192.168.1.1

