Sémantique et TDL La machine TAM

1 Adresses TAM

Une adresse TAM est de la forme d[r] où d est un entier relatif et r un nom de registre.

- SB : Bas de la pile
- ST : sommet de la pile. La donnée en sommet de pile est toujours en -1[ST]
- HB : le bas du tas.
- HT : le haut du tas. La donnée au sommet du tas est toujours en -1[HT].
- LB : pointe l'enregistrement d'activation courant.
 - 0[LB] contient le lien statique (toujours 0 pour Microjava)
 - 1[LB] contient l'instruction exécutée au retour de la fonction et est affectée automatiquement par un CALL ou un CALLI.
 - 2[LB] contient l'ancienne valeur de LB (base de la fonction appelante) et est affectée automatiquement par un CALL ou un CALLI.
- CB : Bas du code
- CT : Haut du code
- CP: Instruction courante.

2 Instructions TAM

Attention : L'instruction LABEL n'existe plus : une étiquette est simplement un identificateur entre deux instructions. Il n'y a pas de ':' à ajouter.

Exemple:

```
LOADL 3
loop

LOAD (1)[0]SB

JUMPIF (0) end

LOADL 1

LOAD (1)0[SB]

SUBR ISub

JUMP loop

end

LOADL "fin du prg"

SUBR Sout

HALT
```

- LOADL constante : Empile la constante (nombre ou chaine de caracteres). (True = 1, False = 0)
- \bullet LOAD (n) d[r] : empile une copie des n
 mots pris à l'adresse d[r]
- STORE (n) d[r] : copie les n mots pris en sommet de pile à l'adresse d[r]. Dépile les n mots.
- LOADA d[r] ou etiquette : empile l'adresse d[r] ou l'étiquette
- LOADI (n) : empile une copie des n mots pris à l'adresse déposée en sommet de pile

- STOREI (n) : copie les n mots pris en sommet de pile à l'adresse déposée en sommet de pile. Dépile l'adresse et les n mots.
- PUSH n : décale ST de n positions vers le haut
- POP(d) n : décale ST de n positions vers le bas et réempile les d mots qui étaient en sommet de pile.
- JUMP etiquette ou JUMP d[r] : Saut à l'étiquette ou à l'adresse (r ne peut être que CB, CT, CP).
- JUMPIF(n) etiquette ou JUMPIF (n) d[r]: Saut à l'étiquette ou à l'adresse (r ne peut être que CB, CT, CP). si la valeur en sommet de pile est égale à n.
- JUMPI : Saut à l'adresse laissée en sommet de pile.
- CALL (LB) etiquette ou d[r] : appel de la fonction en etiquette ou à l'adresse (r ne peut être que CB, CT, CP).
- CALLI : appel de la fonction à l'adresse laissée en sommet de pile (attention : il faut empiler un 0 puis l'adresse)
- RETURN (n) d : Retour de la fonction, en enlevant les d mots des parametres et en rémpilant les n mots de la valeur de retour.
- SUBR nom: Appel à une primitive (voir le TD pour la liste).
- HALT : Arrêt du programme

où n et d sont des entiers et r un nom de registre