Aller au contenu

AP2: Atelier LXC

Installer LXC:

```
apt-get update
apt-get upgrade ← mise à jour des paquets
apt-get install lxc
```

Configurer le bridge dans le nano etc/rc.local

```
#!/bin/bash
#ifconfig eno1 10.31.112.1/20 up
ifconfig eno1:0 10.31.112.2/20 up
ifconfig eno1:1 10.31.112.3/20 up
#route add default gw 10.31.112.254

brctl addbr br0 #ajout du bridge br0
ifconfig eno1 0.0.0.0
ifconfig br0 10.31.112.1/20 #adresse ip de br0
route add default gw 10.31.112.254 dev br0
brctl addif br0 eno1 #mettre la bridge en relation avec l'interface eno1
```

Verifier que tout marche avec la commande brctl show

Installer un conteneur :

```
lxc-create -n template -t debian - -r buster
```

- -t = machine
- -n = nom de la machine
- -r = version de la machine

Commande utile:

```
Commande utiles
lxc-start <container>
lxc-stop <container>
lxc-copy -n <container>
lxc-destroy <container>
lxc-destroy <container>
lxc-checkconfig
lxc-attach <container>
lxc-info <container>
lxc-info <container>
lxc-is
```

Demarrer le conteneur crée avec la commande **lxc-start template** Puis verifier son etat avec **lxc-info template**

Pour permettre au conteneur template de demarrer a chaque fois il faut modifier nano /var/lib/lxc/template/config
Ajouter cette ligne lxc.start.auto = 1

Pour acceder au conteneur template et effectuer des modifications on tape la commande **lxc-attach template**

Mettre en place un configuration ip temporaire pour le conteneur, pour pouvoir telecharger les outils necessaires :

```
ifconfig eno1 10.31.112.2 up
route add default gw 10.31.112.254
```

Telecharger les outils necessaire avec :

```
apt update
apt upgrade
apt install sudo net-tools tcpdump nano iputils-ping dbus
```

Definir une timezone:

2 | dpkg-reconfigure -f noninteractive tzdata

Crée un nouveau user pour pouvoir se connecter en ssh au conteneur :

```
1 adduser std
2 usermod -a -G sudo std
```

Puis arreter le conteneur template et faire une copie nommée web :

```
1    lxc-stop template
2    lxc-copy -n template -N web
```

Demarrer la conteneur web et y acceder

```
1 lxc-start web
2 lxc-attach web
```

Changer le nom d'hote de la machine web (qui est template car c'est une machine copié de template)

```
1 hostnamectl set-hostname web
```

Puis se déconnecter et se reconnecter pour que sa prenne effet

Realiser la configuration ip directement sur nano /etc/network/interfaces pour le conteneur web

```
auto lo
iface lo inet loopback

auto eno1 #interface utilise
iface eno1 inet static
address 10.31.112.80/20
gateway 10.31.112.254
dns-nameservers 8.8.8.8
```

Puis faire un systemctl restart networking

Puis installer apache2 sur le conteneur web et y changer l'index.html situé dans nano

/var/www/html/index.html

Sur le navigateur web entrer l'adresse 10.31.112.80 pour verifier que sa marche

Si probleme avec apache2 (**Invalid command 'SSLCertificateFile'**) pour le demarrer executer cette commande :

1 a2enmod ssl

Script utilise pour copier les fichier utile a apache pour faire fonctionner apache sur le conteneur :

```
1
    #!/bin/bash
     jour=`date +%d-%m-%Y`
2
     log="/home/sio/cloud2/$jour.log"
3
4
    heure=`date +%H%M`
5
6
7
    echo "Sauvegarde du $jour a $heure dans $log" >> $log
8
9
     echo "-----
                                     ----" >> $log
10
11
12
    rsync -r /etc/apache2/sites-available/ /var/lib/lxc/web/rootfs/etc/apache2/sites-available/
13
     rsync -r /etc/ssl/localcerts /var/lib/lxc/web/rootfs/etc/ssl/localcerts
14
    rsync -r /home/htdocs/ /var/lib/lxc/web/rootfs/home/htdocs
15
16
17
18
19
20
21
22
     echo "Sauvegarde effectué " >> $log
23
     exit
```

Puis refaire des conteneur en oubliant pas de changer le port, le nom etc.....

Pour compresser un conteneur (par exemple template) il faut :

1 | lxc-attach stop template

Puis compresser avec la commande tar -czvf template.tar /var/lib/lxc/template/

sisr1-g7/mission_12.txt · Dernière modification: 2021/05/07 10:11 de h-benzahaf