

视频 - 网络 CLI 命令 (11 分钟)

本视频演示将介绍如何通过 Windows CLI 或 Windows 命令提示符执行网络配置和故障排除命令。

首先打开"开始"菜单,键入 cmd 并按 Enter 键,打开 Windows 命令提示符。首先看看哪个命令能 发现我们的 IP 地址。键入 ipconfig,然后按 Enter 键。您可以看到它返回我的"本地连接"的 IP 地址。这是我的网卡或网络适配器、我的 IP 地址 192.168.3.167 我的子网掩码和默认网关,是在 192.168.3.1 的最近路由器。另外还在此处显示了我的本地链路 IPv6 地址。如果想了解有关 DNS 服务器、DHCP 服务器、或 MAC 地址的详细信息,可以键入命令 ipconfig /all。如果键入该命令,系统会提供其他信息。ipconfig /all。它还为我提供了主机名。此计算机的名称是 WIN7-PC。物理地址是我的 MAC 地址,在此处。我可以向下滚动,查看 DHCP 服务器,它位于 192.168.3.1,与默认网关的位置相同,以及我的 DNS 服务器,在本例中正好也位于 192.168.3.1。键入 cls 后按 Enter 键清屏。

另一个有用的命令是 ping 命令。ping 命令可测试到网络上各个设备的网络连接。换句话说,我可以键入 ping,然后键入默认网关的 IP 地址,查看我是否可以到达我的默认网关路由器。按 Enter 键,可以看到我正在收到来自 192.168.3.1 的应答。ping 是一种 ICMP 回应请求,应答是 ICMP 回应应答,因此"已发送的数据包"为四个,"已接收的数据包"为四个,"丢失的的数据包"为零个。如果我要进行更多测试,而不是只发送四个数据包,可以键入命令 ping /n,n表示数字,,然后是要发出的ping 数据包数量。我将键入数字 10,并再次输入 IP 地址,可以看到,这次 ping 将发送 10 个数据包。不仅可以 ping IP 地址,还可以通过 ping 域名来测试网络连接。例如,可以 ping cisco.com,这次获得来自 IP 地址 72.163.4.161 的应答。这是位于 cisco.com 的服务器,它正在应答我的 ping。

另一个有用的命令是 trace 命令或 trace route 命令。在 Windows 中,此命令写为 tracert。trace 命令也可测试网络连接,另外,它将返回路径中每个路由器或每一跳的应答,直至其到达目的地,我键入命令 tracert cisco.com,可以看到我正在按顺序获取应答。每个应答均来自路径上的路由器,直至其到达 cisco.com 服务器。第一个应答来自本地域,位于 192.168.3.1 的默认网关路由器。可以看到有线电视公司、宽带有线电视公司路由器。这是来自 Portland 的应答。这里有几个超时,可以开始看到思科应答。这是来自 Dallas 的思科系统应答,然后思科路由器应答,最后,是位于72.163.4.161 的 www1.cisco.com Web 服务器。这可以告知我所采取的到达思科服务器的具体路径,城市到城市,或路由器到路由器。键入 cls 清屏。

另一个将域名解析为 IP 地址的有用命令是 nslookup。nslookup 也称为域名服务器查询。要使用它,我将键入 nslookup,并按 Enter 键。它会告知我,我的域名服务器位于 192.168.3.1,而且它已做好准备进行查找或解析域名和 IP 地址。例如,我键入 cisco.com,可以看到它解析为两个 IP 地址,我们以前看到的 IPv4 地址 72.163.4.161,但它还返回了 2001:420:1101:1::a 这个 IPv6 地址。我们来看看是否可以执行反向查找,键入 IP 地址并将其解析为域名。我键入 72.163.4.161。可以看到它返回 www1.cisco.com。这是一个反向 nslookup 的示例。键入 quit,然后键入 cls,清屏。

另一个有用的命令是 net 命令,该命令用于配置网络计算机、网络共享和网络用户并对其进行故障排除。例如,我们来键入命令 net /?获取有关命令的详细信息。您可以看到 net 命令有许多选项,或其可以用于的许多不同的应用。不键入 net /?,而键入 net / 并键入 help 一词,我可以获得相同的信息。我将清屏,并键入 net share,查看此计算机上的所有共享。可以看到它返回三个管理共享。可以分辨 出这些是管理共享,因为它们的后面有 \$ 标记,以及我的桌面上的共享,即位于Users\student\Desktop\MyShare 的 MyShare。我还可以使用此 net 命令将该网络上的任何网络共享映射到我的计算机。例如,如果我打开文件夹并单击"网络",可以看到网络上有一些计算机。我双击"STUDENT-PC22",您可以看到它有一个包含 shared-file.txt 文件的 SharedFolder。我可以通过访问命令提示符,键入 net use,将 SharedFolder 映射到我的计算机。我键入星号将该共享映射到下一个可用的驱动器盘符,然后将 UNC 路径映射到 SharedFolder,\\student/pc22,\sharedfolder。按 Enter 键,可以看到驱动器 Z: 目前已连接到 student/pc22\sharedfolder。该命令已成功完成。如果现在打开我的"开始"菜单,并进入"计算机",可以看到我现在拥有到此处 Z: 驱动器 的映射网络驱动器。如果双击它,将显示共享文件。

结束本视频之前,我要要和大家分享的最后一个知识是,我们不仅可以 ping IPv4 地址和域名,还可以 ping IPv6 地址。这是 student-pc22 的 IPv6 地址。我将其复制,然后返回命令提示符,键入 cls,我们来看一下是否能使用其 IPv6 地址 ping 通 student-pc22。键入 IPv6 的 ping /6,然后粘贴该 IPv6 地址,我们来看一下是否能获得一些应答,答案是肯定的。有来自 fe80 的应答,以及来自该地址其余部分的应答。我使用其 IPv6 地址获得来自 student-pc22 的四个应答。如果使用 IPv6 ping 自己,假设是测试该 IPv6 是否绑定到我的网卡而且正常运行,只需执行 ping\6::1,这样可 ping 我在 IPv6中的环回地址。您可以看到我已收到应答,这些应答告诉我 IPv6 正在运行,并绑定到该网络适配器。要 ping 您在 IPv4 中的环回地址,只需键入 ping 127.0.0.1,可以看到我已收到应答。所以 IPv4 协议已成功启用,并绑定到我的网络适配器。