

视频 - IPv4 与 IPv6 (8 分钟)

IPv4 地址是 32 位地址, IPv6 地址是 128 位地址, 但是通常 IPv4 地址以点分十进制来表示, IPv6 地址以冒号十六进制来表示。十进制、十六进制和二进制之间的区别在于十进制系统的基数为 10, 有 10 个数字 (0 到 9) ;十六进制数字系统的基数为 16 , 有数字 0 到 9 以及 A、B、C、D、E 和 F , 分别代表 10、11、12、13、14 和 15;二进制数字系统的基数为 2,只有两个数字,0 或 1。因此, 当我们说 IPv4 地址是 32 位地址,IPv6 地址是 128 位地址时,我们首先需要将这些地址转换为二进制。 您可以在此处看到 IPv4 地址 192.168.1.100 已转换为二进制, 我们有 32 个 1 和 0。IPv6 地址也已 转换为二进制,它已被转换为 128 个 1 和 0。在 IPv4 中,这些被称为二进制八位数。IPv4 地址中有 四个二进制八位数或四个八位组,在 IPv6 地址中我们有八个十六进制数,或 IPv6 地址的每个部分有 八个 16 位组。IPv4 地址有子网掩码。您可以看到此处子网掩码为 255.255.255.0 的 192.168.1.100。 子网掩码也可以写为斜线记法。在本例中,是 192.168.1.100/24。斜线记法仅在二进制的子网掩码中 有意义。换句话说, 255.255.255.0 可以转换为二进制, 而且在二进制中, 我们可以看到它是 24 个 1, 后跟八个 0。因此,是 /24 斜线记法。子网掩码通常默认为/24 255.255.255.0、/16 255.255.0.0 和 /8 255.0.0.0。我们可以看到这些子网掩码在此处都已转换为其二进制等值数字。这可让寻找网络和主机 变得更加轻松。在 IPv4 中,子网掩码中的 1 用于定义网络。换句话说,如果我们有子网掩码为 255.255.255.0 的主机 192.168.1.100, 这几个 255 告诉我们网络的位置。它在 192.168.1 网络中。 子网掩码中的 0 告诉我们主机的位置。在本例中,它是主机号 100。

同样,地址 172.16.2.33 拥有的子网掩码为 255.255.0.0。该子网掩码告诉我们它是 172.16 网络,而且这是主机 2.33。在 10.100.100.2 主机地址中,子网掩码是 255.0.0.0,这告诉我们它在 10 网络中,主机号为 100.100.2。因此在查看二进制中的子网掩码时,1 用于定义网络,0 用于定义主机。借助无类域间路由(CIDR),子网掩码可以和/24、/16 或/8 不同。例如,我们可能有/26 子网掩码255.255.255.192。或者,我们可能有/19 子网掩码255.255.254.0。或者,我们可能有/14 子网掩码255.255.255.00。当然可能的子网掩码很多,不仅限于/24、/16 或/8。借助 CIDR,不能将子网掩码轻松定义为/24、/16 或/8。如果您将192.168.1.0定义为/24,并将子网掩码转换为/26,您就为网络划分了子网。因此,您将拥有四个子网,而不是192.168.1.0 网络。这四个子网为192.168.1.0子网、192.168.1.128子网和192.168.1.192子网。每个子网都是单独的网络,具有单独的可用主机地址。

IPv6 地址有网络前缀,而不是子网掩码。IPv6 中没有子网掩码。因此您可以看到,这个 IPv6 地址的网络前缀为 /64。该网络前缀告诉我们如何识别网络。在本例中,地址的前 64 位或2001:DB8:7AC:1F 用于定义网络,其余 64 位是主机标识符。IPv6 地址通常以压缩格式来表示。例如,我们来看这个 IPv6 地址,它已经过压缩。

我们来看看它的解压格式。在解压的格式中,前导零已省略,因此 2001:DB8 其实是 2001:0DB8,7AC 是 07AC。1F 是 001F,在地址末尾,双 F 其实是 00FF。这是因为,IPv6 地址中的前导零可以省略。同样,IPv6 地址中的连续零用双冒号来代替。我们看看这个 IPv6 地址,您可以看到有六个 0的一行字符串。这可以用双冒号来代替。一个地址中双冒号只能使用一次。因此,您可以看到在该地址中,前导零已省略,并使用双冒号替换一行中 FF 前的六个 0。