Lesson05---C++的类型转换

【本节目标】

- 1. C语言中的类型转换
- 2. C++强制类型转换
- 3. 为什么需要强制类型转换
- 4. RTTI

1. C语言中的类型转换

```
void Test ()
{
    int i = 1;
    // 隐式类型转换
    double d = i;
    printf("%d, %.2f\n" , i, d);

    int* p = &i;
    // 显示的强制类型转换
    int address = (int) p;

    printf("%x, %d\n" , p, address);
}
```

缺陷: 转换的可视性比较差,所有的转换形式都是以一种相同形式书写,难以跟踪错误的转换

2. C++强制类型转换

标准C++为了加强类型转换的可视性,引入了四种命名的强制类型转换操作符: static_cast、reinterpret_cast、const_cast、dynamic_cast

2.1 static_cast

static_cast用于非多态类型的转换(静态转换),编译器隐式执行的任何类型转换都可用static_cast,但它不能用于两个不相关的类型进行转换

```
int main()
{
    double d = 12.34;
    int a = static_cast<int>(d);
    cout<<a<<endl;
    return0;
}</pre>
```

2.2 reinterpret_cast

reinterpret_cast操作符通常为操作数的位模式提供较低层次的重新解释,用于将一种类型转换为另一种不同的类型

```
typedef void (* FUNC)();
int DoSomething (int i)
{
    cout<<"DoSomething" <<endl;
    return 0;
}

void Test ()
{
    //
    // reinterpret_cast可以编译器以FUNC的定义方式去看待DoSomething函数
    // 所以非常的BUG,下面转换函数指针的代码是不可移植的,所以不建议这样用
    // C++不保证所有的函数指针都被一样的使用,所以这样用有时会产生不确定的结果
    //
    FUNC f = reinterpret_cast< FUNC>(DoSomething );
    f();
}
```

2.3 const_cast

const_cast最常用的用途就是删除变量的const属性,方便赋值

```
void Test ()
{
    const int a = 2;
    int* p = const_cast< int*>(&a );
    *p = 3;

    cout<<a <<endl;
}</pre>
```

2.4 dynamic_cast

dynamic cast用于将一个父类对象的指针转换为子类对象的指针或引用(动态转换)

向上转型:子类对象指针->父类指针/引用(不需要转换,赋值兼容规则)向下转型:父类对象指针->子类指针/引用(用dynamic cast转型是安全的)

注意: 1. dynamic_cast只能用于含有虚函数的类 2. dynamic_cast会先检查是否能转换成功,能成功则转换,不能则返回0

```
class A
public :
   virtual void f(){}
class B : public A
{};
void fun (A* pa)
 // dynamic_cast会先检查是否能转换成功,能成功则转换,不能则返回
 B* pb1 = static_cast<B*>(pa);
  B* pb2 = dynamic cast<B*>(pa);
 cout<<"pb1:" <<pb1<< endl;</pre>
  cout<<"pb2:" <<pb2<< endl;</pre>
}
int main ()
   A a;
   B b;
   fun(&a);
   fun(&b);
   return 0;
}
```

注意强制类型转换关闭或挂起了正常的类型检查,每次使用强制类型转换前,程序员应该仔细考虑是否还有其他不同的方法达到同一目的,如果非强制类型转换不可,则应限制强制转换值的作用域,以减少发生错误的机会。**强烈建议:避免使用强制类型转换**

扩展阅读: http://www.zhihu.com/guestion/22445339/answer/21386127

2.5 explicit

explicit关键字阻止经过转换构造函数进行的隐式转换的发生

```
class A
{
public :
    explicit A (int a)
{
    cout<<"A(int a)" <<endl;</pre>
```

3. 为什么C++需要四种类型转换

C风格的转换格式很简单,但是有不少缺点的:

- 1. 隐式类型转化有些情况下可能会出问题
- 2. 显式类型转换将所有情况混合在一起,代码不够清晰

4. RTTI

RTTI: Run-time Type identification的简称,即:运行时类型识别。

C++通过以下方式来支持RTTI:

- 1. typeid运算符
- 2. dynamic_cast运算符

【总结】

知识块	知识点	分类	掌握程度
隐式及显式类型转换	隐式类型转换	考点型	掌握
	显式类型转换: (类型)变量	考点型	掌握
强制类型转换	static_cast:用于非多态类型的转换(静态转换);不能用于两个不相关的类型进行转换	考点型	掌握
	const_cast:删除变量的const属性,方便赋值	考点型	掌握
	reinterpret_cast:用于将一种类型转换为另一种不同的 类型,存在较大的风险	考点型	掌握
	dynamic_cast: 用于将一个父类对象的指针转换为子类对象的指针或引用(动态转换); 只能用于含有虚函数的类	考点型	掌握
explicit	阻止经过转换构造函数进行的隐式转换的发生	考点型	掌握
	1.C风格转换太过随意,可以在任意类型之间转换 2.C风格转换没有统一的关键字和标示符,做代码排查 时容易遗漏和忽略 3.C++对类型转换做了细分,提供了四种不同类型转 换,以支持不同需求的转换 4.C++类型转换有了统一的标示符,利于代码排查和检 视	应用型	掌握
RTTI	运行时类型识别 的功能由 typeid运算符、dynamic_cast运算符来实现	应用型	熟悉
	使用场景: 想使用基类对象的指针或引用执行某个派生类操作,并且该操作不是虚函数	应用型	熟悉

【作业】

写一篇博客,归纳总结本节课内容。