C语言源代码展示: 常用转换函数实现原理

▲ 硬件、软件、嵌入式人都关注了!

|专业|广度|深度|

编程时经常用到进制转换、字符转换。比如软件界面输入的数字字符串,如何 将字符串处理成数字呢?和大家分享一下。

01

字符串转十六进制

代码实现:

```
void StrToHex(char *pbDest, char *pbSrc, int nLen)
  char h1,h2;
  char s1,s2;
  int i:
   for (i=0; i<nLen/2; i++)
       h1 = pbSrc[2*i];
       h2 = pbSrc[2*i+1];
       s1 = toupper(h1) - 0x30; //toupper 转换为大写字母
       if (s1 > 9)
           s1 -= 7;
       s2 = toupper(h2) - 0x30;
       if (s2 > 9)
           s2 -= 7;
       pbDest[i] = s1*16 + s2;
   }
}
02
十六进制转字符串
代码实现:
void HexToStr(char *pszDest, char *pbSrc, int nLen)
   char
           ddl, ddh;
   for (int i = 0; i < nLen; i++)
```

```
ddh = 48 + pbSrc[i] / 16;
       ddl = 48 + pbSrc[i] % 16;
       if (ddh > 57) ddh = ddh + 7;
       if (ddl > 57) ddl = ddl + 7;
       pszDest[i * 2] = ddh;
       pszDest[i * 2 + 1] = ddl;
   pszDest[nLen * 2] = ' 0';
}
或者:
u16 Hex2StringArray (u8 *pSrc, u16 SrcLen, u8 *p0bj)
   u16 i=0;
   for(i=0; i<SrcLen; i++)</pre>
       sprintf((char *)(p0bj + i * 2), "%02X", *(pSrc + i));
   *(p0bj + i * 2) = ' \ 0';
   return (i * 2);
}
效果:十六进制: 0x13 0xAA 0x02转为字符串: "13AAA2"
03
字符串转十进制
代码实现:
第一种,如果带负号 这个就是atoi函数的实现:
int my_atoi(const char *str)
   int value = 0;
   int flag = 1; //判断符号
   while (*str == ' ') //跳过字符串前面的空格
       str++;
   }
   if (*str == '-') //第一个字符若是'-', 说明可能是负数
       flag = 0;
       str++;
   else if (*str == '+') //第一个字符若是'+', 说明可能是正数
       flag = 1;
       str++;
   }//第一个字符若不是'+''-'也不是数字字符,直接返回0
   else if (*str >= '9' || *str <= '0')
   {
       return 0;
   }
```

```
//当遇到非数字字符或遇到'\0'时,结束转化
   while (*str != '\0' && *str <= '9' && *str >= '0')
       value = value * 10 + *str - '0'; //将数字字符转为对应的整形数
       str++;
   if (flag == 0) //负数的情况
       value = -value;
   }
   return value;
}
效果:字符串:"-123"转为-123
第二种,如果不带负号
void StrtoDec(uint32_t *pbDest, char *pbSrc, int nLen)
   int i;
   int tmp=0;
   if(nLen > 10)
       *pbDest = 0;
   tmp = 1;
   *pbDest = 0;
   for (i=nLen-1; i>=0; i--)
       *pbDest += tmp*(*(pbSrc+i)-'0');
       tmp = tmp*10;
}
效果:字符串:"123"转为 123
第三种: 包含转为浮点数
//m^n函数
//返回值:m^n次方.
u32 NMEA_Pow(u8 m,u8 n)
   u32 result=1;
   while(n--)result*=m;
   return result;
//str转换为数字,以','或者'*'结束
//buf:数字存储区
//dx:小数点位数,返回给调用函数
//返回值:转换后的数值
int NMEA Str2num(u8 *buf,u8*dx)
   u8 *p=buf;
   u32 ires=0,fres=0;
   u8 ilen=0,flen=0,i;
   u8 mask=0;
   int res;
   while(1) //得到整数和小数的长度
```

```
if(*p=='-'){mask|=0X02;p++;}//是负数
       if(*p==','||(*p=='*'))break;//遇到结束了
       if(*p=='.'){mask|=0X01;p++;}//遇到小数点了
       else if(*p>'9'||(*p<'0')) //有非法字符
          ilen=0;
          flen=0;
          break;
       if(mask&0X01)flen++;
       else ilen++;
       p++;
   if(mask&0X02)buf++; //去掉负号
   for(i=0;i<ilen;i++) //得到整数部分数据
   {
       ires+=NMEA Pow(10,ilen-1-i)*(buf[i]-'0');
   }
   if(flen>5)flen=5;
                    //最多取5位小数
                    //小数点位数
   *dx=flen;
   for(i=0;i<flen;i++) //得到小数部分数据
       fres+=NMEA_Pow(10,flen-1-i)*(buf[ilen+1+i]-'0');
   }
   res=ires*NMEA_Pow(10,flen)+fres;
   if(mask&0X02)res=-res;
   return res:
}
效果:字符串: "123.456" 先转为 123456, 然后除以1000得到123.456
04
十讲制转字符串
代码实现:
如果只是单个十进制转字符串,使用sprintf函数就可以了。
如果是十进制数组:
u16 DectoStr (u8 *pSrc, u16 SrcLen, u8 *p0bj)
{
   u16 i=0;
   for(i=0;
             i<SrcLen;
                       <u>i++</u>)
   {
       sprintf((char *)(p0bj + i * 2), "%02d", *(pSrc + i));
   *(p0bj + i * 2) = ' 0';
   return (i * 2);
}
效果: 十进制数组13 14转为字符串"1314"
05
```

u8、u32转换

```
举个栗子: ASCII码里
这里写图片描述 字符'A', 一个字节8bit,即u8十六进制为 0x41 二进制为
0100 0001
而对应的十进制为 65 整型65, 4个字节32bit, 即u32 十六进制为 0x41 二
进制为 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0100 0001
将u32数转换成u8数组
注意: 这里是字符数组, 不是字符串
字符串是以空字符(\0)结尾的char数组
void U32ToU8Array(uint8_t *buf, uint32_t u32Value)
   buf[0] = ((u32Value >> 24) \& 0xFF);
   buf[1] = ((u32Value >> 16) \& 0xFF);
   buf[2] = ((u32Value >> 8) \& 0xFF);
   buf[3] = (u32Value \& 0xFF);
}
效果: 整型 50 转字符数组 { '\0', '\0', '\0', '\2'}
u8数组转u32
void U8ArrayToU32(uint8_t *buf, uint32_t *u32Value)
{
   *u32Value = (buf[0] << 24) + (buf[1] << 16) + (buf[2] << 8) + (buf[3] << 0);
}
效果:字符数组 { '\0', '\0', '\0', '2'}转为整型 50
06
大小端(高低位)转换
STM32 默认是小端模式的, 那么该如何转为大端?
转为大端
为大端:
pPack[0] = (u8)((len >> 8) \& 0xFF);
pPack[1] = (u8)(len \& 0xFF);
pPack[0] = (u8)(len \& 0xFF);
pPack[1] = (u8)((len >> 8) \& 0xFF);
效果: len为数据类型为 u16 (short), 比如 0x11 0x22, 转为
u8 (usigned char) 数组。
大端为:
pPack[0] (0x11)
pPack[1] (0x22)
小端为:
```

 $\begin{array}{ll} pPack[0] & (0x22) \\ pPack[1] & (0x11) \end{array}$

文章来源于维科电子网

关注微信公众号『玩转嵌入式』,后台回复"**128**"获取干货资料汇总,回复"**256**"加入技术交流群。

精彩技术文章推荐

C语言源代码展示: 常用转换函数实现原理