stty 命令中文使用详解 - lqxandroid2012的专栏 - CSDN博客

相关命令:暂无相关命令

用法:stty [-F 设备 | --file=设备] [设置]... 或:stty [-F 设备 | --file=设备] [-a|--all] 或:stty [-F 设备 | --file=设备] [-g|--save]

输出或修改终端参数。

-a, --all 以可读性较好的方式输出全部当前设置 -g, --save 以stty 可读取的格式输出当前全部设置 -F, --file=设备 打开并使用指定设备代替标准输入

 -F, --file=设备
 打开并使用指定设备代替

 --help
 显示此帮助信息并退出

--help 显示此帮助信息开退出
--version 显示版本信息并退出

可选-在设置前的指示中,*标记出了非POSIX标准的设置。以下系统定义象征了哪些设置是有效的。

特殊字符:

* dsusp 字符 每当输入刷新时会发送一个用于终端阻塞信号的字符

eof 字符 表示文件末尾而发送的字符(用于终止输入)

eol 字符 为表示行尾而发送的字符

* eol2 字符 为表示行尾而发送的另一个可选字符

erase 字符 擦除前一个输入文字的字符 intr 字符 用于发送中断信号的字符 kill 字符 用于擦除当前终端行的字符 * lnext 字符 用于输入下一个引用文字的字符 quit 字符 用于发送退出信号的字符

* rprnt 字符 用于重绘当前行的字符 start 字符 在停止后重新开启输出的字符

start 字符 在停止后重新升启输出的字 stop 字符 停止输出的字符

susp 字符 发送终端阻断信号的字符 * swtch 字符 在不同的shell 层次间切换的字符

* werase 字符 擦除前一个输入的单词的字符

特殊设置:

N 设置输入输出速度为N 波特 * cols N 统治内核终端上有N 栏

* columns N 等于cols N

ispeed N 设置输入速度为N 波特 * line N 设置行约束规则为N

min N 和 -icanon 配合使用,设置每次一完整读入的最小字符数为<N>

 ospeed
 N
 设置输出速度为N
 波特

 * rows
 N
 向内核通告此终端有N
 行

 * size
 根据内核信息输出当前终端的行数和列数

 * speed
 输出终端速度(单位为波特)

time N 和-icanon 配合使用,设置读取超时为N 个十分之一秒

控制设置:

[-]clocal 禁用调制解调器控制信号

[-]cread 允许接收输入 *[-]crtscts 启用RTS/CTS 握手

csN 设置字符大小为N 位, N 的范围为5 到8

[-]cstopb 每个字符使用2 位停止位 (要恢复成1 位配合"-"即可)

[-]hup 当最后一个进程关闭标准终端后发送挂起信号

[-]hupcl 等于[-]hup

[-]parenb 对输出生成奇偶校验位并等待输入的奇偶校验位 [-]parodd 设置校验位为奇数(配合"-"则为偶数)

输入设置:

[-]icrnl 任务中断会触发中断信号
[-]ignbrk 忽略中断字符
[-]igncr 忽略回车

1 of 3 11/21/19, 4:50 PM

[-]ignpar 忽略含有奇偶不对称错误的字符 * [-]imaxbel 发出终端响铃但不刷新字符的完整输入缓冲 [-]inlcr 将换行符转换为回车 [-]inpck 启用输入奇偶性校验 [-]inpck [-]istrip * [-]iutf8 剥除输入字符的高8 位比特 假定输入字符都是UTF-8 编码 * [-]iuclc 将大写字母转换为小写 使得任何字符都会重启输出,不仅仅是起始字符 * [-]ixany [-]ixoff 启用开始/停止字符传送 启用XON/XOFF 流控制 [-lixon 标记奇偶校验错误 (结合255-0 字符序列) [-]parmrk [-]tandem 等于[-]ixoff 输出设置: 退格延迟的风格,N的值为0至1 * bsN * crN 回车延迟的风格,N 的值为0 至3

* ffN 换页延迟的风格,N的值为0至1 * nlN 换行延迟的风格,N的值为0至1

* [-]ocrnl 将回车转换为换行符 * [-]ofdel 使用删除字符代替空字符作填充 * [-]ofill 延迟时使用字符填充代替定时器同步

* [-]olcuc 转换小写字母为大写 * [-]onlcr 将换行符转换为回车

* [-]onlret 使得换行符的行为表现和回车相同

* [-]onocr 不在第一列输出回车 [-]opost 后续进程输出

* tabN 水平制表符延迟的风格, N 的值为0 至3

* tabs 等于tab0

* -tabs 等于tab3

* vtN 垂直制表符延迟的风格,N 的值为0 至1

本地设置:

[-]crterase 擦除字符回显为退格符

* crtkill 依照echoprt 和echoe 的设置清除所有行 * -crtkill 依照echoctl 和echol 的设置清除所有行

* [-]ctlecho 在头字符中输出控制符号("^c")

[-]echo 回显输入字符 * [-]echoctl 等于[-]ctlecho [-]echoe 等于[-]crterase [-]echok 在每清除一个字符后输出一次换行

* [-]echoke 等于[-]crtkill 意义相同 [-]echonl 即使没有回显任何其它字符也输出换行

* [-]echoprt 在"\"和"/"之间向后显示擦除的字符

[-]icanon 启用erase、kill、werase 和rprnt 等特殊字符
[-]iexten 允许POSIX 标准以外的特殊字符
[-]isig 启用interrupt、quit和suspend 等特殊字符 [-]isig [-]noflsh 在interrupt 和 quit 特殊字符后禁止刷新

* [-]prterase 等于[-]echoprt

* [-]tostop 中止尝试向终端写入数据的后台任务

* [-]xcase 和icanon 配合使用,用转义符"\"退出大写状态

综合设置:

* [-]LCASE 等于[-]lcase cbreak 等于-icanon -cbreak 等于icanon

cooked 等于brkint ignpar istrip icrnl ixon opost isig icanon eof

-cooked 等于 - raw

crt 等于echoe echoctl echoke

等于echoe echoctl echoke -ixany intr ^c erase 0177 kill ^u dec

* [-]decctlq 等于[-]ixany

清除所有字符,将它们回溯为默认值 ek evenp 等于parenb -parodd cs7

等于-parenb cs8 -evenp * [-]lcase 等于xcase iuclc olcuc

litout 等于-parenb -istrip -opost cs8 -litout 等于parenb istrip opost cs7

nl 等干-icrnl -onlcr

等于icrnl -inlcr -igncr onlcr -ocrnl -onlret -nl

11/21/19, 4:50 PM

eol 等的默认值

oddp 等于parenb parodd cs7 -oddp 等于-parenb cs8 等于[-]evenp [-]parity

pass8 等于-parenb -istrip cs8 -pass8 等于parenb istrip cs7

raw 等于-ignbrk -brkint -ignpar -parmrk -inpck -istrip -inlcr -igncr -icrnl -ixon -ixoff -iuclc -ixany -imaxbel -opost -isig -icanon -xcase min 1 time $\boldsymbol{\theta}$

-raw 等于cooked

sane 等于cread -ignbrk brkint -inlcr -igncr icrnl -iutf8

-ixoff -iuclc -ixany imaxbel opost -olcuc -ocrnl onlcr -onocr -onlret -ofill -ofdel nl0 cr0 tab0 bs0 vt0 ff0 isig icanon iexten echo echoe echok -echonl -noflsh -xcase -tostop -echoprt echoctl echoke, 所有特殊字符均

使用默认值

处理连接到标准输入的tty 终端行设置。当不附加参数时,程序会输出波特率、行约束 规则以及与标准stty 设置间的偏差。在设置中,字符会被逐字读取或是被编码为^c、 0x37、0177 或127 这样的字符,其中有特殊值^- 或undef 被用于禁止特殊字符。

3 of 3 11/21/19, 4:50 PM