



新闻 网页 贴吧 知道 经验验 音乐图片 视频 地图 百科 文库

搜索经验整

百度经验 > 游戏/数码 > 电脑 > 电脑软件

Ubuntu 14.04 FTP服务器--vsftpd的安装和配置

☑))听语音

原 | 浏览: 18661 | 更新: 2014-10-06 19:08 | 标签: ubuntu






- Umntu 14.04
- WinSCP 5.5.4

方法/步骤 ♥)



打开"终端窗口",输入"sudo apt-get update"-->回车-->"输入当前登录用户的管理员密码"-->回车,就可以了。如果不运行该命令,直接安装vsftpd,会出现"有几个软件包无法下载,您可以运行apt-get update-----"的错误提示,导致无法安装。










如要投诉,请到百度经验投诉中心,如要提出 意见、建议,请到百度经验管理吧反馈。





2 安装vsftpd --->回车-->安装完成。 编入"sudo apt-get install vsftpd"-->回车-->安装完成。

3 判断vsftpd是否安装成功

打开"终端窗口",输入"sudo service vsftpd restart"重启vsftpd服务-->回车-->vsftpd 处于运行状态,说明安装成功。

4 新建"/home/uftp"目录作为用户主目录

打开"终端窗口",输入"sudo mkdir /home/uftp"-->回车-->输入"sudo ls /home"-->回车-->有一个uftp目录,目录新建成功。

5 新建用户uftp并设置密码

打开"终端窗口",输入"sudo useradd -d /home/uftp -s /bin/bash uftp"-->回车-->用户新建成功-->输入"sudo passwd uftp"设置uftp用户的密码-->回车-->输入两次密码-->回车-->密码设置成功。



6 使用gedit修改配置文件/etc/vsftpd.conf

打开"终端窗口",输入"sudo gedit /etc/vsftpd.conf"-->回车-->打开了vsftpd.conf文件,向文件中添加"userlist_deny=NO

userlist_enable=YES userlist_file=/etc/allowed_users"和"seccomp_sandbox=NO"-->使文件中的"local_enable=YES"-->保存。

── 使用gedit新建/etc/allowed_users文件

打开"终端窗口",输入"sudo gedit /etc/allowed_users"-->回车-->输入uftp-->保存,文件创建成功。





8 使用gedit查看/etc/ftpusers文件中的内容

打开"终端窗口",输入"sudo gedit /etc/ftpusers"-->回车-->打开这个文件后,看一看有没有uftp这个用户名,如果没有,就直接退出。如果有就删除uftp,因为这个文件中记录的是不能访问FTP服务器的用户清单。

使用winscp登录FTP服务器

下载安装WinSCP,运行WinSCP-->输入IP、用户名、密码-->保存-->勾选"保存密码"-->确定-->登录-->登录成功。


END

注意事项◁♡

- 本次操作是在最新版Ubuntu 14.04上完成,其它低版本应该相似,我没有去测试。
- 习惯使用vi编辑器修改配置文件的也可以使用vi,不一定要使用gedit。
 - ! 经验内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。
 - 原 作者声明:本篇经验系本人依照真实经历原创,未经许可,谢绝转载。

举报





©2016Baidu 使用百度前必读 百度经验协议 作者创作作品协议

