使用简化段定义改写以下程序，其中函数调用改用 INVOKE 语句。

```
.386
STACK   SEGMENT USE16 STACK
     DB   200 DUP(0)
STACK   ENDS
DATA    SEGMENT USE16
HELLO   DB  'How are you!$'
DATA    ENDS
CODE SEGMENT USE16
     ASSUME CS:CODE,DS:DATA,SS:STACK
BEGIN:
     MOV AX,DATA
     MOV DS,AX
     MOV AX,OFFSET HELLO
   PUSH AX
     CALL DISP
   MOV AH,4CH
     INT 21H
DISP   PROC  NEAR
     PUSH BP
     MOV BP,SP
     PUSH DX
     PUSH AX
   MOV DX,[BP+4]
     MOV AH,9
   INT 21H
     POP AX
     POP DX
     POP BP
     RET 2
DISP    ENDP
CODE    ENDS
     END BEGIN
```

答：
```
.MODEL SMALL,STDCALL
.386
DISP PROTO OFFS:WORD
.STACK  200
.DATA
HELLO   DB    'How are you!$'
.CODE
BEGIN:
```

```
    MOV AX,@DATA
    MOV DS,AX
    MOV AX,OFFSET HELLO
  INVOKE DISP,AX
  MOV AH,4CH
    INT 21H
DISP   PROC USES DX AX,OFFS:WORD
  MOV DX,OFFS
    MOV AH,9
  INT 21H
    RET
DISP    ENDP
    END BEGIN
```