# C++ 11/14/17(Session 5)

Gong xuan Jun.2021

# 课程内容

- □模板类
- 模板类型参数
- 模板非类型参数
- 模板参数模板
- 可变参数模板
- 类模板类型推导
- □模板元编程
- 元编程介绍
- 模板元数据
- 模板元函数
- Type\_traits

# 模板类(Template class)

## 模板类型参数

- 模板参数:类型参数、非类型参数和模板参数模板
- 模板的类型参数是模板的精髓

下面的例子,用户可通过后一个参数类型指定底层容器是vector 或deque

```
template<typename T, typename Container>
class Grid {
 //...
 private:
                                             Container并不意味
  std::vector<Container> mCells
};
  可按以下方式使用Grid对象
Grid<int,vector<int>> vectorGrid;
```

*Grid*<*int*,*deque*<*int*>> *dequeGrid*;

*Grid*<*int*, *int*> *intGrid*; //what's problem?

也可给模板参数指定默认值

template<typename T, typename Container=std::vector<T>>

#### 非类型的类模板参数

- > 非类型参数表示的是在编译期或链接期可以确定的常值;
- 非类型模板参数只能是右值;

*Grid*<*int*,*int*> *grid*; //it's ok?

> 对于函数模板和类模板,普通值也可以作为模板参数,例如:

```
template <typename T, size_t WIDTH, size_t HEIGHT>
class Grid{
...
};

Grid<int,10,20> grid;
```

# 非类型的函数模板参数

▶ 非类型参数也可用作函数模板定义,例如:

```
template <typename T, size_t VAL>
T add(T const& r){
  return r+VAL;
}
```

如果把函数或操作用作参数,那么这类函数会很有用(示例)

# 非类型模板参数的限制(一)

- ▶ 非类型的模板参数只能是int,char,..long、枚举、或者指向外部链接对象的指 针和引用;
- > 浮点数 (double, float) 和类对象是不允许作为非类型模板参数的;

```
template < double VAL>
double process(doulbe v) {
    return v*VAL;
}

template < std::string name>

class MyClass {
    ...
};

char const* s = "hello";

MyClass < s> x; // MyClass < "hello"> x
```

# 使用auto声明非类型模板参数

▶ C++17之前,必须明确非类型模板参数的具体类型, C++17后, 能够使用auto 关键字在模板中声明非类型模板参数,即让编译器自动推导类型,例如:

```
template <typename T, size_t WIDTH, size_t HEIGHT>//pre-C++17
 class Grid{//···};
 template <typename T, auto WIDTH, auto HEIGHT> //c++17
 class Grid{//···};
// function templete
template <typename T, size_t VAL> //pre-C++17
template <typename T, auto VAL> // c++17
T add(T const& r)
 return r+VAL;
```

#### 模板参数模板

将模板作为模板参数,通用的语法规则:

```
templete<...,template<TemplateTypeParams> class ParameterName,...>
例如:
template <typename T,template <typename E, typename Allocator = std::allocator <E>> class Container
= std::vector>
class Grid
//...
private:
  std::vector< Container<T>> mCells:
可以这样使用上面的例子
Grid<int, vector> vecGrid;
Grid<int, deque> dequeGrid;
```

# 类模板参数推导

➤ 在C++17之前,类模板构造器的模板参数是不能被自动推导的,例如:

```
std::pair a{1, 2.2}; // C++17
std::pair<int, double> a{1, 2.2}; // C++14
```

> 用户自定义的模板类

```
template < typename X, typename Y>
struct Struct{
    Struct(X x, Y y) : x(x),y(y){}
    //...
    X x;
    Y y;
}

Struct < int, std::string > myStruct(integer, str); // pre-C++17
    Struct myStruct(integer, str); // C++17
};
```

编译器将会根据初始化器的类型自动推导出模板参数类型

# 可变参数模板

#### 可变参数模板

可变参数模板即模板函数和模板类可接受可变数量的参数,例如下面的函数可接受下面的参数输入:

```
fun(2, 10.0);
fun(2,10.0, 'c', "hello");
```

- > 要创建可变参数模板,需要理解几个要点:
  - 模板参数包 (parameter pack)
  - 函数参数包
  - 展开 (unpack) 参数包
  - 递归

# 可变参数模板

#### 模板和函数参数包

▶ 模板参数包是一个类型列表, C++11提供了用省略号表示的元运算符用来表示模板参数包标识,同时,它也能表示函数参数包,函数参数包基本上是一个值列表,基本语法:

对于fun(2,10.0,' c'," hello")来说,参数包Args包含与函数调用中的参数匹配的类型: int,double,char, char\*

可变参数模板fun()与下面的函数调用都匹配:

```
fun();
fun(10);
fun(10, 'c');
```

# 可变参数模板

### 展开参数包

函数如何访问这些包的内容呢?索引功能在这里不适用,即不能使用 Args[2]来访问包中的第三个类型。定义无参的情况,用来终止调

```
void fun(){}
template<typename T, typename... Args>
void fun(T value, Args... args)
  cout<<value<<", ";
  fun(args...);
int main(){
int a=10;
double b=1.41;
string str="hellow";
fun(b, 'c', 8, str);
```

定义一个或更多参数的情况

第一个实参导致T为double,其余的三种 类型将放入Args,而其他三个值放入 args中,依次类推,采用递归调用,最后 args为空时,将调用不接受任何参数的 fun(),导致处理结束 模板元编程(Template meta programming)



### 模板元编程概念(一)-一个计算阶乘的例子

模板元编程本质上是泛型编程的一个子集,目的是在编译时执行一些计算,而不是 在运行时执行;

```
template<unsigned char f>
class Factorial
 public:
 static const unsigned long long value = (f * Factorial < f - 1 > :: value);
};
                                                                int main(){
                                                                             cout << Factorial<6>::value <<
template<>
                                                                endl;
class Factorial<0>
                                                                             return 0;
 public:
            static\ const\ unsigned\ long\ long\ value=1;
};
```

运行时可通过::val访问编译时计算出来的值, 这是一个静态常量

#### 模板元编程概念(二)

- > 模板元编程是一种可产生程序的程序;
- ▶ 模板元编程是许多boost库组件的基础; 遵循C++语法, 但编程思想与C++有很大的不同;
- > 编译期执行,操作的对象不是普通的变量,不能使用C++运行时关键字(如 if,else,for等),常用语法元素有:
  - enum, static 定义编译期的整数常量
  - typedef,using 定义元数据
  - templete 定义元函数
  - :: 域运算符

#### 元数据 (meta data)

- ➤ 元数据是C++编译器在编译阶段可操作的数据
- ▶ 模板元编程中的元数据更多的是以类型的方式出现,如int,class这样的抽象数据 类型
- > 元数据类型
  - 整数元数据
  - 值型元数据
  - 函数元数据
  - 类元数据
- > 声明元数据举例

typedef int meta\_data //元数据meta\_data,值为int
typedef std::vector<int> meta\_data1 //元数据meta\_data1,值为vector<int>
typedef void(\*meta\_data2)(int,int)

#### 元函数(meta function)-规则

- 元函数用于操作元数据,编译期被调用,功能和形式类似运行时的函数
- ▶ 元函数实际上表现为C++中的一个类或模板类
- > 元函数规则:

```
templete<typename T1>
struct meta_function
{
    typedef T1 type; // 返回T1,等价于using type = T1
    type value; //返回值
}
```

#### 元函数(meta function)-值元函数

> 下面的值元函数在编译期比较两个int类型的整数大小

```
#include <iostream>
template<int firstValue,int secondValue>
struct get_min_value
 static const int value = (firstValue < secondValue)?firstValue:secondValue;
};
int main()
std::cout<<get_min_value<10,20>::value<<std::endl;
return 0;
```

## 元函数(meta function)-操作类型的元函数

▶ 下面的元函数对类型进行操作,如果输入的元数据T是指针类型,则返回const T,否则返回 const T\*

```
template<typename T>
struct return_type{
 typedef const T^* type; //return const T^*
};
template<typename T>
struct\ return\_type < T^* > { //template\ specilization\ for\ } T^*
 typedef const T type; //return const T
};
int main(){
 std::cout<<std::is_same<return_type<int>::type , const int*>::value<<std::endl;</pre>
 std::cout<<std::is same<return type<int*>::type, const int>::value<<std::endl;
 return 0:
```

#### type\_traits

- ➤ type\_traits以库的方式实现了类型特征提取功能,是泛型编程和模板元编程所必须的基础设施
- type\_traits已经成为了C++11标准的一部分(头文件<type\_traits>),但 boost.type\_traits并不完全与标准一致
- type\_traits位于名字空间boost(为了使用type\_traits组件,需要包含头文件 <boost/type\_traits.hpp>),像下面这样:

#include <boost/type\_traits.hpp>
using namespace boost;

通过类型traits,可在编译时根据类型做出决策

#### type\_traits 分类

#### 原始类型类别

- is\_void<T>
- is\_integral<T>
- is\_pointer<T>
- ...

#### 复合类型类别

- is\_reference
- is\_object
- ...

#### 类型属性

- is\_const
- is\_unsigned
- is\_move\_constructible
- ...

#### 类型关系

- is\_same
- is\_convertible
- ...

#### Const\_volatile 修改

- remove\_const
- add\_const
- ...

## 引用修改

- remove\_reference
- add\_lvalue\_reference
- add\_rvalue\_reference
- ...

#### 符号性修改

- make\_signed
- make\_unsigned
- ..

#### 其他转换

- enable\_if
- conditional
- • •

### type\_traits-使用类型分类(以is\_integral为例)

▶ 以is\_integral为例了解这种类的工作方式,is\_integral继承自 integral\_constant, 其实现:

```
template < class T, T v >

struct integral_constant {
    static constexpr T value = v;
    typedef T value_type;
    typedef integral_constant type;
    constexpr operator value_type() const noexcept { return value; } constexpr value_type operator()()
    const noexcept { return value; } //since c++14
    };

typedef integral_constant < bool, true > true_type;

typedef integral_constant < bool, false > false_type;
```

## type\_traits-使用类型分类(以is\_integral为例)

- ➤ 结合模板根据类型的某些属性生成代码时, type traits才更有用(代码示例)
- ▶ 有三种类型关系:is\_same,is\_base\_of和is\_convertible(代码示例)

#### SFINAE

- > SFINAE (替换失败不是错误, Substitution Failure Is Not An Error) 主要用于解决重载歧义的情况,即无法使用其他技术(如特化)解析歧义时使用。
- ▶ 如果有选择地使用SFINAE和enable\_if禁用重载集中的错误重载,有时会得到 奇怪的编译错误,这些错误很难跟踪

代码示例

# Q&A