



Active Frames

BlackBerry OS10s „Active Frames“ leben weiter – als quelloffener Eigenbau für jedes Android-Telefon. Diese Anleitung zeigt, was die Kacheln können und wie man sie einrichtet.

Version 0.33 · GNU GPLv3 · kein BlackBerry-Code, nur offene Android-Schnittstellen

Quellcode & APK: github.com/8818freak/ActiveFrames

Alle Bildschirmfotos aus dem echten Betrieb – persönliche Inhalte wurden geschwärzt.

Inhalt

1. [Was ist Active Frames?](#)
2. [Einrichtung](#)
3. [Das Widget auflegen](#)
4. [Einstellungen](#)
5. [Die Kacheln](#)
6. [Widget 2 in EdgeTab](#)
7. [Sichern & Wiederherstellen](#)

1 Was ist Active Frames?

Auf dem BlackBerry-Startbildschirm (OS10) zeigten die „Active Frames“ die zuletzt benutzten Apps als lebendige Kacheln: oben links die zuletzt geöffnete, jede mit dem Inhalt der letzten Benachrichtigung, roter Stern bei etwas Neuem. **Active Frames** baut das von Grund auf neu – komplett eigener Code, keine Zeile aus einer BlackBerry-App, nur öffentliche, dokumentierte Android-Schnittstellen (Nutzungsdaten, Benachrichtigungszugriff, optional die Bedienungshilfe).

Kostenlos, quelloffen (GNU GPLv3), keine Werbung, keine Datensammlung, kein Internet-Zugriff.
Läuft auf jedem Android-Gerät ab Version 10 – kein BlackBerry-Gerät nötig.

2 Einrichtung

Beim ersten Start führt die App durch drei Freischaltungen. Jede öffnet einen eigenen System-Bildschirm; es sind keine gewöhnlichen Laufzeit-Dialoge.

1. Nutzungsdatenzugriff (für die Reihenfolge)

Legt fest, welche App zuletzt vorne war – daraus ergibt sich die BlackBerry-Reihenfolge der Kacheln (oben links zuletzt benutzt).


2. Benachrichtigungszugriff (für Stern & Kachelbild)

Liefert je App das letzte Bild (Chat-Foto, Cover, großes Symbol) und ob es etwas Neues gibt (roter Stern).

3. Bedienungshilfe (optional, echte App-Fotos)

Nur wenn eingeschaltet: Active Frames macht beim Öffnen einer App ein Foto ihres Zustands (echte Active-Frames-Optik). Die Bilder bleiben ausschließlich auf dem Gerät. Apps, die Bildschirmfotos unterbinden (Banking, BBMe), zeigen statt eines schwarzen Bildes ihr Logo.

Wichtig bei geänderten Berechtigungen: Ändert sich eine Berechtigung – etwa weil ein Update eine neue hinzufügt oder eine bestehende erweitert – muss man die bereits erteilte Berechtigung in den Android-Einstellungen einmal **entziehen und danach neu erteilen**. Sonst bleibt sie trotz „erteilt“ wirkungslos.




Startbildschirm mit den drei Freischaltungen

3 Das Widget auflegen


Startbildschirm lange gedrückt halten → *Widgets* → *Active Frames* auf eine freie Fläche ziehen und an den Rändern frei skalieren. Über das Zahnrad-Symbol auf der Kachel öffnen sich die Einstellungen.

4 Einstellungen

- **Spalten:** z. B. 2 wie OS10 auf kleineren Geräten, 4 wie auf dem Passport.
- **Kachelformat automatisch:** passt die Kachelhöhe dem Bildschirmformat an (rechteckig wie der Bildschirm, nicht immer quadratisch). Alternativ die Höhe manuell einstellen.
- **Anzahl Kacheln** und **große Reihen oben** (obere Reihen groß, danach kleiner – wie OS10).
- **Scrollen (mehr Kacheln als sichtbar):** siehe [Hinweis unten](#).
- **Schnellstart-Apps:** fest angepinnte Apps, die immer vorne stehen.



Widget-1-Einstellungen



Kacheln auf dem Startbildschirm

5 Die Kacheln

- **Reihenfolge:** oben links die zuletzt benutzte App, dann die davor usw.
- **Roter Stern:** erscheint bei etwas Neuem und verschwindet beim Öffnen.
- **Kachelbild:** Inhalt der letzten Benachrichtigung; liegt keines vor, wird das App-Logo kachelgroß (mittig, unverzerrt) gezeigt.
- **Schließen (X):** blendet eine Kachel aus; sie taucht wieder auf, sobald die App erneut benutzt wird oder etwas Neues schickt.

Hinweis zum Scrollen

Der Scroll-Modus zeigt mehr Kacheln, als sichtbar sind. Er nutzt eine Android-Sammlung. Auf einzelnen älteren Launchern (z. B. dem BlackBerry Launcher) vertauschte diese früher beim Umsortieren Bild, Symbol und Name der Kacheln oder zeigte die falsche Reihenfolge – das ist behoben: Jede Kachel wird jetzt als EIN Bild gezeichnet (Kachelbild + Symbol + Name + Stern zusammen), und die Sammlung wird bei jedem vollen Neuaufbau frisch erzeugt. Damit stimmen Bild und Name immer zusammen und die Reihenfolge passt – auch auf dem BlackBerry Launcher. Falls es auf einem ungewöhnlichen Launcher dennoch hakt: Scrollen ausschalten (die feste Darstellung ist immer korrekt) oder „Widget 2“ in EdgeTab nutzen.

Auffrischen im Scroll-Modus (Springen beim Schließen)

Kurz-Empfehlung: Auf modernen Launchern „Schonend auffrischen“ einschalten; auf dem **BlackBerry Launcher** zusätzlich „Bei Aktionen voll auffrischen“ (= Hybrid). Wen die Details nicht interessieren, kann den Rest dieses Abschnitts überspringen.

Schließt man im Scroll-Modus eine Kachel, muss das Widget aktualisiert werden. Wie das geschieht, steuern in den Einstellungen zwei Schalter unter dem Scroll-Schalter – daraus ergeben sich drei Verhaltensweisen:

- **Voll (beide Schalter aus – Standard):** Immer zuverlässig, aber der Launcher baut die Sammlung beim Auffrischen kurz neu auf – die Kachelbilder können beim Schließen einen Moment „springen“. Das ist die Grenze mancher Launcher (v. a. des BlackBerry Launchers).
- **Schonend auffrischen (an):** Aktualisiert die Kacheln, ohne die Sammlung neu aufzubauen – auf **modernen Launchern** kein Springen. Manche Launcher (BlackBerry) nehmen das aber nur unzuverlässig an; dann lässt sich mit der Zeit keine Kachel mehr schließen.
- **Hybrid (Schonend an + „Bei Aktionen voll auffrischen“ an):** Scrollen, eintreffende Benachrichtigungen und das Nachschärfen der Bilder bleiben flüssig; **Öffnen und Schließen** nehmen den vollen, zuverlässigen Weg. So übernimmt der BlackBerry Launcher beim Öffnen die **neue Kachel-Reihenfolge** (im rein schonenden Modus blieb sie stehen) und weckt die Sammlung wieder auf, sodass das schonende Auffrischen danach wieder greift. Beim Öffnen ist das unsichtbar (die geöffnete App verdeckt gerade den Startbildschirm), nur das Schließen ruckelt kurz. Empfehlung für den **BlackBerry Launcher**.

Kurz: Auf modernen Launchern „Schonend auffrischen“ einschalten (flüssig und zuverlässig). Auf dem BlackBerry Launcher zusätzlich „Bei Aktionen voll auffrischen“ einschalten – dann stimmt auch die Reihenfolge nach dem Öffnen. Oder für den durchweg ruckelfreien, scrollbaren Überblick die native „Widget 2“-Karte in EdgeTab nutzen.

6 Widget 2 in EdgeTab

In der App **EdgeTab** lässt sich eine native „Aktive Kacheln“-Karte hinzufügen. Sie liest Reihenfolge, Sterne und Bilder über einen abgesicherten Datenkanal aus Active Frames – EdgeTab braucht dafür keine eigenen zusätzlichen Berechtigungen. Weil EdgeTab die Kacheln selbst zeichnet, scrollt diese Karte immer zuverlässig, auch auf älteren Launchern.

7 Sichern & Wiederherstellen

Auf dem Startbildschirm der App lassen sich alle Einstellungen (Spalten, Format, Anzahl, Reihen, Schnellstart-Apps) als Datei sichern und wiederherstellen – über den System-Dateidialog, ohne Speicher-Berechtigung. Kachelbilder und Sterne werden nicht gesichert; sie bauen sich von selbst wieder auf.

8 Grenzen & Datenschutz

Echte, laufende Fenster-Abbilder wie BlackBerrys Original stehen einer Nicht-System-App unter Android nicht zur Verfügung – nur der System-Launcher darf die Task-Vorschaubilder lesen, und kein Launcher gibt sie an andere Apps weiter. Das Benachrichtigungsbild bzw. (optional) das Bedienungshilfe-Foto ist der bestmögliche Ersatz. Alle Bilder bleiben ausschließlich auf dem Gerät; die App hat keinen Internet-Zugriff.