

计算机组成与结构—指令系统5

计算机科学与技术学院



4.4 汇编语言程序设计



定义数据/变量

1、定义数据伪指令

DB —— 定义字节

DW ——定义字

DD ——双字

例如:

BUF1 DB 1

BUF2 DB 1, 2, 3

TAB DD ?;不指定初始化

BUF3 DW 200 DUP(?); 不指定初始化

BUF4 DW 200 DUP(5); 部分初始化为5

2、符号定义伪指令 EQU

例如:

NUM EQU 200; 相当于C语言的 #define NUM 200

BUF3 DW NUM DUP(?)



取地址/属性(指针)运算符

1. 取址运算符SEG和OFFSET 例如:

TAB DW 25

MOV AX, TAB ; 将25这个值放入AX

MOV AX, SEG TAB ;将TAB这个变量所在的段的段首地址(

段寄存器)放入AX

MOV AX, OFFSET TAB ; 将TAB这个变量的<mark>段内偏移</mark>地址放入AX LEA严格对等



取地址/属性(指针)运算符

2. 属性(指针)运算符 PTR 例如:

```
TAB DW 25
MOV AX, TAB ; AX = * (uint16_t *) TAB
MOV AL, BYTE PTR TAB ; AX = * (uint8_t *) TAB
```

```
MOV [BX], 10 ; Error, Byte ? Word ? Double Word ? MOV [BX], BYTE PTR TAB ; *BX = * (uint8_t *) TAB MOV [BX], WORD PTR TAB ; *BX = * (uint16_t *) TAB
```



关键辨析: MOV / LEA / OFFSET

- 1. PA 物理地址 v.s EA 有效地址 (段内地址)
- 2. MOV v.s LEA v.s MOV OFFSET

设bx=1000h, si = 100h, DS:1105h=5566h; 求以下 三条指令执行后的AX:

MOV AX, [BX + SI + 5]

LEA AX, [BX + SI + 5]

MOV AX, OFFSET [BX + SI + 5]



关键辨析: MOV / LEA / OFFSET

- 1. PA 物理地址 v.s EA 有效地址 (段内地址)
- 2. MOV v.s LEA v.s MOV OFFSET

设bx=1000h, si = 100h, DS:1105h=5566h; 求以下 三条指令执行后的AX:

MOV AX, [BX + SI + 5]; 5566h

LEA AX, [BX + SI + 5]; 1105h

MOV AX, OFFSET [BX + SI + 5]; 1105h



4.4 汇编语言设计

3、定义过程的伪指令PROC和ENDP 在程序设计中,可将具有一定功能的程序段定义为一个过程。 过程由伪指令PROC和ENDP来定义,其格式为:

过程名 PROC 过程体 RET 过程名 ENDP

过程可以用CALL指令调用或由JMP指令转移到过程。



4.4 汇编语言设计

3、定义宏的伪指令MARCO和ENDM 在程序设计中,可将短的程序段定义为一个宏,支持参数。 过程由伪指令MARCO和ENDM来定义,其格式为:

调用不需要call,调用方法: "宏名 参数" 为什么不需要call? 为什么没有ret? 其实质等效于C语言中的inline函数

4.4 汇编语言设计

例如:一个过程可定义如下:

SOFTDLY PROC

PUSH BX

PUSH CX

MOV BL, 10

DELAY: MOV CX, 2801

WAIT: LOOP WAIT

DEC BL

JNZ DELAY

POP CX

POP BX

RET

SOFTDLY ENDP



6个无符号字节数相加

```
ADD1 DB FEH, 86H, 7CH, 44H, 56H, 1FH
 ADD2 DB 56H, 49H, 4EH, 0FH, 9CH, 22H
 SUM DB 6 DUP(0)
 CONT DB 3
 START: MOV AX, DATA
       MOV DS, AX ; 初始化数据段寄存器
       MOV ES, AX ; 初始化辅助段寄存器
       MOV SI, OFFSET ADD1;被加数地址-SI
       MOV DI, OFFSET ADD2;加数地址-DI
       MOV BX, OFFSET SUM ; 和地址 - BX
       MOV CL, BYTE PTR CONT; 取值——MOV CL, 3
       MOV CH, 0 ; 初始化相加字长度
       CLC
MADDB1: MOV AX, [SI]
       ADC AX, [DI] ; 16位相加
       INC SI
       INC SI ; 为什么INC2次? 每次执行16位
       INC DI
       INC DI
       MOV [BX], AX ; 相加结果送结果单元
       INC BX
       INC BX
                        ; 执行循环
       LOOP MADDB1
   HLT
```



无符号6字节大数相加

```
ADD1 DB FEH, 86H, 7CH, 44H, 56H, 1FH
 ADD2 DB 56H, 49H, 4EH, 0FH, 9CH, 22H
 SUM DB 6 DUP(0)
 CONT DB 3
 START: MOV AX, DATA
       MOV DS, AX ; 初始化数据段寄存器
       MOV ES, AX ; 初始化辅助段寄存器
       MOV SI, OFFSET ADD1; 被加数地址-SI
       MOV DI, OFFSET ADD2;加数地址-DI
       MOV BX, OFFSET SUM ; 和地址 - BX
       MOV CL, BYTE PTR CONT; 取值——MOV CL, 3
       MOV CH, 0 ; 初始化相加字长度
       CLC
MADDB1: MOV AX, [SI]
       ADC AX, [DI] ; 16位相加
       INC SI
       INC SI ; 为什么INC2次? 每次执行16位
       INC DI
       INC DI
       MOV [BX], AX ; 相加结果送结果单元
      INC BX
       INC BX
       LOOP MADDB1
                        ;执行循环
   HLT
```

拿到段地址

拿到地址偏移

确定循环计数器

逻辑功能实现

10个无符号字节数累加

ADD1 DB 01H, 02H, 03H, 04H, 05H, 06H, 07H, 08H, 09H, 0AH SUM DW 2 DUP(0)

```
START: MOV AX, DATA
     MOV DS, AX
     MOV SI, OFFSET ADD1; LEA SI ADD1
     XOR AX, AX ;
     XOR DX, DX ;这两句是嘛意思?? 1、将AX, DX清零; 2、将CF标志位也清零。
     MOV CX, 10
     CLC
NEXT: MOV BX, [SI]
     ADD AX, BX
     ADC DX, 0
     INC SI
     INC SI
     LOOP NEXT
     MOV SUM, AX; 在什么时候会执行此指令?
     MOV SUM+2, DX
  HLT
```



4.4 汇编语言程序设计

■ 例:从接口03F0H中取数,若此数>=90,则将00H送接口03F7H; 若此数<90,则将FFH送接口03F7H。

MOV DX, 03F0H

IN AL, DX; 从接口读数

CMP AL, 90;

JAE NEXT1; 大于等于

MOV AL, FFH

JMP NEXT2

NEXT1: MOV AL, 00H

NEXT2: MOV DX, 03F7H

OUT DX, AL

HLT



4.4 汇编语言程序设计

■ 例:在DS数据段偏移地址为DATA开始的顺序80个单元中,存放着某班80个同学的微型机原理考试成绩。现预编程统计>=90分,89-70分,69-60分和<60分的人数,并将统计的结果放在当前数据段偏移地址为BUFFER的顺序单元中。

START: MOV DX, 0000H

MOV BX, 0000H

MOV CX, 80

LEA SI, DATA

LEA DI, BUFFER

GOON: MOV AL, [SI]

CMP AL, 90

JC NEXT3; 结果低于90

INC DH; 90分计数+1

JMP STOR

NEXT3: CMP AL, 70

JC NEXT5

INC DL

JMP STOR

NEXT5: CMP AL, 60

JC NEXT7

INC BH

JMP STOR

NEXT7: INC BL

STOR: INC SI

LOOP GOON

MOV [DI], DH

MOV [DI+1], DL

MOV [DI+2], BH

MOV [DI+3], BL

HLT





- CISC: Complex Instruction Set Computer, 复杂指令集计算机结构
 - 用一条指令代替一串指令
 - 增加新的指令
 - 增强指令功能,设置功能复杂的指令
 - 增加寻址方式
 - 增加数据表示方式
- RISC: Reduced Instruction Set Computer, 精简指令集计算机结构
 - 只保留功能简单的指令
 - 功能较复杂的指令用软件实现
 - 提高流水线效率



CISC指令系统存在的问题:

1979年,美国加洲大学伯克利分校的 David Patterson 提出,

- 20%与80%规律:在CISC中,大约20%的指令占据了80%的处理机执行时间。
- VLSI工艺要求规整性: RISC正好适应了VLSI工艺的要求。
- 主存与控存的速度相当:简单指令没有必要用微程序实现 ,复杂指令用微程序实现与用简单指令组成的子程序实现 没有多大区别。
- ■复杂的指令使指令的执行周期大大加长。



RISC的特点:

- **指令系统简单**
 - 指令条数少、格式少、长度固定、功能简单
 - 寻址方式少
 - 采用硬布线控制逻辑(不用或少用微程序控制)
- Load/Store结构
 - 只有LOAD和STORE指令可以访问存储器
 - 寄存器多
 - 寄存器窗口技术
- 一十分重视提高<mark>流水线</mark>的执行效率
 - 大部分指令可以单周期执行完成
 - 延迟转移技术
- 十分强调优化编译技术的作用



- RISC设计中包括某些CISC特色会有好处
- CISC设计也应吸纳RISC优点增强自身性能
- 兼具RISC和CISC特征的处理器:
 - PowerPC: 在RISC设计中融入了CISC
 - Pentium处理器: 采纳了RISC特征



作业

• 第4章作业, 4; 6; 10; 12; 15; 18; 21。