

计算机组成与结构 —指令系统1

计算机科学与技术学院



段式虚拟存储器

将程序按逻辑意义分成段,按段进行调入、调出和管理。

- 主要优点:
 - 1、程序的模块化性能好。——(将程序按逻辑意义划分)
 - 2、便于多道程序共享主存中的某些段。——(例如共用子函数或者数据)
 - 3、程序的动态链接和调度比较容易。 —— (动态链接库.dll)
 - 4、便于按逻辑意义实现存储器的访问方式保护。——(段表支持存储不同的访问方式)
- 主要缺点:
 - 1、地址变换所花费的时间长。——(两次加法)
 - 2、段映象表庞大,地址、段长字段太长。 —— (起址可以使任意一个主存地址, 段表起址与主存地址位数相同)
 - 3、主存储器的利用率往往比较低。——存储管理复杂;段间"零头"
 - 4、对辅存(磁盘存储器)的管理比较困难。——磁盘整块存取(512Kb),段大小可变, "零头"为1Kb,存取管理困难。



页式虚拟存储器

将物理空间和VM空间都等分成相同大小的页面(Page)

主要优点:

- ① 主存储器的利用率比较高。——段内分页,按页为大小存储到主存
- ② 页表相对比较简单,使用硬件少。 ——**页号、主存页号**
- ③ 地址变换的速度比较快。 —— **一次加法,直接拼接**
- ④ 对磁盘的管理比较容易。 ——支持按页存取,"零头"存储在一页


主要缺点:

- ① 程序的模块化性能不好。——每段内分页
- ② 页表很长,需要占用很大的存储空间。——页空间小,页数量大例如:虚拟存储空间4GB,页大小1KB,则页表的容量为4M存储字。如果每个页表存储字占用4个字节,则页表的存储容量为16MB。

段页式虚拟存储器

|地址映象方法:


每个程序段在段表中占一行,在段表中给出页表长度和页表的起始地址,页表中给出每一页在主存储器中的实页号。




段页式虚拟存储器

地址映象方法:

每个程序段在段表中占一行, 在段表中给出页表长度和页表的起始地址, 页表中给出每一页在主存储器中的实页号。







VM访存流程

- CPU给出虚拟地址
 - 查段/页表
 - 如果在内存(有效位=0), 访问
 - 如果所需页面不在内存(有效位=0)...
 - CPU发出Page Fault(PF)中断
 - 启动操作系统注册的FP中断处理程序
 - 中断处理程序从外存调数据进内存(文件系统等...)
 - 操作系统更新页表 (有效位=1)
 - 操作系统让切换回原进程



VM页替换


- 物理内存不足时,将暂时不用的物理页替换到外存
- 虽然慢,但可以维持系统运行
- 常规策略
 - LRU,最近最少使用
 - 需要为每一页记录时间戳
 - FIFO,先进先出



Big Picture of VM

- 映射方式
 - 段、页、段页
- 替换: 主存空间不够时置换部分页到外存
- VM实现机制
 - 查表 + Page Fault缺页中断
- 访存过程:映射、查找、读写、替换





- 1. 找到当前进程的页表/段页表
- 2. 查表 + 计算

不难推测几点:

- 1. 地址转换(or 计算)成为CPU极频繁的工作;
- 2. 页表被极频繁的访问;
- 3. so, 大量页表内容进驻cache;
- 4. cache<mark>容量有限</mark>,进程指令/数据的cache被挤占;
- 5. 更可能的情况是,页表体积常远大于cache ,使页表本身都无法快速访问;
- 6. 系统性能严重下降
- 7. 极端情况:页表都无法完全放在内存中,可能被置换到外存


So How to accelerate?



- 优化一: 用专用的内存管理单元(MMU)硬件处理VM地址变换
 - MMU是专用硬件
 - 页表被存储在特殊内存位置PTBR




• 优化二: 单极页表太大, 怎么办?





• 优化二: 两级页表!






• 优化三: 页表在内存访问慢, 在Cache挤程序空间, 怎么办?




- 优化三: 给页表加一个专用的Cache——TLB
 - Translation Look-aside Buffers
 - 比L1 Cache的级别更高!
 - 在CPU和Cache之间
 - 同样有hit rate/ miss rate的指标






- 优化三:给页表加一个专用的Cache——TLB
 - 因为TLB是个Cache...
 - TLB的映射方式: 1/2/4/8路组相联
 - TLB的替换策略: 随机、FIFO、LRU
 - TLB也搞成多级TLBs....
 - TLB又优化为I-TLB, D-TLB...





• 最终的内存访问流程~





第七章作业


- 6
- 16



指令系统序言



Code, 2 Code






操作本身,作为指令,存放在内存

高级语言

```
auto area() -> float {
   return a * b;
}
```

一般情况下a和b也在内存



试分析一下,为了执行乘法,至少需要 哪些原子操作?

- 1. 需要从PC所指的内存中,取出当前指令
- 2. 识别这个指令,发现它有两个操作数
- 3. 从内存&a地址取a,放在ALU的输入寄存器S;
- 4. 从内存&b地址取b,放在一个靠近ALU的某个临时寄存器,如AX;
- 5. 把AX的值送入ALU
- 6. ALU计算乘法,结果存在临时寄存器T;
- 7. 把T赋值给其它寄存器
- 8. 结束函数/子程序,返回



试分析一下,为了执行乘法,至少需要 哪些原子操作?

- 1. 需要从PC所指的内存中,取出当前指令
- 2. 识别这个指令,发现它有两个操作数
- 3. 从内存&a地址取a,放在ALU的输入寄存器S;
- 4. 从内存&b地址取b,放在一个靠近ALU的某个临时寄存器,如AX;
- 5. 把AX的值送入ALU
- 6. ALU计算乘法,结果存在临时寄存器T;
- 7. 把T赋值给其它寄存器
- 8. 结束函数/子程序,返回

4.1 机器指令的格式与编码



试分析一下,为了执行乘法,至少需要 哪些原子操作?

- 1. 需要从PC所指的内存中,取出当前指令
- 2. 识别这个指令,发现它有两个操作数
- 3. 从内存&a地址取a,放在ALU的输入寄存器S;
- 4. 从内存&b地址取b,放在一个靠近ALU的 某个临时寄存器,如AX;
- 5. 把AX的值送入ALU
- 6. ALU计算乘法,结果存在临时寄存器T;
- 7. 把T赋值给其它寄存器
- 8. 结束函数/子程序,返回

4.1 机器指令的格式与编码

4.2 操作数的取值/取址



试分析一下,为了执行乘法,至少需要 哪些原子操作?

- 1. 需要从PC所指的内存中,取出当前指令
- 2. 识别这个指令,发现它有两个操作数
- 3. 从内存&a地址取a,放在ALU的输入寄存器S;
- 4. 从内存&b地址取b,放在一个靠近ALU的某个临时寄存器,如AX;
- 5. 把AX的值送入ALU
- 6. ALU计算乘法,结果存在临时寄存器T
- 7. 把T赋值给其它寄存器
- 8. 结束函数/子程序,返回

4.1 机器指令的格式与编码

• 4.2 操作数的取值/取址

• 4.3 8086系统的指令系统



试分析一下,为了执行乘法,至少需要 哪些原子操作?

- 1. 需要从PC所指的内存中,取出当前指令
- 2. 识别这个指令,发现它有两个操作数
- 3. 从内存&a地址取a,放在ALU的输入寄存器S;
- 4. 从内存&b地址取b,放在一个靠近ALU的 某个临时寄存器,如AX;
- 5. 把AX的值送入ALU
- 6. ALU计算乘法,结果存在临时寄存器T,
- 7. 把T赋值给其它寄存器
- 8. 结束函数/子程序,返回

- 4.1 机器指令的格式与编码
- → 4.2 操作数的取值/取址
- 4.3 8086系统的指令系统
- 4.4 汇编语言程序设计



试分析一下,为了执行乘法,至少需要 哪些原子操作?

- 1. 需要从PC所指的内存中,取出当前指令
- 2. 识别这个指令,发现它有两个操作数
- 3. 从内存&a地址取a,放在一个靠近ALU的 某个临时寄存器,如AX;
- 4. 从内存&b地址取b,放在ALU的输入寄存器S;
- 5. 把AX的值送入ALU
- 6. ALU计算乘法,结果存在临时寄存器T,
- 7. 把T赋值给其它寄存器
- 8. 结束函数/子程序,返回


本章所有内容:


- → 4.1 机器指令的格式与编码
- → 4.2 操作数的取值/取址
- 4.3 8086系统的指令系统
- 4.4 汇编语言程序设计
- 4.5 RISC/CISC科普

CPU执行指令的3(4)流程循环: 取指令 译码

详明 执行


(存储)











MUL r1, r2被转译为
"011101010100001011" 二进制
这一条指令包含以下4条信息:

- MUL指令的编号
- MUL指令能支持两个操作数
- 操作数1指向r1寄存器
- 操作数2指向r2寄存器



■指令 = 操作码Opcode + 操作数 Operand (0~N)

operaria (o 14)

■操作数,也叫地址码

地址码的内容可以是: 地址、数值

地址码的目标可以是:

源/目的操作数,结果,下一条指令

地址 (顺序/跳转)

例如,某定长指令格式

操作码4位

操作数8位

操作数8位

20位



■常用的地址码数目:

• 三地址: ADD Y, A, B ; Y=A+B (RISC)

• 双地址: ADD Y, A ; Y=Y+A (CISC)

• 单地址: ADD C ; AC=AC+C

• 零地址



例如: 计算一个典型的算术表达式:

$$x = \frac{a \times b + c - d}{e + f}$$

用三地址指令编写的程序如下:

MUL X, A, B $; X \leftarrow (A) \times (B)$

ADD X, X, C ; $X \leftarrow (X) + (C)$

SUB X, X, D ;分子的计算结果在x中

ADD Y, E, F; 计算分母, 存入Y

DIV X, X, Y ;最后结果在X单元中



$$x = \frac{a \times b + c - d}{e + f}$$

用普通二地址指令编写的程序:

MOVE X, A ;复制临时变量到x中

MUL X, B

ADD X, C

SUB X, D ; x中存放分子运算结果

MOVE Y, E ;复制临时变量到Y中

ADD Y, F;Y中存放分母运算结果

DIV X, Y ;最后结果在X单元中



$$x = \frac{a \times b + c - d}{e + f}$$

用多寄存器结构的二地址指令编写程序:

MOVE R1, A ;操作数a取到寄存器R1中

MUL R1, B

ADD R1, C

SUB R1, D ; R1中存放分子运算结果

MOVE R2, E

ADD R2, F;R2中存放分母运算结果

DIV R1, R2 ;最后结果在R1中

MOVE X, R1 ;最后结果存入X中



$$x = \frac{a \times b + c - d}{e + f}$$

用一地址指令编写的程序:

LOAD E ;先计算分母,

;取一个操作数到累加器中

ADD F ; 分母运算结果在累加器中

STORE X ;保存分母运算结果到x中

LOAD A ;开始计算分子

MUL B

ADD C

SUB D ; 累加器中是分子运算结果

DIV X ;最后运算结果在累加器中

STORE X ;保存最后运算结果到x中



用0地址指令编写程序:

PUSH A ;操作数a压入堆栈

PUSH B ;操作数b压入堆栈

MUL ; 栈顶两数相乘, 结果压回堆顶

PUSH C

ADD

PUSH D

SUB ; 栈顶是分子运算的结果

PUSH E

PUSH F

ADD

DIV ;栈顶是最后运算的结果

POP X ;保存最后运算结果

$$x = \frac{a \times b + c - d}{e + f}$$

ab*c+d-ef+/



指令格式

关于地址码个数结论:

- 对于一般商用处理机,采用多寄存器结构的二地址指令是最理想的。
- 如果强调硬件结构简单,并且以连续运算(如求累加和等)为主,宜 采用一地址结构。
- 对于以向量、矩阵运算为主的处理机,最好采用三地址结构。
- 部分RISC处理机也采用三地址指令。
- 对于解决<mark>递归</mark>问题为主的处理机,宜采用零地址结构。编程容易、节 省程序存储量。





- 指令操作码(Op code)编码方式:
- 编码的考量因素
- 编码方法
 - 定长编码
 - 不定长编码
 - 霍夫曼Huffman Coding
 - 扩展操作码



构成一条指令的二进制的位数称为指令长度,一般都是字节的整数倍。

- ■内存大小与组织——内存地址位32位,采用直接寻址,需要32位编码
- ■CPU数据总线宽度——指令长度为数据总线宽度整数倍,避免浪费
- ■CPU内部寄存器的数量——数量越多,需要的编码越长,功能越强
- ■寻址方式——方式越多,编码越长,功能越强
- ■指令数量——数量越多,编码越长



定长指令编码:

- 所有指令的编码Opcode长度相同!
 - 不管几操作数的指令, opcode都一样长!
- 优点
 - 操作码构造简单、硬件设计简单、译码速度块
- 缺点
 - 存储空间大、指令扩充有限



Huffman指令编码:

• 让高频指令的opcode更短! (不关心操作数长度!)



例: 假设一台模型计算机共有7种不同的操作码,已知各种操作码在程序中出现的概率如下表,利用固定长度编码 法进行操作码编码。

指令	I ₁	l ₂	<u>_</u> B	I ₄	1 5	_6	I ₇
概率	0.45	0.30	0.15	0.05	0.03	0.01	0.01

解:由于N=7 因此,指令操作码固定长度为

$$[lbN]=[lb7]=3$$


编码结果:

指令序号	概率	编码	操作码长度
l ₁	0.45	000	3位
	0.30	001	3位
l ₃	0.15	010	3位
I_4	0.05	011	3位
l ₅	0.03	100	3位
l _e	0.01	101	3位
l ₇	0.01	110	3位



例:利用Huffman 编码法进行操作码编码。

指令	I ₁	l ₂	l ₃	I ₄	l ₅	I ₆	I ₇
概率	0.45	0.30	0.15	0.05	0.03	0.01	0.01



Huffman编码树生成过程



编码结果:


指令序号	概率	Huffman編码法	操作码长度
l ₁	0.45	0	1位
	0.30	10	2 位
اع	0.15	110	3位
l ₄	0.05	1110	4位
l ₅	0.03	11110	5位
l ₆	0.01	111110	6位
l ₇	0.01	111111	6位

采用 Huffman编码法的操作码平均长度:



Huffman操作码的主要缺点:

- 1) 操作码长度很不规整, 硬件译码困难
- 2) 与地址码共同组成固定长的指令比较困难



Huffman编码树生成过程

特性: 短码不能是长码的前缀

解决方法之一: 指令操作码的扩展技术



扩展指令编码:

• 让操作数多的指令opcode更短

• 操作数少的指令opcode最长

操作码 地址码1



1111 1111 1110

48

原则:短码不能是长码的前缀。



- 短的操作码与多种地址码配合
- 长的操作码与简单地址码组合
- ■指令长度一般设计为总线宽度的整数倍
- 指令长度为最小可寻址单位的整数倍
- 影响寻址位的因素:
 - 寻址方式的个数
 - 操作数数目
 - 寄存器数目
 - 地址范围
 - 地址可寻址最小单元



例:假设某型号的计算机共有14条指令,各条指令的使用频

率分别为: 0.01、0.15、0.12、0.03、0.02、0.04、0.02、

0.04, 0.01, 0.13, 0.15, 0.14, 0.11, 0.03,

试给出定长、 Huffman 、只能有<mark>两种码长</mark>的扩展操作码的三种编码方案,并计算各种方案的平均码长。

【解】

指令	I_1	I_2	I_3	I_4	I_5	I_6	I_7
概率	0.15	0.15	0.14	0.13	0.12	0.11	0.04
指令	I_8	I_9	I_{10}	I ₁₁	I ₁₂	I ₁₃	I ₁₄
概率	0.04	0.03	0.03	0.02	0.02	0.01	0.01




定长编码:


指令	I_1	I_2	I_3	I_4	I_5	I_6	I_7
概率	0.15	0.15	0.14	0.13	0.12	0.11	0.04
扩展编码	0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110
码长	4	4	4	4	4	4	4
指令	I_8	I_9	I ₁₀	I ₁₁	I ₁₂	I ₁₃	I ₁₄
概率	0.04	0.03	0.03	0.02	0.02	0.01	0.01
概率 扩展编码	0.04 0111	0.03 1000	0.03	0.02 1010	0.02	0.01 1100	0.01 1101

其操作码的平均码长: H=4(位)。











Huffman编码:

指令	I_1	I_2	I_3	I_4	I_5	I_6	I_7
概率	0.15	0.15	0.14	0.13	0.12	0.11	0.04
扩展编码	111	110	101	100	011	001	0001
码长	3	3	3	3	3	3	4
指令	т	Т	Т	Ţ	Ţ	T	Ţ
1日 人	18	I_9	I_{10}	1 ₁₁	I_{12}	I_{13}	I ₁₄
概率	0.04	0.03	0.03	0.02	0.02	0.01	0.01

其操作码平均码长为: H=

$$H = (0.15+0.15+0.14+0.13+0.12+0.11) \times 3 + 0.04 \times 4$$
 $(0.04+0.03+0.03+0.02+0.02) \times 5 +$
 $(0.01+0.01) \times 6$
 $= 0.84 \times 3 + 0.16 \times 6 = 3.38$ (\(\frac{1}{12}\))

TO THE PARTY OF TH

指令编码

两种码长的扩展操作码: (方法一)

指令	I_1	I_2	I_3	I_4	I_5	I_6	I_7
概率	0.15	0.15	0.14	0.13	0.12	0.11	0.04
扩展编码	000	001	010	011	100	101	110
码长	3	3	3	3	3	3	3
指令	I_8	I_9	I ₁₀	I ₁₁	I ₁₂	I ₁₃	I ₁₄
概率	0.04	0.03	0.03	0.02	0.02	0.01	0.01
扩展编码	111000	111001	111010	111011	111100	111101	111110
码长	6	6	6	6	6	6	6

其操作码平均码长为:
$$\mathbf{H} = \sum_{i=1}^{n} p_i l_i$$

$$H = (0.15+0.15+0.14+0.13+0.12+0.11+0.04) \times 3 + (0.04+0.03+0.03+0.02+0.02+0.01+0.01) \times 6 = 0.84 \times 3 + 0.16 \times 6 = 3.48$$
 (\(\overline{\text{\text{\$\pi}}}\))



大概率

指令	I_1	I_2	I_3	I_4	I_5	I_6	I_7
概率	0.15	0.15	0.14	0.13	0.12	0.11	0.04
扩展编码							
码长							
指令	I_8	I_9	I_{10}	I ₁₁	I ₁₂	I ₁₃	I_{14}
指令概率	I ₈ 0.04	I ₉ 0.03	I ₁₀ 0.03	I ₁₁ 0.02	I ₁₂ 0.02	I ₁₃ 0.01	I ₁₄ 0.01

小概率



大概率

两种码长的扩展操作码: (方法二)

指令	I_1	I_2	I_3	I_4	I_5	I_6	I_7
概率	0.15	0.15	0.14	0.13	0.12	0.11	0.04
扩展编码	000	001	010	011	100	101	11000
码长	3	3	3	3	3	3	5
指令	I_8	I_9	I_{10}	I ₁₁	I ₁₂	I ₁₃	I ₁₄
概率	0.04	0.03	0.03	0.02	0.02	0.01	0.01
扩展编码	11001	11010	11011	11100	11101	11110	11111
码长	5	5	5	5	5	5	5

小概率

其操作码平均码长为:
$$\mathbf{H} = \sum_{i=1}^{n} p_i l_i$$

$$H = (0.15 + 0.15 + 0.14 + 0.13 + 0.12 + 0.11) \times 3 + (0.04 + 0.04 + 0.03 + 0.03 + 0.02 + 0.02 + 0.01 + 0.01) \times 5 = 0.8 \times 3 + 0.2 \times 5 = 3.4$$
 (2)

指令格式

8086 / 8088指令编码由1~6个字节组成,它包括操作码(第一字节)、寻址方式(第二字节)和操作数(第三到第六字节)三部分组成p

opcode

opcode	Mod字节				
opcode	Mod字节	Data/disp			
opcode	Mod字节	Data/disp(低)	Data/disp(高)		
opcode	Mod字节	disp(低)	disp(高)	Data	
opcode	Mod字节	disp(低)	disp(高)	Data(低)	Data(高)

操作码部分 寻址方式部分

操作数部分