Operációs rendszerek

ELTE IK.

Dr. Illés Zoltán

zoltan.illes@elte.hu

Miről beszéltünk korábban...

- Operációs rendszerek kialakulása
- Dp. Rendszer fogalmak, struktúrák
- Fájlok, könyvtárak, fájlrendszerek
- Folyamatok
- Klasszikus IPC problémák
- Folyamatok ütemezése
- ▶ I/O, holtpont probléma
- Memória kezelés

Mi következik ma...

- Operációs rendszer feladatok újragondolása
- Mi hiányzik a ma megoldásaiból?
- Milyen igények jelentkeznek mai rendszer környezetekben?
 - Felhasználói oldalról
 - Környezetünk eszközeitől
 - Ipari, gazdasági oldalról
- Az IDŐ szerepének megjelenése!
 - (Real –Time Systems)

Mai operációs rendszer jellemzők

- Preemptív rendszerek
 - Prioritással rendelkező folyamatok
 - Jellemző ütemezés, CFS vagy ehhez nagyon hasonló elvű.
- Multi task, hasonló elvű fájlrendszerek.
- Szegmentált, virtuális memóriakezelés.
- Réteges szerkezű I/O, nincs felügyelet.
- Nincs kiéheztetés, minden folyamat előbb vagy utóbb végrehajtásra kerül!
 - Grafikus UI

Mi hiányzik?

- Összességében semmi, minden szép, minden jó ...
- Egyetlen dolog maradt ki az előző rendszer jellemzők felsorolásából!
- Az idő szerepe másodlagos!
 - Mindenki egyenlő (prioritást is figyelembe véve)
 - Valamikor mindenki erőforráshoz(CPU) jut!
- Elég-e az, hogy valamikor?
- Igaz, hogy a számítógépes rendszerek teljesítménye folyamatosan nő, ennek ellenére az idő szerepét újra kell gondolni!

Valós idejű (Real-Time) rendszer

- Mitől lesz egy rendszer valós idejű?
- Az a rendszer, ami az idő szerepét is figyelembe veszi a folyamatok végrehajtása során, valós idejű rendszer!
- Más megfogalmazással: az operációs rendszer garantálja, hogy egy esemény bekövetkeztekor a rá váró folyamat CPU-hoz jut!
- Miért valós?
 - Mert ha egy feladathoz hozzárendeljük, hogy például délután 5-kor kell végrehajtódnia, (esetleg mikorra kell befejeződnie!) akkor annak nem 5 előtt 1 perccel és nem is 5 után 2 perccel kell!

Szoft vagy Hard Real-Time

- Láttuk egy megfogalmazásban, hogy egy eseményre válaszul egy alkalmazás ütemezésre kerül!
 - Válaszidőnek nevezzük az esemény és az alkalmazás ütemezése között eltelt időt!
- Egy rendszert megengedő(bb)nek (soft) nevezünk ha a megkívánt válaszidőtől "kis mértékben" eltérhetünk! (Soft Real-Time)
 - Mi az a "kis mérték"? Alkalmazástól függ…
- Ha a megkívánt válaszidőtől való eltérés megengedhetetlen, akkor szigorú valós idejű rendszerről beszélhetünk!(Hard Real-Time)

Valós idejű rendszerek alkalmazása

- Kétféle valós idejű rendszerről beszélhetünk:
 - Valós idejű operációs rendszer (RTOS)
 - Valós idejű alkalmazás (RTApp)
- Hol használjuk?
- Korábban elsősorban ipari környezetben, feladatuk jellemzően robotok irányítása.
- Mára a mindennapokban is megjelennek az ilyen jellegű feladatok.
 - Bankkártyás fizetés
 - Biztonsági rendszerek
 - Kártyás ajtó, sorompó rendszerek
 - Stb.

Valós idejű rendszerek – Múlt

- Csak a ma igénye a valós idejű feladatok támogatása?
 - Nem
 - Például DOS esetén nem volt akadálya annak, hogy ilyen alkalmazásokat készítsünk.
 - Igaz, bőséges támogatás se állt rendelkezésre!
- Az operációs rendszer nem volt valós idejű, de jellemzően nem is multi-task rendszerek voltak, így gyakorlatilag nem volt akadálya valós idejű alkalmazások készítésének!
 - Példa: Időzítő előkészítés (1CH), saját gépi rutin beillesztése, saját megszakítás kezelés használat.

Valós idejű rendszerek- Jelen

- A ma jellemzően használt operációs rendszerek (Windows, Linux) nem valós idejűek.
 - Bár a Windowsban is megjelent a real-time prioritású folyamat beállítás lehetősége, de ettől még nem RTOS!
- Jellemzően kétféle valós idejű rendszerről beszélhetünk.
 - Beágyazott rendszerek
 - Teljes valós operációs rendszerek

Beágyazott rendszerek

- Különböznek az általános operációs rendszerektől.
- Jellemző feladatuk, ipari berendezések, vezérlések, elektronikai eszközök működésének biztosítása!
 - Pl: Digitális kamerák, GPS eszközök
 - Set-top box firmware,
 - Automotive Infotainment systems
 - stb.
- Windows CE rendszerek(Windows Embedded Compact 7, 2013)
 - **QNX** Neutrino

Teljes RTOS rendszer(ek)

- Nincs Windows alapú rendszer!
- Linux alapú több is létezik.
 - Pl: RTLinux
 - Real-Time Linux for Debian
 - Suse Linux Enterprise Real-Time Extension
 - Stb.
- Jellemzően ingyenesen elérhető támogatás nélküli verzió is!
 - Jelenleg például a SLE 11 SP4 RT a legfrissebb verzió!

Rendszerjellemzők-fontosabb témakörök

- Real-Time tulajdonságok
- Teljesítmény, CPU védelem(CPU shield)
- Ütemezés
- RT interprocess kommunikáció
- Szinkronizáció
- RT szignálok
- Órák, időzítők

SLE RT tulajdonságok

- Processzor védelem
- Processzor hozzárendelés
- Ütemezés, prioritás váltás
- I/O prioritás változtatása
- Posix RT Extensions
 - Memória rezidens programok
 - Folyamatok szinkronizációja
 - Aszinkron, szinkron I/O
 - Szignálok, időzítők, üzenetek

Processzor védelem(shield)

- Időosztásos, preemptív rendszerben minden folyamatot egy az ütemezőtől függő processzor hajt végre!
- Dedikáljunk ki egy (vagy több) CPU magot a magas prioritású (RT) folyamatok számára.
 - Eredményül a védett központi egységek biztosítják a gyors válaszidőt, megszakításkezelést, determinisztikus végrehajtást, határidők betartását!
 - A nem védett magok a rendszer többi folyamatát, eszközeit szolgálják ki!

CPU halmazok kialakítása

- CPU Set, CPU halmazok kezelése: cset
 - cset shield --cpu=3
- Fontosabb alparancsok:
 - Set
 - cset set -l # cpu set list
 - Shield
 - Cset shield -cpu=1,2,4-6 #1,2,4,5,6 CPU is shielded
 - Proc
 - Cset proc -exec command # run cmd in shield CPU set
- A parancs használatához admin jogosultság kell!
- Help: cset -help


Processzor hozzárendelés

- CPU affinity taskset command
- Default behavior of the kernel: to keep a running process on the same CPU
- Ugyanakkor a kernel törekszik az azonos CPU terhelés elérésére!(load balance)
- Ütemezés esetén így előfordulhat, hogy egy folyamatot egyik CPU-ról egy másikra helyez át!
- Ezt akadályozza meg a processzor hozzárendelés!

Taskset parancs

- ▶ Taskset --help # alapvető lehetőségek
 - Taskset paraméter nélkül ugyanezt végzi!
- Fontosabb parancsok:
 - Egy folyamat CPU hozzárendelését megnéz:
 - Taskset -p pid
 - Egy folyamat CPU hozzárendelését beállítja:
 - Taskset -p mask pid
 - Folyamat futtatása:
 - Taskset mask command
 - Mask helyett CPU sorszám írható
 - /proc/cpuinfo állomány

Schedulers in RT environment



Valós idejű attribútum állítás

- Chrt parancs ütemező, prioritás változtatása
- Chrt -help # alapvető parancsopciók
- Chrt -m # lehetséges ütemezési# algoritmusok
 - SCHED_OTHER (TS)- alapértelmezett CFS ütemező
 - SCHED_FIFO (FF)- RT FIFO ütemező
 - SCHED_RR (RR)- RT Round Robin ütemező
- Chrt --fifo -p 42 50234 # prioritás:42 # pid: 50234

Chrt használata

- RT prioritás állítás admin jogkörhöz kötött!
- A nice parancs alapból 10-el csökkenti a normál prioritást!
- ▶ RT prioritások: 1–99

```
oprendszerek.inf.elte.hu - PuTTY
        TID RTPRIO COMMAND
 5154
      5154
                 - bash
                                         19
 5264 5264
                 - sleep
 5267 5267
                 - ps
                                    TS
                                         19
illes@oprendszerek:~> ps -o pid,rtprio,comm,class,pri
  PID RTPRIO COMMAND
                             CLS PRI
 5154
           bash
 5269
           - ps
                                   19
[1]+ Done
                              nice sleep 15
illes@oprendszerek:~> nice sleep 15&
[1] 5271
illes@oprendszerek:~> ps -o pid,rtprio,comm,class,pri
  PID RTPRIO COMMAND
                             CLS PRI
 5154
           bash
                                   19
 5271
          sleep
 5272
           - ps
                                  19
illes@oprendszerek:~> chrt -m
SCHED OTHER min/max priority
                                 : 0/0
                                : 1/99
SCHED FIFO min/max priority
SCHED RR min/max priority
                                 : 1/99
SCHED BATCH min/max priority
                                 : 0/0
SCHED IDLE min/max priority
                                 : 0/0
[1]+ Done
                              nice sleep 15
illes@oprendszerek:~>
```

SCHED_BATCH, SCHED_IDLE

- Láttuk a SCHED_OTHER mellett léteznek!
- SCHED_BATCH
 - Hasonló a SCHED_OTHER alapértelmezett ütemezőhöz!
 - Csak a 0 statikus prioritáson használható! Csak nice 0!
 - CPU intenzív, nem interaktív feladatok esetén lehet hasznos!

SCHED_IDLE

- Csak a 0 statikus prioritással használható, a nice érték nem befolyásolja!
- Alacsony prioritású, háttér folyamatokhoz ajánlott!
- Alacsonyabb prioritású mint a nice +19! (Ez a táblázat 139-es értéke!)

I/O prioritások

- Láttuk a klasszikus I/O ütemezések jellemzőit, ezek a mai RT környezetben kicsit módosulnak.
- 3 prioritás osztályt használ a rendszer
 - Idle 3-as osztály(legalacsonyabb), ezen belül nincs nice szint, a nem időkritikus folyamatok számára
 - Best Effort 2-es osztály, ezen belül 8 szint(0-7), 0 a legmagasabb. Ez az alapértelmezett. Ionice illeszkedik a folyamat nice értékekhez!
 - Real Time 1-es osztály, szintén 8 szint ezen belül, ez a legmagasabb osztály, ennek kiszolgálása mindenki más előtt megtörténik!

I/O prioritások használata

- lonice parancs, man ionice
- -c paraméter, I/O prioritás osztály állítása
 - -c1,-c2 vagy -c3 a lehetséges érték
- –p paraméter, process megadása
 - -p 5021 # az 5021 pid számú folyamat
- –n paraméter (elhagyható), ionice megadása
 - -n 3 # 3-as ionice megadása
- Példa:
 - ionice -c3 -p\$\$ # aktuális shell: idle
 - Ionice -c1 -p5031 -n5 # 5031-es folyamat RT/n=5

Block device I/O scheduler

- Diszk alrendszer ütemező.
- Minden blokkos eszközre beállítható különkülön saját ütemező!
- Ahogy a fájlrendszereknél láttuk, fő cél a felesleges fejmozgás csökkentése, ezáltal a sávszélesség növelése!
- Jellemző I/O block ütemezések:
 - Noop Alapértelmezett kérések sorba állítása, tipikusan RAID rendszerek esetén használt!
 - Deadline Adott határidő előtt válasz, tipikus RT rendszerek esetén haznált.
 - Cfq Completely Fair Queuing, ez az alapértelmezett.

Blokk I/O ütemező módosítása

- /sys/block könyvtárban találhatók az eszköz leírók! (ezek linkek)
 - Sda alapértelmezett diszk
 - Fd01 floppy 01
 - Stb.
- /sys/block/device/queue
 - Adott device paraméterei, adatai
 - Cat /sys/block/sda/queue/scheduler
 - Noop deadline [cfq] # cfq a kiválasztott
 - Sysfs parancs lehetőséget adott blokk eszköz ütemező paraméterek beállításához.
 - Ezek a paraméterek a /sys/block/sda/queue/iosched könyvtárban találhatók!

Deadline I/O ütemezés

- Cél: határidőre el kell végezni az I/O műveletet!
- Két listát használ az ütemező:
 - Egyikben a blokk sorrend alapján szerepelnek a kérések. (Sorban az egymáshoz "közeliek".)
 - A másikban a határidők alapján rendezettek a kérések!
- Alapértelmezetten a blokk sorrend alapján történik a kiszolgálás, kivéve, ha határidő van, akkor az kerül előre!

Real Time IPC - Queues

- Message Queue and Shared memory
 - Exists in System V too! (msgget, shmget...)
- Posix message queue: implemented as files in /dev/mqueue file system!
- System limits for Posix message queues:
 - Resides in /proc/sys/fs/mqueue directory
 - Msg_max=10, max. message number in each queue, limits by HARD_MAX=131072/sizeof(void*) (appr: 32768)
 - Msgsize_max=8192 (bytes) max message size
 - Queues_max=256, max number of queues

RT message queues

- ▶ Compile: -Irt
- Include: <mqueue.h>
- In a message queue each message has the same message slot size!
 - A message size may differ (less or equal) from slot size!
- Every message has a priority!
- The oldest, highest priority message is received first by a process!
- A message is a simple byte set! (char *)
 - Sending numbers, etc, it must cast!

RT message queue features

- Mq_open opens a message queue
- Mq_send, mq_timedsend send a message (char*) with a priority (and timespec time delay)
- Mq_receive, mq_timedreceive receive a message (with a max timespec amount), this call bloks if queue is empty!
- Mq_notify the calling process is registered for notification of the arrival a message!
- Mq_unlink removes message queue.

Posix shared memory

- A storage object is defined as a named region and can be mapped by one or more processes!
- Shm_open creates a shared memory object with zero size!
- Ftruncate sets the size of memory object
- Mmap maps to the virtual memory portion
- Fstat gets the memory size
- Shm_unlink delete shared memory

Memory mapping

- Establish memory mapping to a target process' address space!
 - Mmap map a portion of memory to a /proc/pid/mem file and thus directly access the content of another process address space.
 - See man mmap
 - Usermap an alternativ way for mapping procedure!
 - See man usermap

Interprocess szinkronizáció

- Rescheduling control
- Busy-Wait mutexes
- Posix semaphores
- Extensoins to Posix mutexes
- Condition synchronization

Rescheduling control

- It defers CPU scheduling for brief periods of time.
- Variables Rescheduling
 - Resched_cntl(cmd,arg) registers a variable, and the kernel examines it before rescheduling decision!
 - Resched_lock(v) locks the variable (increase the number)
 - Resched_unlock(v) unlocks the variable, if variable is zero or less then 0, preemption is enable!
 - Resched_nlocks(v) returns the number of locks

Busy-Wait mutexes

- This is a very low overhead operations!
- Often called: spin lock
 - It uses the spin_mutex structure, <spin.h>
 - General interface functions
 - Spin_init
 - Spin_lock
 - Spin_trylock
 - Spin_islock
 - Spin_unlock
 - The spin lock often used in conjunction with rescheduling control variable!
 - Nopreempt_spin_mutex this automatically uses a rescheduling control variable!

Posix semaphores

- Sem_init initializes an unnamed semaphore
- Sem_open creates, init, a named semaphore
- Sem_destroy remove an unnamed semaphore
- Sem_unlink remove a named semaphore
- Sem_wait down the semaphor value (--)
- Sem_post up the semaphor value (++)
- Sem_trywait, sem_timedwait, sem_getvalue
- Link: -Ipthread

Extensoins to Posix mutexes

- Standard Posix mutex functionality:
 - Pthread_mutex...functions
- Robust mutexes it can detect whether the previous owner is terminated while holding this mutex(errno=EOWNERDEAD). If the new cleanup of mutex can't be done the errno=ENOTRECOVERABLE.
- Priority inheritance boost the mutex owner priority. A thread locks a mutex and an other higher priority thread goes to sleep for that mutex. In this case the priority of sleeper is temporarily transfers to the owner of mutex!

Condition synchronization

- These functions allows an easy to manipulate cooperating processes!
 - Postwait services efficient sleep/wakeup/timer mechanism used between cooperating threads.
 - A thread identified with his UKID (Unified global thread Id).
 - Pw_getukid, pw_wait, pw_post,...
 - Server system calls
 - Server_block, server_wake1, server_wakevec

Posix clocks, timers

- CLOCK_REALTIME the system wide clock, defined in <time.h>
- CLOCK_MONOTONIC the system time measuring the time in secons and nanosec since the system was booting. It can not be set!
- Timespec, itimerspec structures see details in manual!
- Clock_settime, clock_gettime, clock_setres
- Timers: sets a value, and sends a notification when it expires!
 - Timer_create, timer_delete, timer_settime, gettime, nanosleep, etc.

Local timers, global timer

- Each CPU has a local (private) timer. It is used as a source of periodic interrupt to that CPU!
 - Cc 100 times per sec
 - Functionality:
 - CPU accounting(eg. For top command, etc)
 - Process time quantum for SCHED_OTHER and SCHED_RR
 - CPU balancing, rescheduling
 - Timing source for Posix timers
 - Local timers can be disabled via shield func!
- Global system wide timer (only one) uses

Köszönöm a figyelmet!

zoltan.illes@elte.hu