# 第二章 核酸分子操作技术

# 第一节 核酸简介和性质

# 

核酸分为脱氧核糖核酸(DNA)和核糖核酸(RNA)两类,其中 $DN\Lambda$ 主要集中在细胞核内,其余在叶绿体和线粒体中,而 $RN\Lambda$ 则主要分布在细胞质中。





## 第一节、核酸简介和性质

- 1.1 核酸简介
- 1.2 核酸的理化性质


#### 第二节 核酸分子操作技术


- 2.1 核酸提取
- 2.2 凝胶电泳
- 2.3 PCR
- 2.4 核酸分子杂交
- 2.5 生物芯片
- 2.6 核酸测序

## 1.1 核酸简介

#### 1. 核酸:

由核苷酸通过3'-5'-磷酸二酯键连接而成的一类生物大分子。





## 1.2 核酸的理化性质


核酸分子的结构特征、理化性状决定了其操作技术上的特点。

## 核酸的一般性质:

- 1、通常表现为酸性。
- 2、**溶解性**: 极性化合物,一般微溶于水,不溶于乙醇、氯 仿等有机溶剂; DNA、RNA钠盐易溶于水。
- 3、粘度: DNA粘度很大, 而RNA粘度较小。
- 4、稳定性:不耐酸碱。

## 核酸的紫外吸收性质:

碱基具有共轭双键,因此具有紫外吸收性质, 其**最大吸收峰接近260nm。** 




## 核酸的变性、复性:

核酸<mark>变性</mark>指核酸双螺旋区碱基对间的氢键断裂,空间结构破坏,形成单链无规则线团状态的过程。


核酸变性后,260nm的紫外吸收值明显增加,称增色效应。

温度加热( $80\sim100^{\circ}$ C)后,核酸即发生<mark>热变性</mark>。热变性是核酸的重要性质。

## DNA变性的本质: 双链间氢键的断裂



复性:变性DNA在适当的条件下,两条彼此分开的单链重新缔合成双链。



复性的程度、速率与复性条件有关:

- 热变性DNA骤然冷却(淬火)不可复性;
- 将变性DNA缓慢冷却(**退火**)可以复性;
- 分子量越大, 复性越难;
- 浓度越高, 复性越容易。

# 第二节 核酸分子操作技术




## 2.1 核酸的提取


核酸提取是分子生物学研究的基础,提取出来的核 酸可被用于后续各种相关研究。

核酸提取质量好坏直接决定下游实验的成败。因此 , 核酸提取是分子生物学实验技术中最重要、最基础的操作。

## (1) 核酸提取操作对象

- 1. 植物基因组DNA
- 2. 植物总RNA
- 3. 质粒DNA





质粒(Plasmid)是一种染色体外的稳定遗传 因子,大小从1-200 kb不等,为双链、闭 环的DNA分子,并以超螺旋状态存在于 宿主细胞中,具自主复制和转录能力。

#### 核酸的用途

#### 1. 基因组DNA的用途:

Southern分析 基因文库 PCR

#### 2. 高纯度且完整的RNA用途:

Northern分析 mRNA纯化 cDNA合成 体外转录

#### 3. 质粒DNA用途:

基因工程操作

#### (2) 核酸提取的总原则与要求

- 1、保证核酸一级结构完整性: 最基本要求;
- 2、**防止互相干扰**:如提取RNA时排除DNA干扰等;
- 3、减少降解:过酸、过碱等化学因素的影响; 机械剪切力、高温等物理因素影响; 核酸的生物降解(如各种核酸酶);
- 4、减少杂质污染:如样品中其他生物大分子(如蛋白质、 多糖和脂类分子),以及有机溶剂、高浓度金属离子等。

## (3) 核酸提取的基本步骤

利用核酸的溶解性进行核酸提取:

- 1、**裂解细胞,释放核酸**:使用裂解液裂解细胞,使核酸 游离在裂解体系中;
- 2、**核酸的分离与纯化**:除去和核酸结合的多糖、脂类、蛋白质等生物大分子物质以及其他杂质分子;
- 3、核酸富集:采用洗脱液处理,富集核酸。

#### 1、细胞裂解

通过物理、化学或生物酶等方法使组织细胞裂解的过程。 该步骤在不同提取方法中大同小异、且经常合并使用。 核酸提取各个方法的主要差异在于: 分离纯化、富集。

#### 细胞裂解方法:

物理法: 煮沸法、超声波法、研磨法、冻融法、匀浆法等。

化学法:一定的pH环境下,使細胞破裂、蛋白变性沉淀、解开与核酸 相连的蛋白,使核酸游离到水相,如:表面活性剂(SDS、CTAB)、强离 子剂(尿素、异硫氰酸胍)、碱裂解法。

**酶解法:** 加入溶菌酶或蛋白酶, 都可使细胞壁破碎。

#### 2、核酸分离纯化

核酸分离纯化是指使核酸与裂解体系中的其他成分 (蛋白、盐、其他杂质) 分离的过程。









Purification of DNA with ultracentrifuge

Phenol Chloroform QIAGEN introduces the

DNA结构被发现


密度梯度离心法

酚/氯仿等溶液法

磁珠法

分离纯化方法的发展

## ① 酚/氯仿法



最经典方法, 核酸主要溶解在水相, 离心分层后 取出水层。

该法最大优点:成本低,对实验条件要求较低。 缺点:操作较为繁琐、提取核酸损耗较大。


#### ② 柱膜法



硅胶膜表面存在的硅醇基团呈弱酸性, 水化后 带负电。

如果溶液**高盐、低PH**时,会中和DNA、硅醇 基团间的表面负电荷,硅胶膜吸附DNA。

如果溶液低盐、高PH时, DNA磷酸基团和硅 胶膜之间会存在静电排斥, 硅胶膜释放DNA。



作为用于微量核酸分离纯化的较为简单的方法,在市面上应 用较为广泛。

## ③ 磁珠法



磁珠法运用的是纳米技术、该磁珠能在微观界面上与核酸分 子特异性地识别并高效结合。

核酸结合到磁珠上主要是依靠氢键、静电和疏水作用。

磁珠法无需离心和加入多种试剂,操作简单,符合核酸自动 化提取要求,但成本较高。

#### 分离纯化方法比较与选择

提取方法	提取质量 (浓度、 纯度)	提取样本 数量	提取时间	高通量 自动化	价格
溶液法	稍低	按需提取	根据样本量决定	否	便宜
柱膜法	高	按需提取	根据样本量决定	是	居中
磁珠法	高	可大批量 提取	15-45min	是	较高

#### 3、核酸的沉淀(主要用于酚/氯仿等溶液抽提法)

核酸的沉淀是指将核酸从水相(溶液)中析出,从 而实现核酸与溶液中盐和杂质的分离。

- ①有机溶剂沉淀法: 异丙醇、乙醇等;
- ②盐沉淀法: KAc、NaAc等盐溶液;
- ③选择性沉淀:如选择聚乙二醇沉淀DNA, LiCl沉淀 RNA:
- ④等电点沉淀:如脱氧核糖核酸核蛋白等电点pH4.2, 核糖核酸核蛋白等电点pH2.0-2.5,该方法繁琐、应 用较少。

#### (4) 核酸提取的常用方法


## 1、基因组DNA提取方法

#### CTAB法 (植物DNA提取经典方法)

- ➤ CTAB (十六烷基三甲基溴化铵),是一种阳离子去污剂,可溶解细胞膜,并与核酸形成复合物。
- ➢ 該复合物在高盐溶液中(>0.7 mol/L NaCl) 可溶,通过有机溶 剂抽提,去除蛋白、多糖、酚类等杂质后加入乙醇沉淀即可分 离出核酸。

注:与动物组织相比,植物组织含有较多的多糖和其他次生代谢产物(酚、酯、萜、色素等),提取相对困难。CTAB法相对于SDS法去除多糖效果更好。

#### CTAB法实验流程




#### SDS法

- > SDS是一种阴离子去垢剂,在高温(55~65℃)条件下能裂解细胞,使染色体离析,蛋白变性,释放出核酸;
- 提高盐浓度并降低温度(冰浴),使蛋白质及多糖杂质 沉淀,离心后除去沉淀;
- 上清液中的DNA用酚/氯仿抽提,反复抽提后用乙醇沉淀水相中的DNA。

注: SDS法适用于大部分实验材料基因组DNA提取。 如动物组织、细胞、全血、细菌、酵母等。

## 植物DNA琼脂糖凝胶电泳检测



从不同材料中提取DNA的方法和难易程度不同,植物 DNA分子量较大,易被机械外力剪短。电泳检测时,一 般分子量大小约几十kb,一条主带、无拖尾等降解现象。

## 2、质粒DNA提取方法

① 碱裂解法: 0.2molNaOH+1%SDS

② 煮沸法: 沸水煮沸40秒

③ SDS裂解法: 10%SDS, 一般用于质粒大量提取


#### 碱裂解法

在强碱性条件下用SDS破坏和裂解细胞,使细胞蛋白质和DNA变性,释放

细胞碎片、蛋白质和线粒体DNA会形成复合物沉淀,而质粒DNA仍为可 溶状态,离心分离去除杂质,DNA则保持在上清液中。

	碱裂解法试剂酯	试剂盒	
	組分1	组分2	
I液	25 mM Tris-HCl (pH 8.0) 10 mM EDTA (pH 8.0)		悬浮细菌
Ⅱ液	0.2 M NaOH	1% SDS	变性
Ⅲ液	3 M KAc (pH 4.2) 冰乙酸		中和复性
RNase A	10 μg/ml RNase A		去除RNA残留

#### 碱裂解法实验流程




## 质粒DNA电泳检测


## 质粒DNA的三种带型:



## 质粒DNA电泳检测



## 3、植物总RNA提取方法



植物样本一旦从生物体中分离, 细胞内的 RNA就变的非常不稳定。

## RNase是导致RNA降解的最主要原因。

Rnase分布广泛且非常稳定,用常规高温高 压蒸气灭菌、蛋白抑制剂都不能使RNase完 全失活。

## RNA提取的关键环节:

- 1. 植物组织样本保存: 新鲜取材或组织离体后液氮速冻, 存于液氣或-80℃,避免反复冻融;
- 2. 样品细胞有效破碎;
- 3. 有效的核蛋白复合体变性:将RNA从DNA核蛋白混合物 中分离;
- 4. 对外源和内源RNase的有效抑制;
- 5. 有效去除多糖多酚等杂质。

#### 去除RNase污染

#### 对于外源Rnase:

- □ 玻璃、金属器皿等处理: 须200℃烘烤2小时以上。
- □ 使用一次性无菌无Rnase的塑料制品
- □ 药品试剂: 氯仿、异丙醇、无水乙醇等应采用未开封的新瓶,溶液需要用无Rnasc的水配置。
- □ 专用的RNA操作室、专用器械。
- □ 操作过程中始终戴口罩、手套、帽子、穿实验服。

#### 对于内源Rnase:

- □加入Rnase的专一抑制剂(Rnasin等)
- □对于RNA的分离制备可采用非特异的蛋白变性剂、蛋白酶等
- □ B-巯基乙醇、DTT等还原剂可破坏Rnase二硫键,使其变性水解

#### 总RNA提取通用方法: 异硫氰酸胍/苯酚法 (Trizol法)


#### 基本原理:

- ➤ 细胞内RNA均与蛋白质结合在一起、制备RNA时、必须使RNA与蛋白解离、并除去蛋白质。
- ➤ Trizol试剂中的异硫氰酸胍可裂解细胞,促使核蛋白体的解离, 使RNA与蛋白质分离,并将RNA释放到溶液中。
- ➤ 核酸在酸性苯酚的处理下, DNA向疏水性的酚层移动, 而RNA 由于有-OH的存在有亲水性, 因此向水相移动。
- ▶ 离心后,水相层主要为RNA,有机层主要为DNA和蛋白质。

Trizol法适用于普通的植物组织、动物组织以及真菌和细菌等

#### 总RNA完整性检测

#### 电泳检测法



真核生物RNA包括?

rRNA、tRNA和mRNA, 其中80-85%为rRNA, 10-15%为tRNA, 1-5%为mRNA。

rRNA包括28S、18S、5.8S和5S四种。

核酸长度与结合EB的数量成正比。

**高质量RNA:** 28S和18S条带明亮、清晰、条带锐利, 且28S rRNA条带荧光强度约是18S 的2倍。

RNA有降解:这两条rRNA带不清晰或比例小于上述范围(因大的RNA被酶降解的可能性更大)。

## 总RNA产量与纯度检测

**紫外吸收光度法:** 提取的核酸溶液在260、280、320、230nm 的吸收度OD分别代表了核酸、蛋白、溶液浑浊度、多酚和 盐等有机物的浓度。

## OD<sub>260</sub>的应用:

#### 1. DNA或RNA的定量

OD<sub>260</sub>=1.0相当于

50μg/ml双链DNA 40μg/ml单链DNA(或RNA)

20μg/ml寡核苷酸

## 2.判断核酸样品的纯度

- DNA纯品: OD<sub>260</sub>/OD<sub>280</sub> = 1.8

- RNA纯品: OD<sub>260</sub>/OD<sub>280</sub> = 2.0

## 判断核酸样品的纯度:

纯RNA样品的OD260/OD280 大约在1.8-2.0之间。


A260/A280<1.8时, 溶液中存在蛋白或其他有机物污染; A260/A280>2.2时, 说明RNA已经降解。

A230表示样品中存在一些污染物,如碳水化合物、盐(胍盐)等,较纯净的核酸A260/A230的比值大于2.0。

植物DNA和总RNA提取过程中,如何消除对方的干扰?

DNA: DNA稳定, RNA不稳定, 提取后加入RNA 酶除去RNA。

RNA: 在酸性苯酚处理下, DNA在酚层, 而RNA在水相中, 最后也可加入DNA酶除去DNA。




## 2.2 核酸凝胶电泳

**电泳 (electrophoresis)**: 带电物质在电场中向相反电极移动的现象。

#### 基本原理:

- DNA分子在碱性缓冲液中带负电,在外加电场下向正极泳动。
- 琼脂糖凝胶具有分子筛作用,不同分子量或分子构型的核酸, 其移动速度有差异。



#### 一、常用的核酸凝胶电泳

- 1、琼脂糖凝胶电泳:分辨率稍低,适于较大分子;检测灵敏度在0.2~50Kb之间。
- 2、聚丙烯酰胺凝胶电泳:分辨率高,适于较小分子; 检测灵敏度在1~1000bp之间。

## 1、琼脂糖凝胶电泳

琼脂糖凝胶电泳:用琼脂糖作支持介质的一种电泳方法。 琼脂糖是一种从海洋植物琼脂中提取出来的长链状多聚物, 具**亲水性**,但**不带电荷**,是一种很好的电泳支持物。





#### 影响DNA迁移速率的主要因素

- ① DNA分子的大小: 双链DNA分子迁移的速率与其碱基对数 的常用对数近似成反比;
- ② DNA的构象: 超螺旋环状>线状>切口环状;
- ③ 琼脂糖浓度: 浓度越低, 相同核酸分子迁移越快。

不同大小的DNA需要 用不同浓度的琼脂糖 凝胶进行电泳分离

凝胶浓度(%)	线性 DNA 长度(bp)	
0.5	1000~30000	
0.7	800-12000	
1.0	500~10000	
1.2	400~7000	
1.5	200-3000	
2.0	50-2000	


## 琼脂糖凝胶电泳优点

- (1) 琼脂糖凝胶结构均匀, 电泳图谱清晰, 分辨率高, 重复性好。
- (2) 琼脂糖呈透明状, 无紫外吸收, 电泳后的样品可直接用紫外检测; 电泳后区带易染色, 样品易洗脱, 便于定量测定。
- (3) 操作简单, 电泳速度快。



#### 2、聚丙烯酰胺凝胶电泳

**聚丙烯酰胺凝胶** (polyacrylamide gel electrophoresis, PAGE) 由**丙烯酰胺单体**在催化剂四甲基乙二胺 (TEMED) 和过 硫酸胺 (AP) 的作用下,发生聚合反应,生成具有三维 网状结构的凝胶。











## 聚丙烯胺凝胶电泳优点

- (1) **分辨率高**: 能分离长度仅相差0.2%的核苷酸分子, 如即500bp中的1bp。
- (2) 载样样品量大:是琼脂糖凝胶电泳的10倍以上。
- (3) 回收DNA纯度高。
- (4) 机械强度高, 韧性好。
- (5) 宜分离鉴定低分子量蛋白质、小于1kb的DNA片段。


## 二、核酸电泳的指示剂和染料

指示剂: 溴酚蓝、二甲苯蓝。

载样缓冲液: 指示剂与甘油等组成。

#### 载样缓冲液的作用:

- 1. 甘油增加核酸样品比重,使其沉入加样孔。
- 2. 指示剂起到指示的作用。



#### 染色剂

(1) 溴化乙锭(Ethidium Bromide, EB): 可嵌入核酸双链碱基对之间、在紫外线激发下发出红色荧光。



#### EB染料优点:

染色操作简便、快速,室温下15-20min; 不会使核酸断裂;

灵敏度高,10ng或更少的DNA即可检出; 操作方便,可以直接加到样品中或胶中; 价格低廉。

**檢点:** EB是诱变剂,使用时一定要戴手套。

(2) 银离子 (Ag+): 可与核酸形成稳定的复合物, 然后用还原剂如甲醛使Ag+还原成银颗粒。


优点: 灵敏度比EB还高200倍左右。

**缺点**: 专一性不强,能与蛋白、去污剂反应产生褐色。

(3) 新型低毒染料:如Gold View、SYBR Green I、SYBR Gold等。

优点:毒性较低,但价格较昂贵。 缺点:灵敏度较好,但不如EB。

#### 三、琼脂糖凝胶电泳实例





## 2.3 聚合酶链式反应 (PCR)

聚合酶链式反应 (polymerase chain reaction, PCR): 是一种体外酶促扩增特定DNA片段的技术,又称DNA体外扩增技术。









1985年由美国人Mullis发明,是现代生物学发展史上的一个里程碑,并荣获1993年度诺贝尔化学奖。

## 一、PCR的基本原理

- ① 建立在DNA半保留复制原理基础上的一种技术
- ② 体外DNA分子在不同温度下可变性和复性的性质。



## 二、PCR反应过程和条件




- 1. **变性:高温**使双链DNA解离成单链 (95℃, 30s)。
- 2. 退火 (复性): 低温下引物与模板DNA互补区结合 (45~65°C, 30s) 。 3 瑟倫·中澤 DNA聚合酶催化以引物为起始占的DNA 链延伸反应
- 3. **延伸: 中温**,DNA聚合酶催化以引物为起始点的DNA链延伸反应 (72°C , 30  $\sim$  60s ) 。

理论: 经n次循环后,反应混合物中所含目的DNA片段(双链)的拷贝数理论上最高值为2°。2°递增(n为循环次数),如果扩增30循环,目标DNA可增加230也就是10°倍。

## ▶ 实际呢?

实际:由于引物和底物的消耗,酶活力的下降等因素, 扩增产物的增加,逐渐由指数形式变为线性形式,所以 实际上进行30个循环后,扩增倍数一般可达10°~10°。

## 三、PCR扩增曲线



- 1.**早期(E期)**:引物在单链DNA 模板上搜索互补序列 , 并与特 定位点杂交。
- 2.**中期(M期)**: 扩增反应顺利进行,产物呈指数型增长。
- 3.**晚期(L期)**:平台期,DNA 聚合酶过度损耗或者产物的抑制。

## 四、PCR扩增反应体系

- ▶模板 (Template): 基因组DNA、质粒DNA、cDNA等。
- ▶引物 (Primer): 确定扩增目的序列特异性和产物长度。
- ▶ **DNA聚合酶** (DNA Polymerase) : 催化PCR反应进行。
- ➢ 反应缓冲液 (Buffer): 控制体系的pH和离子强度,为 DNA聚合酶提供最佳工作环境。
- ▶ 脫氧核苷酸底物 (dNTPmix): DNA的基本组成元件, 包括dATP、dGTP、dCTP、dTTP。

#### 耐热DNA聚合酶

Tag DNA聚合酶: 从一种极度嗜热水生栖热菌中分离纯化而得, 耐热特性使得PCR不用每个反应补充新的酶。

- ① 具有5'-3'聚合酶活性和5'-3'核酸外切酶活性: 无3'-5'外切酶活性导致错配率较高, 现已发现几种保真性高的酶。
- ② 具良好的热稳定性:在90°C下连续反应30分钟仍有约50%酶活。



#### 例:

模板:基因组DNA;产物长度:506bp

## PCR扩展体系 (10 µL)

模板: 1 μL 上游引物: 0.2 μL 下游引物: 0.2 μL Easy Taq 酶: 0.1 μL Easy Taq Buffer: 1 μL dNTP: 0.8 μL ddH<sub>2</sub>O: 6.7 μL

## 94°C 5min 94°C 30s 56.2°C 30s 72°C 30s 72°C 7min 4°C ∞

PCR反应过程和条件

## 五、引物设计的基本原则

引物是PCR特异性反应的关键,同时也与PCR扩增效率密切相关。

引物设计的最重要原则:最大限度提高扩增效率和特异性。

#### 1、引物应具有足够的特异性

非特异序列的同源性不超过70%或有不超过8个连续互补碱基。

#### 2、避开易形成二级结构的模板序列区域

例如分子内互补、发夹结构、分子间互补。

二级结构会增加引物与模板杂交以及PCR的困难。

#### 3、引物长度一般为18-30个碱基之间

引物长度与反应的特异性和解链温度成正相关。

过短: 扩增特异性下降

过长: 引物自身形成二级结构, 以及引物二聚体。

#### 4、G+C含量一般为40%-60%

G+C含量过低: 引物解链温度低, 引物易于从模板上解离。 G+C含量过高: 引物解链温度高, 易与非特异性序列杂交。

## 5、T<sub>m</sub>值之差应小于1℃,最适退火温度在55-60℃

— 一对引物的Tm值差过大可直接导致PCR扩增效率下降或失败。 对于20bp左右的引物: T<sub>m</sub>(℃) =2 (A+T) +4 (G+C) — 般情况下, PCR的实际退火温度比引物T<sub>m</sub>值低5℃左右。

#### 6、引物中四种碱基最好随机分布

避免4个以上连续排列的嘌呤或者嘧啶。

#### 7、引物自身及引物之间不应存在互补序列

引物自身互补——发夹结构

引物之间互补——二聚体

引物自身连续互补碱基不超过3个,引物间连续互补不超过4个。

#### 8、引物的5'端可以修饰, 3'端不可以修饰

引物的5'端可被修饰而不影响扩增特异性,如加酶切位点、标记生物素、引入点突变等。而延伸从3'端开始,所以不能进行任何修饰。

## 9、引物的3'端不可以A结尾

当引物3°端末位为A时,即使错配也能有引发链的合成;而当末位为T时,错配引发效率大大降低,G、C错配引发效率介于A、T之间。

## 10、引物3、端要避开密码子的第3位

如扩增序列位于基因编码区域,引物3°端不要终止于密码子的第3 位,因密码子的第3位易发生简并,会影响扩增特异性与效率。

#### 六、PCR反应常见问题

1、**假阴性**是指PCR产物检测不到应有的扩增带。

可能原因:模板、酶、引物等

2、假阳性是指PCR产物出现了不应有的扩增带。

可能原因: 样品污染、试剂污染等

3、非特异性扩增指PCR产物出现的条带与预期大小不一致。

可能原因:引物、退火温度、Mg+浓度、PCR循环数等


4、片状拖尾或涂抹带

可能原因: dNTPs浓度、Mg+浓度、退火温度、PCR循环数等

## 七、反转录PCR技术

反转录PCR(reverse transcription PCR, RT-PCR):将RNA逆转录与PCR过程结合的一种PCR技术。

在反转录酶(依賴RNA的DNA聚合酶)作用下,以一条RNA 单链(mRNA)为模板逆转录生成互补DNA(cDNA),再以



## 八、定量PCR (quantitative PCR, qPCR)

是应用一种标准作对照,估计出一种特异性靶DNA或 RNA分子相对含量的技术。

- 1、半定量RT-PCR (semi-quantitative RT-PCR)
- 2、实时荧光定量PCR (Real time Quantitative PCR, RT-qPCR)

## 实时荧光定量PCR技术(RT-qPCR)





RT-qPCR是指在PCR反应体系中加入**荧光基团**,利用荧光信号 累积**实时监测**整个PCR进程,最后通过标准曲线对未知模板进 行定量分析。


#### 原理

#### 常规 PCR技术:


对PCR扩增反应的**终点产物**进行定量和定性分析; 无法对起始模板准确定量,无法对PCR反应过程实时检测。

#### 实时定量PCR技术:

利用<mark>荧光信号实时检测</mark>PCR扩增反应中每个循环扩增产物量的变化; 通过Cr值和标准曲线的分析对起始模板进行定量。



#### 定量原理



- □ 模板DNA量越多, 荧光达到域值的循环数越少, 即Ct值越小
- □标准曲线:起始模板的log浓度与Ct呈线性关系。
- □根据样品的Ct值就可计算出样品中所含的模板量。



## 2.4 核酸分子杂交技术

核酸分子杂交:基于核酸分子变性和复性、碱基互补配对原理,用特异性的核酸探针与待测样品的DNA/RNA形成杂交分子的技术。

核酸分子杂交因具有**高灵敏度和高特异性**的优点,在分子 生物学领域应用广泛。

## 一、探 针(probe)

探针: 一小段用放射性同位素或生物素等标记物标记的已知序列的核酸片段。长度一般以50~300bp为宜。

#### 核酸探针的种类:

- ① DNA探针
- ② cDNA探针
- ③ RNA探针
- ④ 人工合成的寡核苷酸探针

#### 核酸探针的标记 - 标记物

标记物应具有高灵敏度、不影响碱基配对和探针性质等特点

#### (1) 放射性标记物

放射性同位素曾是最普遍的探针标记物,但由于其安全性,近年已大量被非放射性标记物取代。常用的有32P、3H、35S。

## (2) 非放射性标记物

半抗原:生物素、地高辛

配体: 生物素既可作为半抗原, 也是亲和素的配体

荧光素: 异硫氰酸荧光素、罗丹明等

酶:辣根过氧化物酶、碱性磷酸酶可催化底物发光。

光密度或电子密度标记物:如金、银等,适用于细胞原位杂交。

#### 二、常用的核酸分子杂交技术

## (一) DNA印迹技术 (Southern blotting)

用于基因组DNA的定性定量分析、酶切图谱分析、 基因突变分析、限制性片段长度多态性分析(RFLP)。

(二) RNA印迹技术 (Northern blotting)

用于RNA的定性定量分析。

- (三) 斑点印迹 (dot blotting)
- (四) 原位杂交 (in situ hybridization)


## (一) Southern 印述杂交

用于确定DNA分子大小和丰度的一种技术




Edwin Mellor Southern

由于它是由英国人Edwin Mellor Southern于1975 年首先设计出来的,故又称之为Southern blot。




## Southern 印迹杂交结果展示




## (二) Northern杂交

1977年,Alwine等人发展而来, 用于分析细胞RNA分子大小和 丰度的分子杂交技术。

因这种方法与Southern blot杂交 技术十分类似,与Southern 杂交 (DNA杂交)相对应,被趣称 为Northern杂交。



#### 两种印迹技术的比较



Northern与Southern 印迹的不同点:

1、变性:采用变性的凝胶电泳系统,保持RNA处于变性状态,防止RNA分子局部形成双链

2、转膜: RNA转膜前不需碱变性、 中和处理; 而Southern印迹DNA转 膜前需进行碱变性、中和处理

3、无需进行限制性内切酶切割

#### (三) 斑点印迹杂交 (dot blotting)

将待测DNA变性后**直接点在膜上**,用已标记探针进行杂交,判断 是否有杂交及杂交强度,主要用于基因缺失或拷贝数改变的检测。

#### 原理、优缺点:

- 1、原理、操作步骤与Southern杂交相同;
- 2、将RNA或DNA变性后直接点样于NC或尼龙膜上,不需酶切和电泳。
- 3、简单、快速,同一张膜可检测多个样品;
- 4、特异性不高、不能鉴别核酸分子量。







斑点杂交示意图


斑点杂交仪 斑点杂交放射性显影图

## (四) 原位杂交(in situ hybridization)

将标记的核酸探针与固定在细胞或组织中的核酸 (原位) 进行杂交, 称原位杂交。

## 特点:

- (1) 能在成分复杂的组织中进行单一细胞的研究
- (2) 不需从组织或细胞中提取核酸,对含量极低的靶序列 灵敏度高
- (3) 能准确反映组织细胞的相互关系及功能状态






## 2.5基因芯片技术



集成电子线路 电子芯片




集成分子线路 基因芯片

## 一、DNA芯片的概念和基本原理

概念: 即基因芯片,又称DNA微阵列,是一种生物芯片。

**原理:基于核酸分子杂交的基本原理**,以大量已知序列的寡核苷酸等作为探针,有序地固化在支持物表面,再与待测样品核酸分子杂交,通过对杂交信号进行定性定量分析,获得待测样品中的基因表达信息。




商业化芯片



- · Human
- · Mouse
- · E. coli
- Yeast
- · Zebrafish
- · Rice
- .....

## 工作流程




#### 二、DNA芯片的优点

#### 技术优势

#### 成本优势

- (1) 高度自动化
- (2) 高度的平行性
- (3) 微型化
- (4) 微量化 (5) 高密度化
- (1) 快速准确
- (2) 检测效率高
- (3) 成本降低



## 2.6 核酸测序

基因测序是用人工的方法测定并分析核酸的碱基 组成及排列顺序,即核酸一级结构。

基因测序是直接获得核酸序列信息的唯一技术手

对基于特定基因序列检测的分子诊断, 核酸测序 仍是技术上的金标准。

#### 一、基因测序的发展

#### 第1代测序

1975年Sanger与Coulson发表了使用加减法进行DNA序列测定的方法,随 后Maxam在1977年提出了化学修饰降解法的模型。经典的Sanger测序技 **术**,被称作是测序界的**金标准**。

#### 第2代测序

高通量测序技术, 又称"下一代"测序技术 (NGS) , 就是对几百万到 数十亿的DNA分子一次性实现并行测序。NGS可在全基因组水平对序列 进行深入细致的分析,提供了更快、更便捷和更经济的测序手段。

#### 第3代测序

与第1代相比, 第2代测序摆脱了电泳限制, 但仍然需要生化反应延伸核苷 酸,读长相对较短,是其致命弱点。

第三代测序技术指**单分子测序技术**。测序时,无需PCR扩增,实现了对每 一条DNA分子的单独测序。第三代测序技术也叫从头测序技术。

## 优缺点:

Sanger测序是一种传统的测序方法, 优点是准确性高, 但速 度较慢,只能测定较短的DNA序列。

高通量测序则是一种新兴的测序技术, 优点是速度快, 可以 测定大量的DNA序列, 但准确性相对较低。

## 二、DNA测序技术

DNA 测序有两种基本方法, Sanger双脱氧链终止法 (Sanger氏酶学法) 和化学测序法 (Maxam-Gilbert化学降 解法)。现在全自动测序仍然沿用 Sanger双脱氧链终止法 但在标记上作了改进。








Frederick Sanger


## Sanger 双脱氧链终止法

核心:引入双脱氧核苷三磷酸 (ddNTP) 作为链终止剂。


#### dNTP和ddNTP的分子结构式



The abs



The absence of 3'-hydroxyl lead to the inefficiency of the nucleophilic attack on the next incoming substrate molecule.



## 三、DNA测序自动化

双脱氧法和化学修饰法的缺点:

放射性

操作步骤烦琐

效率低


读片过程慢




# 

DNA 自动化测序原理

#### Sanger法第一步: 加入复制终止剂







## Sanger第二步: 荧光检测

#### Gel Electrophoresis

**DNA Fragment Size Determination** 



## 最终呈现的DNA测序结果形式



#### 跑得快慢表示长短不同

同一个起点开始复制,短的表示在前头,长的表示在后头 极据荧光定序列。