## 5.1IO设备的概念


引入: (一些宏观上的东西)

OS不仅需要对上层 软件 进行管理,还需要对下层 硬件 进行管理。 OS对存储器、处理机进行管理,这些硬件都是计算机内部的硬件。 IO设备要探讨的就是计算机对于 主机外部设备 的管理。

## • gxy总结:

什么是I/O设备

按照信息交换的单位进行分类可以如何分? 以及两者的区别:



按照速度和使用特性的分类不需要掌握。


## • 什么是I/O设备:

就是可以将数据输入到计算机,或者可以接受计算机输出数据的外部设备。 属于计算机的硬件部分。

unix系统会把外部设备抽象为一种特殊的文件,用户可以使用与文件此操作相同的方式 对外部设备进行操作。

write操作:向外部设备写出数据。read操作:从外部设备读入数据。

## • I/O设备的分类:



- 1.人机交互类设备: 鼠标、键盘。(数据传输速度很慢)。
- 2.存储设备:光盘、移动硬盘。(数据传输速度快)。
- 3.网络通信设备:用于网络通信。(数据传输速度介于上面两者之间)。



不过这个速度没有一个明确的划分,所以基本不会考察。 低速度设备: 鼠标、键盘。中速度设备: 激光打印机。高速设备: 磁盘。

# I/O设备的分类——按信息交换的单位分类

# I/O设备按信息交换的单位分类

字符设备

块设备

块设备的传输速率比较高,而且可以寻址。

可以寻址的意思: 可以随机的读写任意一块。

块设备:比如磁盘。

字符设备: 鼠标、键盘。

两者进行信息交换的单位也不一样,分别是块和字符。

## **5.2 IO**控制器


• gxy总结:

I/O设备的组成是什么?

I/O控制器的作用是什么? (中介)

两种寄存器编址方式对比?

有一个印象: I/O控制器的功能, I/O控制器的组成, I/O控制器的工作流程。



机械部件功能: 执行具体的I/O操作。

电子部件功能: 通常是一块插入主板扩充槽的印刷电路板。

I/O控制器就是 cpu 和 I/O机械设备 之间的"中介"。

帮助cpu实现对于I/O设备的控制。

## • I/O设备的功能:

因为是cpu和机械部件的中介,1.需要接受和识别cpu发出的命令。为了管理设备,2.需要向CPU传递设备的状态。3.需要进行数据的交换。4.需要进行地址的识别。通过I/O逻辑来实现,通过地址的识别,才知道cpu想要操作的是哪里,要在IO控制器哪里存储指令有关的信息,设备有关的状态。

• 功能解释: cpu是无法直接控制机械部件的,需要通过电子部件来实现对于设备的控制。

IO控制器里面会有寄存器来存储命令和参数。

IO控制器里面也有状态寄存器来记录设备的当前状态。

有时候需要数据交换,要求IO控制器有数据寄存器。用来暂存输入、输出的数据。设备控制器需要能够识别cpu提供的地址来判断要读/写的是哪一个寄存器。设备控制

器里面的每一个寄存器也需要给各个寄存器设置一个特定的地址。

地址识别: cpu需要给io控制器里面的寄存器写东西,所以io控制器就需要知道cpu此时是需要写到哪里,所以io控制器需要有地址识别的功能。

## • io控制器的组成:

1.与cpu的接口。2.io逻辑。3.与机械部件的接口。

对于台式机来说,对于键盘: 机械部件就是键盘本身,电子部件也就是IO控制器是通常位于主板上面,不过键盘里面也会有一个电子部件: 键盘控制器。来将按键的机械操作转换为电信号,再通过特定的协议发给主板。

#### io逻辑:

负责接受和识别cpu的各种命令。


一个io控制器可能是一个cpu 和很多个设备的中介。为了区别是哪一个设备。

## 过程:

1.cpu首先通过控制线,向IO控制器发出一个具体的指令,同时CPU会在地址线上面说明自己要操作的是哪一个设备。 2.如果要输出一个数据的话,CPU会通过数据总线把自己要输出的数据放到IO控制器的数据寄存器中,之后IO逻辑就可以从这个寄存器里取出来要输出的数据。 3.此时cpu的io指令可能有一些参数,这些参数会放到IO控制器的一些寄存器当中,之后io逻辑会从这些寄存器里面读出来相应的参数。 4.为了实现对每一个设备的管理,cpu中还会从状态寄存器读出来每一个设备的状态。

io逻辑会往这个状态寄存器里面写入数据高速cpu,当前设备的状态。 5.IO逻辑会把这些需要操作的信息通过线路传送给 控制器与设备的接口 。

上面的过程再用IO设备进行输入的时候刚好反过来。



值得注意的小细节: ①一个I/O控制器可能会对应多个设备; ②数据寄存器、控制寄存器、状态寄存器可能有多个(如: 每个控制/状态寄存器对应一个具体

的设备),且这些寄存器都要有相应的地址,才能方便CPU操作。有的计算机会让这些寄存器占用内存地址的一部分,称为内存映像I/O;另一些计算机则采用I/O专用地址,即寄存器独立编址。

• 两种寄存器编址方式对比:

I/O控制器里面可能有多个寄存器:数据寄存器、控制寄存器、状态寄存器等等。对于这些寄存器的编址方式,分为:

- 1. 内存映像I/O。让寄存器占用内存的一部分。
- 2. 寄存器独立编址 。采用I/O专用地址。

#### 区别:

对于 内存映像: 采用的是控制器中的寄存器和内存地址统一编址。


对于 寄存器独立编址: 控制器中的reg使用单独的地址。

#### 寄存器独立编址的缺点:

需要设置专门的指令来实现对于 **10**控制器中的寄存器 的操作,不仅需要指明寄存器的地址,还需要指明控制器的编号。

## 内存映像的优点:

简化指令。可以直接采用对内存进行操作的指令来对 10控制器内的寄存器 进行操作。



## **5.3 IO**控制方式

• gxy总结:

IO控制方式有哪四种?

对于每一种需要了解大概的读/写操作流程。

cpu干预的频率对比,数据传送的单位,数据在cpu、设备、内存之间的流向。

各自的缺点和优点。


## 知识点回顾与重要考点


|              | 完成一次读/写的过程  | CPU干<br>预频率 | 每次I/O的数<br>据传输单位 | 数据流向                   | 优缺点  |
|--------------|---|-------------|------------------|------------------------|--|
| 程序直接控<br>制方式 | CPU发出I/O命令后需要不<br>断轮询   | 极高          | 字                | 设备→CPU→内存<br>内存→CPU→设备 | 每优点上的<br>中都一缺来展尽力。<br>中都一缺来展尽力。<br>一种不是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种。<br>一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是 |
| 中断驱动方式       | CPU发出I/O命令后可以做<br>其他事,本次I/O完成后设<br>备控制器发出中断信号                 | 高           | 字                | 设备→CPU→内存<br>内存→CPU→设备 |  |
| DMA方式        | CPU发出I/O命令后可以做<br>其他事,本次I/O完成后<br>DMA控制器发出中断信号                | 中           | 块                | 设备→内存<br>内存→设备         |  |
| 通道控制方式       | CPU发出I/O命令后可以做<br>其他事。通道会执行通道<br>程序以完成I/O,完成后通<br>道向CPU发出中断信号 | 低           | 一组块              | 设备→内存<br>内存→设备         |  |

## • 程序直接控制方式:

1.首先 cpu 向IO控制器发出读指令。等待设备就绪( 状态寄存器 会设置为0, 代表对应的 设备此时就绪)。 2.cpu会 轮询检查 控制器的状态。(本质上就是一个循环,一直往下 进行)直到 状态寄存器 的值为0。 3.输入设备准备数据,之后把数据传送给 10控制 器,并且报告自己的状态。 4.控制器将输入的数据放到数据寄存器里面,同时将状态 寄存器 设置为0。 5. cpu 发现设备就绪,可以把 数据寄存器 里面的内容读入 cpu 的寄 存器中,之后再从 cpu的寄存器 读入到 内存 里面。

## 流程:





## 要注意的点:

## 程序直接控制方式

- 1. 完成一次读/写操作的流程(见右图, Key word: 轮询)
- 2. CPU干预的频率 很频繁,I/O操作开始之前、完成之后需要CPU介入,并且 在等待I/O完成的过程中CPU需要不断地轮询检查。
- 3. 数据传送的单位 每次读/写一个字
  - 指的是CPI 的寄存器
- 4. 数据的流向 读操作(数据输入): I/O设备→CPU→内存 写操作(数据输出): 内存→CPU→I/O设备 每个字的读/写都需要CPU的帮助
- 5. 主要缺点和主要优点 优点:实现简单。在读/写指令之后,加上实现循环检查的 一系列指令即可(因此才称为"程序直接控制方式") 缺点: CPU和I/O设备只能串行工作,CPU需要一直轮询检查, 长期处于"忙等"状态,CPU利用率低。
- 中断驱动方式:

为了解决 程序直接控制方式 里面cpu利用率低的问题。

流程: 在上面 程序直接控制方式 的基础上面,添加 中断机制。

引入中断机制。由于I/O设备速度很慢,因此在CPU发出读/写命令后,可将等待I/O的进程阻塞,先切换到别的进程执行。当I/O完成后,控制器会向CPU发出一个中断信号,CPU检测到中断信号,会保存当前进程的运行环境信息,转去执行中断处理程序处理该中断。处理中断的过程中,CPU从I/O控制器读一个字的数据传送到CPU寄存器,再写入主存。接着,CPU恢复等待I/O的进程(或其他进程)的运行环境,然后继续执行。

注意: ①CPU会在每个指令周期的末尾检查中断; ②中断处理过程中需要保存、恢复进程的运行环境, 这个过程是需要一定时间开销的。可见,如果中断发生 的频率太高,也会降低系统性能。

## 中断驱动方式

- 1. 完成一次读/写操作的流程(见右图, Key word: 中断)
- 2. CPU干预的频率 每次I/O操作开始之前、完成之后需要CPU介入。 等待I/O完成的过程中CPU可以切换到别的进程执行。
- 3. 数据传送的单位 每次读/写一个字
- 4. 数据的流向

读操作(数据输入): I/O设备→CPU→内存 写操作(数据输出): 内存→CPU→I/O设备

5. 主要缺点和主要优点

优点:与"程序直接控制方式"相比,在"中断驱动方式"中,I/O控制器会通过中断信号主动报告I/O已完成,CPU不再需要不停地轮询。CPU和I/O设备可并行工作,CPU利用率得到明显提升。缺点:每个字在I/O设备与内存之间的传输,都需要经过CPU。而频繁的中断处理会消耗较多的CPU时间。

## 主要优缺点:

优点:不需要轮询,cpu和IO设备可以并行工作。

缺点:一个字是一次中断,频繁的中断会消耗很多cpu的时间,开销很大。


## • DMA方式:

上述的程序直接控制方式和 中断驱动方式每一次只能读/写一个字,效率太低。

DMA方式: direct memory access 直接存储器存取。


数据的传送单位是 块 。不是一个字。

数据的流向:直接从设备放入内存,或者内存直接到设备。不再需要中间经过cpu。 仅仅在传送数据块开始或者结束的时候需要cpu的干预。



cpu把指令传递给io控制器,告诉io控制器需要进行的操作(多少数据,数据在外部设备的位置、在内存的位置)。然后cpu就会做其他事情,这个进程进入阻塞状态。之后控制器根据cpu指令完成读/写操作,完成之后向cpu发出中断信号。

控制器读取块设备数据其实是一个字一个字读取的 先存到DR, DR存满后, 然后再转存到内存



DR (Data Register,数据寄存器):暂存从设备到内存,或从内存到设备的数据。

MAR(Memory Address Register,内存地址寄存器): 在输入时,MAR 表示数据应放到内存中的什么位置: 输出时 MAR 表示要输出的数据放在内存中的什么位置。

DC (Data Counter,数据计数器):表示剩余要读/写的字节数。

CR(Command Register,命令/状态寄存器):用于存放CPU发来的I/O命令,或设备的状态信息。webin\_43914

## DMA方式特点:


- 1. 完成一次读/写操作的流程(见右图)
- 2. CPU干预的频率

仅在传送一个或多个数据块的开始和结束时,才需要CPU干预。

3. 数据传送的单位

每次读/写一个或多个块(注意:每次读写的只能是连续的多个块, 且这些块读入内存后在内存中也必须是连续的)

4. 数据的流向(<mark>不再需要经过CPU</mark>) 读操作(数据输入): I/O设备→内存 写操作(数据输出): 内存→I/O设备



#### 5. 主要缺点和主要优点

优点:数据传输以"块"为单位,CPU介入频率进一步降低。数据的传输不再需要先经过CPU再写入内存,数据传输效率进一步增加。CPU和I/O设备的并行性得到提升。

缺点: CPU每发出一条I/O指令,只能读/写一个或多个连续的数据块。

如果要读/写多个离散存储的数据块,或者要将数据分别写到不同的内存区域时,CPU要分别发出多条I/O指令,进行多次中断处理才能完成。

以块为单位,cpu的介入频率大大降低。同时数据的传输不需要cpu在中间当作媒介操作。

缺点:对于 一条cpu指令 ,每一次只能读写一个或者多个连续的块,放到内存里面也必须是连续的位置。


## • 通道控制方式:

通道控制方式 设立的原本目的是为了解决 dma 里面不能必须连续存储的问题。

# cpu告诉通道我已经把你要执行的任务放在了内存,你去取一下,然后照着这个任务清单去做,做完了给我发个信息

通道:一种硬件,可以理解为是"弱鸡版的CPU"。通道可以识别并执行一系列通道指令

①CPU向通道发出I/O指令。指明通道程序在内存中的位置,并指明要操作的是哪个I/O设备。之后CPU就切换到其他进程执行了



通道是一个硬件,可以理解为弱化版本的cpu,cpu把指令传递给通道,cpu就可以做别的事情了,通道会按照cpu指令的要求来完成数据的读/写。完成之后再告知cpu。

## 通道方式特点:

通道:一种硬件,可以理解为是"弱鸡版的CPU"。通道可以识别并执行一系列通道指令

1. 完成一次读/写操作的流程(见右图)

与CPU相比,通道可以执行的指令很单一,并且通道程 序是放在主机内存中的,也就是说通道与CPU共享内存

#### 2. CPU干预的频率

极低,通道会根据CPU的指示执行相应的通道程序,只有完成一组数据块的读/写后才需要发出中断信号,请求CPU干预。

- 3. 数据传送的单位 每次读/写一组数据块
- 4. 数据的流向(在通道的控制下进行) 读操作(数据输入): I/O设备→内存 写操作(数据输出): 内存→I/O设备
- 5. 主要缺点和主要优点

缺点: 实现复杂, 需要专门的通道硬件支持

优点: CPU、通道、I/O设备可并行工作,资源利用率很高。


CPU始其他事情,通道自主完成I/CPU进行中断处理中断信号

https://blog.csdn.net/weixin\_439

通道方式优点和缺点:缺点:实现复杂,需要新的硬件支持。 优点: cpu资源利用率很高。

## • gxy总结:

掌握IO软件层次有哪五层,各自的顺序。 越往上越接近用户,越往下越接近硬件。 理解各自的功能。



#### • IO软件层次介绍:

IO软件层次包括:用户层软件、设备独立性软件、设备驱动程序、中断处理程序、硬件。

越上层越靠近用户,越下层越靠近硬件。

其中设备独立性软件、设备驱动程序、中断处理程序属于OS的内核部分,也就是IO系统。

#### • 各部分理解:

用户层软件 实现了与用户交互的接口 ,比如需要给用户提供给io操作有关的库函数。 然后 用户层软件 需要来对硬件操作,所以要利用 设备独立性软件 提供的 系统调用 。所 以 用户层软件 会使用 设备独立性软件 向上提供的 系统调用接口 来请求操作系统内核的服 务。

## 设备独立性软件 功能:

- 1.向上层提供统一的调用接口,比如read/write系统调用。
- 2.实现设备的保护。(这里的保护,如果把设备看作文件,每一个用户的权限应该是不一样的)
- 3.差错处理。
- 4.设备的分配和回收。
- 5.数据缓冲区管理。
- 6.建立逻辑设备名到物理设备名之间的映射关系。(用户看到的设备名称就是逻辑设备 名称,实际上os会对应到物理设备名称,这个映射是通过 逻辑设备表 来实现的。)

缓冲技术是用来: 屏蔽设备之间数据交换单位大小和传输速度的差异。

• 不同的设备需要不同的驱动程序。因为不同型号的电子部件可能完全不一样(比如状态 寄存器1代表空闲、忙碌都是有可能的)。所以需要有不同的驱动程序。

设备独立性软件 不可以直接操纵硬件,必须调用厂家提供的 设备驱动程序 , 来完成对硬件的具体控制。(驱动程序一般会以一个独立进程的方式存在)

中断处理程序: 进行中断的处理。

• 用户层软件 实现与用户的接口。

设备独立性软件 向上层提供统一的调用接口。

设备驱动程序: 设置设备寄存器、检查设备状态等直接涉及到硬件的操作.

中断处理程序: 涉及到和硬件有关的中断处理。

硬件: 执行I/O操作。

首先是用户层软件,实现与用户交互的接口,提供I.O操作的库函数。但是它不能直接操作硬件,要利用设备独立性软件提供的系统调用。独立性软件有一个重要功能是映射逻辑设备和物理设备。之后因为不同的硬件电子部件结构不一样,所以需要设备驱动程序来操作,设备驱动程序做的工作涉及到直接硬件层面、同时和中断无关。还会有中断处理程序来处理中断。最后是硬件。

## 5.1.6 输入输出应用程序接口和设备驱动程序接口

• gxy:

这里因为是新考点,估计面试不会考,所以就没有详细记录。 只是从理解层面记录一些要点。

设备独立软件 给 用户层软件 提供的系统调用是无法统一的,因为对于I/O操作,操作的对象可能是字符设备、块设备、网络设备,三者各自的特性各不相同,每一个需要的系统调用也是不一样的。

• 对于网络设备的操作:

电脑里面有网卡,网卡就是网络控制器,要进行网络数据包的收发。

不同的数据包应该给不同的应用程序,比如有的数据包给vx.有的给支付宝。

为了区分不同的数据包,网络设备接口(套接字接口)会给上层的用户层软件提供 Socket系统调用:创建一个网络套接字。

创建网络套接字的同时:还需要指明传输层协议: UDP\TCP.

bind系统调用:把套接字绑定到本地的某一个端口。(而计算机的ip地址+端口就可以映射到一个具体的应用程序)

connect系统调用:将套接字连接到远程地址。

**5.1\_5**输入输出应用程序接口和驱动程序接口哔哩哔哩\_bilibili 视频关于这一块做了详细的例子解释。

套接字: 计算机进行通信的编程接口。

- 阻塞I/O: 应用程序发出I/O系统调用,之后进程会转换为 阻塞状态。 非阻塞I/O: 应用程序发出I/O系统调用,系统调用可以迅速返回,进程无需阻塞等 待。比如往磁盘写数据,发出调用之后,即使磁盘现在忙碌,设备独立性软件层也会迅 速相应,然后先把数据复制到内核层次,之后再慢慢写回磁盘。不需要阻塞等待。
- 设备驱动程序接口:

驱动程序 需要向 设备独立性软件 层次提供一个 统一标准的设备驱动接口。