
- Устанавливаем комплект средств для развертывания и оценки Windows (Windows ADK), выбирая при установке:
  - "средств развертывания"
  - "Среда предустановки Windows (Windows PE)
- copype amd64 C:\WinPE\_amd64 MakeWinPEMedia /ISO C:\winpe\_amd64 c:\winpe\_amd64\winpe.iso
- Создать дополнительный диск на 10 ГБ, в который будет скопирован захваченный образ ОС
- После установки ОС при появлении окна настройки параметров нажимаем Ctrl+Shift+F3
- После входа в систему нужно инициализировать второй виртуальный диск
- Перезагрузка после завершения настроек и ввод команды DISM /Online /Cleanup-Image /StartComponentCleanup /ResetBase
- «Действие по очистке системы» «Переход в окно приветствия системы (ООВЕ)» «Подготовка к использованию» — поставить галочку «Параметры завершения работы» — «Завершение работы»
- Подключаем заранее созданный образ WinPE, ставя образ на первое место загрузки.
- Загрузившись, нужно выяснить букву тома с настроенной ОС, а также букву второго тома, куда будет скопирован install.wim
- diskpart list volume



- Захватить настроенный Windows 10 (том E) в образ install.wim (том D) DISM /Capture-Image /ImageFile:D:\install.wim /CaptureDir:E:\ /Name:My-Windows
- Подключить через Проводник второй том с install.wim и скопировать его содержимое