Отчет о выполнении лабораторной работы 2.2.2 Измерение теплопроводности воздуха при разных давлениях

Фокин Алексей, 922 группа

5 июня 2020 г.

Цель работы: исследовать теплопередачу от нагретой нити к цилиндрической оболочке в зависимости от концентрации (давления) заполняющего её воздуха. Измерить коэффициент теплопроводности при высоких давлениях; определить область перехода к режиму теплопередачи; определить коэффициент теплопередачи при низких давлениях.

В работе используются: цилиндрическая колба с натянутой по оси платиновой нитью; форвакуумный насос; вакуумметр; масляный манометр; вольтметр и амперметр (цифровые мультиметры); источник постоянного тока.

1 Теоретическая справка

Теплопроводность — это процесс передачи энергии от нагретых частей системы к холодным за счёт хаотического движения частиц среды (молекул, атомов и т.п.). В газах теплопроводность осуществляется за счёт непосредственной передачи кинетической энергии от быстрых молекул к медленным при их столкновениях. Перенос тепла описывается законом Фурье:

$$\vec{q} = -\varkappa \cdot \nabla T,\tag{1}$$

где \vec{q} — плотность потока энергии, \varkappa — коэффициент теплопроводности. Система, используемая в данной установке, имеет цилиндрическую симметрию (пренебрегая краевым эффектами), поэтому имеем

$$q = -\varkappa \frac{dT}{dr},\tag{2}$$

где r — расстояние от оси симметрии системы. Закон Фурье применим при условиях

$$\lambda \ll r$$
 и $\lambda |\nabla T| \ll T$,

где λ — длина свободного пробега молекул газа, а r— характерный размер системы. Для количественного описания способности некоторой системы к теплопередаче в целом используют коэффициент K, называемый menловым $conpomus_nehuem$, равный отношению перепада температур ΔT в системе к полному потоку энергии Q [BT] через неё:

$$K = \frac{\Delta T}{Q} \tag{3}$$

Режим теплопроводности реализуется при выполнении условий выше. Молекулярнокинетическая теория даёт следующую оценку для коэффициента теплопроводности:

$$\varkappa \approx \frac{1}{3} \lambda \bar{v} n c_V, \tag{4}$$

где n — концентрация молекул газа, \bar{v} — их средняя тепловая скорость, $c_V = \frac{i}{2}k$ — теплоёмкость при постоянном объёме в расчёте на одну молекулу.

Длина свободного пробега обратно пропорциональна n, поэтому коэффициент теплопроводности газа (5) не зависит от его концентрации (т. е. и от давления) и определяется только его температурой.

Режим теплопередачи. В случае $\lambda \gtrsim r$ молекулы сталкиваются в основном не между собой, а со стенками. При этом теряет смысл понятие температуры как функции координат и, следовательно, градиента температуры, так что закон Фурье (1) становится неприменим. Если в системе есть поверхности, находящиеся при разных температурах, процесс обмена энергией между ними за счёт молекул газа, заполняющего сосуд, принято называть теплопередачей. Молекулы при неупругих ударах о нагретую поверхность приобретают среднюю кинетическую энергию, соответствующую температуре этой поверхности; отразившись от неё и не сталкиваясь с другими молекулами, они долетают до холодной поверхности и передают ей избыточную энергию.

Рассмотрим упрощённую модель теплопередачи в цилиндрическом сосуде радиуса R и длины $L\gg R$, на оси которого натянута тонкая нить радиуса $r\ll R$. Температуры колбы и нити равны $T_{\rm K}$ и $T_{\rm H}>T_{\rm K}$. Все молекулы в пространстве колбы можно разделить на две группы: в зависимости от того, с какой поверхностью — с колбой или с нитью — они испытали последнее неупругое столкновение, их средняя энергия равна $c_V T_{\rm K}$ либо $c_V T_{\rm H}$ соответственно. В стационарном состоянии потоки частиц, падающих на нить и улетающих от неё, равны. Тогда полный поток падающих на нить частиц составляет

$$J = \frac{1}{4} n \bar{v} S_{\scriptscriptstyle \mathrm{H}},$$

где $S_{\rm H}=2\pi r_{\rm H}L$ — площадь поверхности нити. В нашей работе относительный перепад температур мал ($\Delta T\ll T$), поэтому при расчёте потока частиц можно не различать средние скорости «горячих» (летящих от нити) и «холодных» (летящих к нити) частиц.

Если учесть, что не все столкновения молекул с нитью или стенками колбы являются неупругими, введя поправочный множитель s, называемый коэффициентом аккомодации, который в наших условиях можно считать постоянным, суммарный поток энергии от нити к колбе может быть приближённо записан как

$$Q \approx \frac{s}{4} n \bar{v} S_{\text{\tiny H}} \cdot c_V \left(T_{\text{\tiny H}} - T_{\text{\tiny K}} \right)$$

И тогда

$$\frac{1}{K_T} = \frac{s}{4}\bar{v}nc_V S_{\rm H} \tag{5}$$

Общий случай. Таким образом, при больших n будет реализоваться случай теплопроводности, а при маленьких — теплопередачи. Пусть через нить пропускают постоянный ток, так что на ней выделяется известная мощность Q. В стационарном состоянии полный поток энергии через любую цилиндрическую поверхность радиуса r должен быть одинаков и равен Q.

В области теплопроводности из (2) имеем

$$Q = -2\pi r L \cdot x \frac{dT}{dr} = \text{const. } (r_{\text{\tiny H}} + \lambda \lesssim r \leq R)$$
 (6)

Если перепад температуры между стенками колбы и нитью мал, при интегрировании (8) можно пренебречь зависимостью теплопроводности от температуры. Тогда получим

$$T(r) - T_{\rm H} = \frac{Q}{2\pi L \varkappa} \ln \frac{R}{r} \tag{7}$$

В области вблизи нити $(r_{\scriptscriptstyle \rm H}\leqslant r\lesssim r_{\scriptscriptstyle \rm H}+\lambda)$ имеем

$$T_{\rm H} - T(r_{\rm H} + \lambda) = K_T Q, \tag{8}$$

где K_T — тепловое сопротивление области теплопередачи, определяемое формулой (5), $T(r_{\rm H}+\lambda)$ — температура газа на границе этой области. Подставив в (7) $r=r_{\rm H}$) + λ и, исключив с помощью (8) промежуточную температуру $T(r_{\rm H}+\lambda)$, найдём разность температур нити и колбы:




Рис. 1: Распределение температуры в цилиндре

$$\Delta T = Q \left(\frac{1}{2\pi L \varkappa} \ln \frac{R}{r_{\rm H} + \lambda} + K_T \right) \tag{9}$$

С учётом (4) и (5) можно получить явную зависимость от концентрации.

$$\Delta T = \frac{Q}{2\pi L} \left(\frac{1}{\varkappa} \ln \frac{R}{r_{\text{H}}} - \frac{1}{\varkappa} \ln \left(1 + \frac{1}{n\sigma \cdot r_{\text{H}}} \right) + \frac{1}{\frac{s}{4} r_{\text{H}} \bar{v} c_{V}} \cdot \frac{1}{n} \right)$$
(10)

Нетрудно видеть, что второе слагаемое, с одной стороны, мало при больших давлениях; с другой стороны, при малых давлениях слабая логарифмическая зависимость будет незаметна на фоне слагаемого K_T , возрастающего, согласно (5). Поэтому в указанных пределах можно принять, что $\ln \frac{R}{r_{\rm H}+\lambda} \approx \ln \frac{R}{r_{\rm H}}$. Учитывая, что непосредственно измеряемой в опыте величиной является давление P, можно представить (9) в следующем максимально упрощённом виде:

$$\Delta T = Q \left(K_{\infty} + \frac{A}{P} \right), \tag{11}$$

где K_{∞} и A — константы, которые могут быть определены экспериментально. Величина K_{∞} есть тепловое сопротивление системы при высоких давлениях, по его значению может быть вычислен коэффициент теплопроводности газа \varkappa . По значению коэффициента A можно определить коэффициент аккомодации s.

Экспериментальная установка

Схема установки приведена на рис. 2. Внутренняя полость тонкостенной цилиндрической стеклянной колбы, на оси которой натянута металлическая (платиновая) нить, подсоединена к вакуумной установке. Колба заполнена воздухом и расположена вертикально. Контактные провода от нити выведены наружу через стеклянную вакуумную «слёзку». Вакуумная установка состоит из форвакуумного насоса, стрелочного вакуумметра M и U-образного масляного манометра. Вакуумметр служит для измерения высоких давлений

вплоть до 10 торр (он показывает разность давлений между установкой и атмосферой, так что нуль на его шкале соответствует атмосферному давлению в установке). U-образный




Рис. 2: Вакуумная часть установки

манометр заполнен маслом с плотностью 0.885 г/см^3 и предназначен для измерения низких давлений (вплоть до 0.1 торр). Кран K_1 служит для соединения установки и насоса с атмосферой, кран K_2 — для отсоединения откачиваемого объёма от насоса, кран K_1 — для соединения колен U-образного манометра.


Металлическая нить служит как источником тепла, так и датчиком температуры (термометром сопротивления). В рабочем диапазоне температур (20–40 °C) сопротивление платины зависит от температуры практически линейно:

$$R(t) = R_0 \left(1 + \alpha_0 t \right) \tag{12}$$

где t — температура в °C, R_0 — сопротивление про 0°C, и

$$\alpha_0 = \frac{1}{R_0} \frac{dR}{dt} = 3,92 \cdot 10^{-3} \, {}^{\circ}C^{-1} \tag{13}$$

Электрическая схема установки приведена на рис. 3. Ток I через сопротивление $R_{\rm H}$ и напряжение U на нём измеряются цифровыми мультиметрами, один из которых работает в режиме амперметра, а другой — вольтметра. Сопротивление $R_{\rm H}$ находится по закону Ома. Те же измерения позволяют определить мощность нагрева проволоки как джоулево тепло. Ток в цепи регулируется с помощью магазина сопротивлений, включённого последовательно с источником тока.



Методика измерений. Поскольку относительное изменение сопротивления невелико ($\Delta R_{\rm H}/R_{\rm H}\approx 0,4\%$ при $\Delta T=1^{\circ}C,$ измерение $R_{\rm H}$ важно провести с хорошей точностью. Это возможно с помощью построения нагрузочной кривой — зависимости измеряемого сопротивления от выделяющейся в нём

Рис. 3: Электрическая схема измерений

мощности R(Q). В данной работе предлагается провести серию измерений перегрева нити относительно стенок сосуда $\Delta T(Q)$ в зависимости от мощности нагрева Q при различных

давлениях P в системе. Аппроксимируя зависимости $\Delta T(Q)$ прямыми линиями, определить полное тепловое сопротивление системы $K = \frac{dT}{dQ}$ при разных P; проверить справедливость зависимости (10) и определить коэффициенты A и K_{∞} , откуда получить значения коэффициента теплопроводности воздуха \varkappa при высоких давлениях и значение коэффициента аккомодации s. По найденным коэффициентам определить предельный вакуум, достижимый при откачке форвакуумным насосом.

Два обстоятельства, которые могут привести к нарушению зависимости (10) — это остаточное давление воздуха, десорбирующегося из масляного манометра, а также давление паров самого масла и охлаждение нити за счёт излучения. Первое обстоятельство приводит к тому, что измеряемое давление оказывается меньше реального на некоторую неизвестную величину $P_{\text{ост}}$, что особенно заметно проявляется при малых P. Мощность же, излучаемая с поверхности нити, может быть найдена по закону Стефана–Больцмана:

$$Q_{\text{\tiny M3J}} = \epsilon S_{\text{\tiny H}} \sigma_S \left(T_{\text{\tiny H}}^4 - T_{\text{\tiny K}}^4 \right) \approx 4 \epsilon S_{\text{\tiny H}} \sigma_S T_{\text{\tiny k}}^3 \Delta T \tag{14}$$

где $\sigma_S = 5,67 \cdot 10^{-8} \; \mathrm{Br/(m^2 K^4)}, \; \epsilon = 0,04.$ Численно получаем, что на давлениях до $\sim 10^{-1}$ излучением можно пренебречь.

2 Ход работы

1. Зафиксируем параметры установки:

$$2r_{\rm H} = 0,05 \text{ mm}$$
 $2R = 10 \text{ mm}$ $L = 220 \text{ mm}$

2. Оценим, когда длина свободного пробега примерно сравнивается с радиусом нити:

$$\lambda(P_1) pprox r_{\scriptscriptstyle
m H} \quad \Leftrightarrow \quad P_1 pprox rac{kT}{r_{\scriptscriptstyle
m H}\pi d^2} pprox 500$$
 мм. масл. ст.

3. Снимаем значение атмосферного давления и температуры в комнате:

$$P = 99600 \; \Pi \text{a} \quad T_{\text{\tiny K}} = 297, 3 \; \text{K}$$

- 4. Проверяем, что установка находится под вакуумом (стрелка вакуумметра в положении «-1 атм»).
- 5. Плавно запускаем воздух в установку, медленно открывая кран K_2 .
- 6. Включаем в сеть цифровые мультиметры. Устанавливаем амперметр в режим измерения постоянного тока, а вольтметр постоянного напряжения. На магазине сопротивлений устанавливаем значение 1 кОм.
- 7. Строим нагрузочную кривую при атмосферном давлении, данные приводим на графике (рис. 4)
- 8. Экстраполируя к нулевому значению мощности, определяем:

$$R_{\text{\tiny K}} = (11,767 \pm 0,002) \text{ Om}, \quad R_0 = (10,750 \pm 0,002) \text{ Om}, \quad R_{max} = (13,037 \pm 0,002) \text{ Om}$$

где R_{κ} — сопротивление нити при комнатной температуре, R_0 — сопротивление при $0^{\circ}C$ (по формуле (11)), R_{max} — соответствующее нагреву нити относительно стенок на $30^{\circ}C$ сопротивление.




Рис. 4: Нагрузочная кривая при атмосферном давлении

- 9. Откачиваем установку до предельного вакуума, предварительно откачав насос при закрытых на 20 секунд K_1 и K_2 , в течение 15 минут.
- 10. Приводим в действие масляный манометр, проверяя по нему, что давление больше не меняется.
- 11. Отсоединяем насос, выключаем его и соединяем его с атмосферой.
- 12. Проводим аналогичные пункту 6 измерения в диапазоне $P_{min} \lesssim P \lesssim P_1$: *см. рис.* 5 и табл. 1
- 13. Проводим аналогичные пункту 6 измерения в диапазоне $P_1 \lesssim P \lesssim P_{\text{атм}}$: см. рис. 6 и табл. 2

40 мм масл. ст.						
U, mV	I, mA	R, Ом	N, Вт	T, K		
123,41	10,52	11,73099	0,001298	296,4454		
241,23	20,5	11,76732	0,004945	297,3075		
364,75	30,86	11,81951	0,011256	298,5461		
480,7	40,46	11,88087	0,019449	300,0023		
600,83	50,17	11,97588	0,030144	302,2571		
727,14	60,23	12,07272	0,043796	304,5553		

	80 мм масл. ст.						
U, mV	I, mA	R, Ом	N, Вт	Т, К			
117,43	10,003	11,73948	0,001175	296,6469			
236,22	20	11,811	0,004724	298,3442			
353,19	29,92	11,80448	0,010567	298,1894			
479,26	40,42	11,857	0,019372	299,4359			
598,05	50,12	11,93236	0,029974	301,2243			
725,24	59,7	12,14807	0,043297	306,3436			

	112 мм масл. ст.						
U, mV	I, mA	R, Ом	N, Вт	T, K			
107,18	9,126	11,74447	0,000978	296,7652			
236,652	20,1	11,77373	0,004757	297,4597			
353,934	29,97	11,80961	0,010607	298,3112			
478,1	40,26	11,87531	0,019248	299,8704			
601,1	50,31	11,94792	0,030241	301,5936			
727,74	60,46	12,03672	0,043999	303,7009			

145 мм масл. ст.							
U, mV	I, mA R, Om N, Bt						
117,755	10,013	11,76021	0,001179	297,1389			
236,869	20,11	11,77867	0,004763	297,5769			
354,31	29,99	11,81427	0,010626	298,4218			
480,815	40,49	11,87491	0,019468	299,8608			
599,851	50,23	11,94209	0,030131	301,4551			
725,375	60,31	12,02744	0,043747	303,4807			

187 мм масл. ст.						
U, mV	I, mA	N, Вт	T, K			
117,695	10,003	11,76597	0,001177	297,2756		
236,95	20,12	11,77684	0,004767	297,5335		
370,555	31,33	11,82748	0,011609	298,7353		
472,3	39,77	11,87579	0,018783	299,8817		
600,97	50,32	11,94297	0,030241	301,476		
726,57	60,4	12,0293	0,043885	303,525		

222 мм масл. ст.							
U, mV	J, mV I, mA R, Om N, Bt						
117,85	10,014	11,76852	0,00118	297,3362			
237,24	20,12	11,79125	0,004773	297,8756			
354,71	30,01	11,81973	0,010645	298,5513			
477,08	40,19	11,87061	0,019174	299,759			
601,29	50,36	11,93983	0,030281	301,4016			
727,78	60,53	12,02346	0,044053	303,3862			

Таблица 1: Измерения и расчеты (низкие давления)

	4,5 кПа						
U, mV	I, mA	R, Ом	N, Bt	Т, К			
117,72	10,01	11,76024	0,001178	297,1396			
236,88	20,12	11,77336	0,004766	297,4509			
354,25	30	11,80833	0,010628	298,2809			
474,9	40,04	11,86064	0,019015	299,5222			
596,51	50,01	11,92781	0,029831	301,1164			
720,8	60,04	12,00533	0,043277	302,956			

5,5 кПа						
U, mV	I, mA	R, Ом	N, Вт	Т, К		
118,3	10,06	11,75944	0,00119	297,1207		
236,91	20,11	11,78071	0,004764	297,6253		
354,3	30	11,81	0,010629	298,3205		
480,6	40,51	11,86374	0,019469	299,5958		
599,6	50,27	11,92759	0,030142	301,1111		
725,3	60,41	12,00629	0,043815	302,9788		


10 кПа						
U, mV	I, mA	R, Ом	N, Вт	Т, К		
117,72	10,01	11,76024	0,001178	297,1396		
236,86	20,11	11,77822	0,004763	297,5663		
354,1	29,99	11,80727	0,010619	298,2557		
480,16	40,5	11,8558	0,019446	299,4074		
599,15	50,27	11,91864	0,030119	300,8987		
724,9	60,42	11,99768	0,043798	302,7745		

15 кПа						
U, mV	I, mA	R, Ом	N, Вт	Т, К		
117,71	10,01	11,75924	0,001178	297,1159		
236,42	20,1	11,76219	0,004752	297,1858		
354,92	29,97	11,84251	0,010637	299,092		
481,34	40,48	11,89081	0,019485	300,2382		
600,1	50,21	11,9518	0,030131	301,6857		
725,57	60,32	12,02868	0,043766	303,5101		

25 кПа						
U, mV	I, mA	R, Ом	N, Вт	Т, К		
117,86	10,009	11,7754	0,00118	297,4994		
237,1	20,1	11,79602	0,004766	297,9887		
354,46	29,97	11,82716	0,010623	298,7277		
480,8	40,48	11,87747	0,019463	299,9217		
599,5	50,21	11,93985	0,030101	301,4021		
724,42	60,28	12,01758	0,043668	303,2468		


Таблица 2: Измерения и расчёты (высокие давления)

Рис. 5: Зависимости температуры нити от мощности (в диапазоне низких давлений)



Equation		y = a + b*x						
Plot	40 мм масл. с	80 мм масл. ст	112 мм масл.	145 мм масл.	187 мм масл.	222 мм масл.		
Weight			No We	ighting				
Intercept	296 ± 0,0949	296 ± 0,711	297 ± 0,0506	297 ± 0,0365	297 ± 0,0721	297 ± 0,0465		
Slope	191 ± 4,06	205 ± 30,4	161 ± 2,14	151 ± 1,55	149 ± 3,05	141 ± 1,97		
Residual Sum of	0,08553	4,79556	0,02465	0,01267	0,04913	0,02075		
Pearson's r	0,9991	0,95872	0,99965	0,99979	0,99916	0,99961		
R-Square (COD)	0,99821	0,91915	0,9993	0,99958	0,99832	0,99922		
Adj. R-Square	0,99776	0,89894	0,99912	0,99947	0,9979	0,99903		

Рис. 6: Зависимости температуры нити от мощности (в диапазоне высоких давлений)



Equation	$y = a + b^*x$						
Plot	4,5 кПа	5,5 кПа	10 кПа	15 кПа	25 кПа		
Weight	No Weighting						
Intercept	297 ± 0,0545	297 ± 0,0305	297 ± 0,0455	297 ± 0,255	297 ± 0,0185		
Slope	141 ± 2,34	138 ± 1,29	133 ± 1,93	154 ± 10,8	135 ± 0,784		
Residual Sum of S	0,02828	0,00884	0,0197	0,61796	0,00325		
Pearson's r	0,99945	0,99982	0,99958	0,99031	0,99993		
R-Square (COD)	0,9989	0,99965	0,99916	0,98072	0,99987		
Adj. R-Square	0,99863	0,99956	0,99895	0,9759	0,99983		

14. Построим зависимость теплового сопротивления как коэффициентов наклона графиков (рис. 5-6) от давления:

K, °K/BT	190	200	161	150	148	141	141	138	133	154	135
σ_K , °K/BT	4	30	2	2	3	2	2	1	2	11	1
Р, Па	347	694	971	1258	1621	1925	4500	5500	10000	15000	25000

Таблица 3: Тепловое сопротивление (из измерений выше) от давления




Рис. 7: Зависимость К(1/Р)

15. Получаем коэффициенты в зависимости (10):

$$A = (21300 \pm 1800) \text{ K/(Bt} \cdot \Pi \text{a})$$
 $K_{\infty} = (134 \pm 1) \text{ K/Bt}$

16. С помощью (9) можем получить коэффициент теплопроводности воздуха, соответствующий температуре в колбе (мы считали его не зависящим от температуры):


$$arkappa = rac{1}{2\pi L K_{\infty}} \ln rac{R}{r_{\scriptscriptstyle \mathrm{H}}} = (28, 6 \pm 0, 2) \cdot 10^{-3} \mathrm{Bt/m} \cdot \mathrm{K}$$

А также после преобразований:

$$s = \frac{1}{Lr_{\rm H}C_V \cdot A} \sqrt{\frac{\mu RT_{\rm K}}{2\pi}} = (0, 70 \pm 0, 06)$$

17. Также проверим теоретическую зависимость в двойном логарифмическом масштабе, построив зависимость $\ln(K-K_\infty)$ от $\ln P$

Рис. 8: Зависимость теплового сопротивления от давления в логарифмическом масштабе



Equation	y = a + b*x			
Plot	Низкие давления	Высокие давления		
Weight	Instrumental (=1/ei^2)			
Intercept	4,06944 ± 0,38274	-0,18466 ± 3,39316		
Slope	-0,90279 ± 0,13452	0,2589 ± 0,88598		
Residual Sum of Squares	11,60353	8,11524		
Pearson's r	-0,95835	0,20235		
R-Square (COD)	0,91843	0,04095		
Adj. R-Square	0,89804	-0,43858		

3 Выводы

FIXME