# OpenStackTips9--创建可用域

#### Availability zone(可用域)

- Availability Zones 通常是对 computes 节点上的资源在小的区域内进行逻辑上的分组和隔离。
- 例如在同一个数据中心,我们可以将 Availability Zones 规划到不同的机房,或者在同一机房的几个相邻的机架,从而保障如果某个 Availability Zone 的节点发生故障(如供电系统或网络),而不影响其他的 Availability Zones 上节点运行的虚拟机,通过这种划分来提高 OpenStack 的可用性。
- 目前 OpenStack 默认的安装是把所有的 computes 节点划分到 nova 的 Availability Zone 上,但 我们可以通过对 nova.conf(/etc/nova/nova.conf) 文件的配置来定义不同的 Availability zones。
- az是在region范围内的再次切分,只是工程上的独立,例如可以把一个机架上的机器划分在一个az中,划分az是为了提高容灾性和提供廉价的隔离服务。选择不同的region主要考虑哪个region靠近你的用户群体。

#### • 用户可见

- 对Nova的服务分为两类:
  - Controller节点的服务进程
     如nova-api, nova-scheduler, nova-conductor等
     默认的zone配置项由internal\_service\_availability\_zone决定
  - 计算节点的进程, 如nova-computer.nova-computer所属的zone配置项由default\_available\_zone决定
- 控制节点默认可用域为internal, 而计算节点可用域默认为nova

### Host Aggregates(主机聚合)

- Host Aggregates 是在 Availability Zones 的基础上更进一步地进行逻辑的分组和隔离。
- host aggregate是管理员用来根据硬件资源的某一属性来对硬件进行划分的功能,只对管理员可见
  - 其主要功能就是实现根据某一属性来划分物理机,比如linux,windows区分;是否SSD高性能存储区分;是否高性能计算GPU区分等等。
  - o 例如我们可以根据不同的 computes 节点的物理硬件配置将具有相同共性的物理资源规划在同一 Host Aggregate 之下,或者根据用户的具体需求将几个 computes 节点规划在具有相同用途的同一 Host Aggregate 之下,通过这样的划分有利于提高 OpenStack 资源的使用效率。Host Aggregates 可以通过 nova client 或 API 来创建和配置。

### Availability zone和Host Aggregates的关系


- 一个nova-compute节点只能在一个az(可用域)内,但是可以存在多个aggregate(主机聚合)中
- az是用户可见的,用户手动的来指定vm运行在哪些host上;Host aggregate是一种更智能的方式,是调度器可见的,影响调度策略的一个表达式。
- 一个aggregation可以和一个az建立关联,也可以不和任何az建立关联
- 多个aggregation可以和同一个az建立关联,但反之不行
- 一个host只能加入一个az,不可同时加入多个az,但是一个host可以同时加入多个aggregation

#### 如何将一个host加入az

- 不能直接通过命令将一个host加入az
- 可能是社区的开发人员意识到,让管理员通过配置的方式管理zone不太合适,不够灵活,所以在G版中将这一方式修改。就改用nova aggregate-create 命令,在创建一个aggregate的同时,指定一个AZ
- 创建一个aggregate后,同时把它作为一个zone,此时aggregate=zone。因为大家知道,aggregate是管理员可见,普通用户不可见的对象,那么这个改变,就可以使普通用户能够通过使用zone的方式来使用aggregate
- 创建完aggregate之后,向aggregate里加主机时,该主机就自动属于aggregate表示的zone

#### 通过dashboard创建可用域

• 安装好计算节点compute12,如图



可见compute12 的zone 为nova,将nova变为computer 12 方法如下

讲入dashboard

系统-主机聚合-创建主机聚合

写入相应名称,选择主机,确认创建。





管理聚合内的主机

加主机到这个聚合。主机可以加入多个聚合。





取消

创建主机聚合

• 完成创建可用区域,在控制节点查看,则发现变化。

[root@controller ~]# openstack compute service list						
Id	Binary	Host	Zone	Status	State	Updated At
1 9 10 16 17 19 20 21 22 23 27 28	nova-conductor nova-consoleauth nova-scheduler nova-compute	controller controller controller compute3 compute4 compute5 compute6 compute7 compute8 localhost.localdomain compute11 compute12	internal internal internal nova compute4 compute5 compute6 compute7 compute8 nova d_compute11 compute12	enabled	up up down up	2019-06-30T08:15:52.000000 2019-06-30T08:15:43.000000 2019-06-30T08:15:43.000000 2019-04-15T01:46:22.000000 2019-06-30T08:15:48.000000 2019-06-30T08:15:48.000000 2019-06-30T08:15:48.000000 2019-06-30T08:15:49.000000 2019-06-30T08:15:49.000000 2019-06-30T08:15:48.000000 2018-11-16T06:16:27.000000 2019-06-30T08:15:48.000000 2019-06-30T08:15:48.000000

证明修改成功

## 通过命令创建可用域

将compute2加入可用域compute2
 compute2默认可用域为nova

```
[root@controller ~]# nova service-list
+---+
-----+
Updated_at
            | Disabled Reason |
----+
| 1 | nova-scheduler | controller | internal | enabled | up | 2020-10-
20T03:33:35.000000 | -
| 2 | nova-conductor | controller | internal | enabled | up | 2020-10-
20T03:33:33.000000 | -
| 4 | nova-consoleauth | controller | internal | enabled | up | 2020-10-
20T03:33:26.000000 | -
| 8 | nova-compute | compute | enabled | up | 2020-10-
20T03:33:32.000000 | -
| 9 | nova-compute | compute2 | nova | enabled | up | 2020-10-
20T03:33:30.000000 | -
+---+
-----
```

• 创建aggregate,指定zone

```
nova aggregate-create *aggregate_name* *az_name*
nova aggregate-list
```

添加主机

```
nova aggregate-add-host *aggregate_name* *host_name*
```

#### • 查询主机与服务所属zone

```
nova host-list
nova service-list
```

```
[root@controller ~]# nova service-list
+---+-----
-----+
| Disabled Reason |
Updated_at
----+
| 1 | nova-scheduler | controller | internal | enabled | up | 2020-10-
20T03:34:55.000000 | -
| 2 | nova-conductor | controller | internal | enabled | up | 2020-10-
20T03:34:53.000000 | -
| 4 | nova-consoleauth | controller | internal | enabled | up | 2020-10-
20T03:34:56.000000 | -
| 8 | nova-compute | compute | compute | enabled | up | 2020-10-
20T03:34:52.000000 | -
                    | 9 | nova-compute | compute2 | compute2 | enabled | up | 2020-10-
20T03:34:50.000000 | -
```